## A Class-book of Physics. Pt. II. (Heat.)

by


H E HADLEY & R GRIGORY

طمیعیا**ت حصهٔ** دوم (حر ار**ت**) تر حمه

پروفیسر چودہری مرکت علی ، بی۔ ایس سی ۔

## LIBRARY ANDU\_188183 ANDU\_188181 ANDU\_188183





یکتاب کیلن کمبنی کی اجازت سے جن کو حقوق کابی دائٹ حال ہیں طبع کی گئی ہے۔



(0\$0)

دنیا میں ہر قوم کی زندگی میں ایک ایسا زمانہ آتا ہے جب کہ اُس کے قوائے ذہنی میں انحطاط کے آثار نمودار ہونے گئے ہیں ' ایجاد و اختراع اور فور و فکر کا مادہ تقریباً مفقود ہو جاتا ہے ' خیل کی پرواز اور نظر کی جولانی تنگ اور محدود ہو جاتی ہے ' علم کا دار و مدار چند رسمی باتوں اور تقلید پر رہ جاتا ہے ۔ اُس دقت قوم یا تو بکیار اور مردہ ہو جاتی ہے یا شبھلنے کے لئے یہ لازم ہوتا ہو کہ وہ دوسری ترقی یافتہ اقوام کا اثر قبول کرے ۔ تاریخ عالم کے ہر دُور میں اس کی شہادتیں موجود ہیں ۔ خود ہارے دیکھتے دیکھتے ہی شرور میں اس کی شہادتیں موجود ہیں ۔ خود ہارے دیکھتے دیکھتے جا یان پر یہی گذری اور یہی حالت اب ہندوستان کی ہے۔ جس طرح کوئی شخص دوسرے بنی نوع انسان سے قطع تعلق جس طرح کوئی شخص دوسرے بنی نوع انسان سے قطع تعلق کرکے تنہا اور الگ تھگ نہیں رہ سکتا اور اگر رہے تو پنی

نہیں سکتا اسی طرح یہ بھی مکن نہیں کہ کوئی توم دیگر اتوام عالم سے بے نیاز ہو کر بھولے بھلے اور ترقی پائے۔ جس طرح ہوا کے جمونکے اور ادنیٰ پرندوں اور کیڑے ہیں کوڑوں کے اثرے وہ مقابات کک ہرے بھرے رہتے ہیں جمان انسان کی دسترس نہیں اسی طرح انسانوں اور توموں کے اثر مجمی ایک دورے تک اثر کر پہنچتے ہیں۔ جس طرح یوفان کا اثر روم اور دیگر اقوام یورپ پر بڑا جس طرح عرب نے عجم کو اور جمان کو ابنا فیض پہنچایا' جس طرح اسلام کے اور پہنچائی اور جمان کو ابنا فیض پہنچایا' جس طرح اسلام کے متاج ہیں۔ یورپ میں تاریکی اور جمان کو سٹا کر علم کی دوستی پہنچائی اسی طرح ترج جم بھی بہت سی باتوں ڈی مغرب کے متاج ہیں۔ یہ قانون عالم ہے جو یوں ہی جاری رہا اور جاری رہیگا۔ یہ قانون عالم ہے جو یوں ہی جاری رہا اور جاری رہیگا۔ "دینے سے دیا یوں ہی جاتا رہا ہے "

جب کسی قوم کی نوبت یہاں کک پہنچ جاتی ہے اور وہ اسکے قدم برطھانے کی سعی کرتی ہے تو ادبیات کے میدان میں پہلی منزل شرجمیہ ہوتی ہے۔ اس لئے کہ جب قوم میں جدت اور ایج نہیں رہی تو ظاہر ہے کہ اس کی تصانیف معمولی ادصوری کم مایہ اور ادنی ہونگی۔ اُس وقت قوم کی بڑی فائت یہی ہے کہ ترجمہ کے ذریعہ سے دنیا کی اعلی درج کی تصانیف اپنی زبان میں لائی جائیں ۔ یہی شرجمے خیالات میں تغیر اور معلومات زبان میں لائی جائیں ۔ یہی شرجمے خیالات میں تغیر اور معلومات میں اضافہ کریں گے ، جمود کو توٹیس کے اور توٹیس کے اور توٹیس کے اور کھر آخر یہی ترجمے تصنیف والیف نئی حرکت بیدا کریں گے اور کھر آخر یہی ترجمے تصنیف والیف

کے جدید اسلوب اور ڈسٹنگ شبھھاٹیں گے۔ ایسے وقت میں ترجمہ تصنیف سسے زیاد قابل قدر' زیادہ مفید اور زیادہ فیض رساں ہوتا ہے ۔

اسی اصول کی بنا پر جب غنانیه بونیورسٹی کی تبحر زیش مونی تو منر اکزالٹر ہائینس سنم دوراں اسطوتے رہاں اسطوتے رہاں۔ سید سالار آصف جاہ مظفرالمالک نظام البلک نظام البلک فظاهرالدی نَوْلُبُ مِيْنُ عُمُّأَنُ عَلِيْعَانُ بَهَادُمُ فَتَع جَنَا السَّادِينَ جی سی۔اس -آئی جی سی۔ بی -ای ۔والی حید آیاد وکٹ خلدان ملک و سلطنت نے جن کی علمی تدر دانی اورعمی سری اس زمانہ میں احیائے علوم کے حق میں آب حیات کا کاملم کر رہی ہے' به تقاضائے مصلحت و دور بینی سب ہے 'ول سررشتہ تالیف و ترجمہ کے قیام کی منظوری عطا فرہ لی جو نہ صرف یونیورسٹی کے لئے نصاب تعلیم کی کتابیں تیار کرسیًا بلکه ملک میں نشر و اشاعتِ علوم و فنون کا کام بھی انجام دیگا۔اگرچِ اس سے قبل بھی یہ کام مہندوستان کے منتلعنہ مقالت مين تهورًا تصورًا انجام يا يا مثلاً فورث وليم كالج كككت ين زیر نگرانی ڈاکٹر گلکرسٹ ' 'دہلی سوسائٹی میں' انجمن پنجاب ہیں زير مگراني وُآگھ لائٹنہ و كرنل مالرائڈ، على گڑھ سا نشفك انسٹیوٹ میں جس کی بنا سے سبد احد خال مردم نے والى عمريه كوششين سب وقتى اور عارضي تحيين يه أعكم پاس کافی سرایه اور سامان تفایه اُنهیں یه موقع ماسل تھا

اور نہ انس آعلی فی آفلی جے علم یرور فرانروا کی سرپرستی کا شرف حاصل تھا۔ یہ پہلا وقت ہے کہ اروو زبان کو علوم و نِون سے مالا مال کرنے کے لئے باقاعد اور ستقل کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ پہلا وقت ہے کہ اردو زبان کو یه رتبه ملا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم کا ذریعہ قرار پائی ہے۔ احیائے علوم کے لئے جو کام آگٹس نے رومہیں خلافت عباسیہ میں بارون الرشید و مامون الرّشید نے سیانیہ میں عبدالرحمٰن ثالث نے کراجیت و اکبرنے مندوستان میں الفرڈ نے انگلتان میں' پیٹر عظم و کیتھرائن نے روس میں اور منت شی ہٹونے جایان میں کیا وہی فرمازوائے دولت الصفید نے اس مک کے لئے کیا۔ اَعْلَیحَ وَاقَالَیٰ کا یه کارنامه مندوستان کی علمی تاریخ میں ہمیشه فخره مبالات کے ساتھ ذکر کیا جانگا۔

منجلہ اُن اسباب کے جو قوئی ترقی کا موجب ہوتے ہیں ایک بڑا سبب زبان کی تکمیل ہے۔ جس قدر جو قوم زیادہ ترقی یافت ہے اُسی قدر اُس کی زبان وسیع اور اس بیں نازک خیالات اور علمی مطالب کے ادا کرنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اور جس قدر جس قوم کی زبان محدود ہوتی ہے اُسی قدر تهذیب اور جس قدر جس قوم کی زبان محدود ہوتی ہے اُسی قدر تهذیب و شایستگی بلکہ انسانیت میں اس کا درجہ کم ہوتا ہے۔ چنا پنہ وشی اقوام میں الفاظ کا ذخیرہ بہت ہی کم پایا گیا ہے۔ علائے فلسفہ و علم اللسان نے یہ ثابت کیا ہے کہ زبان نویال اور فلسفہ و علم اللسان نے یہ ثابت کیا ہے کہ زبان نویال اور

خیال ازبان ہے اور ایک مت کے بعد اس نتیج پر پنیم ہیں کہ انسانی دماغ کے صحیح تاریخی ارتفاکا علم'زبان کی تاریخ کے مطالعہ سے عاصل ہو سکتا ہے۔ الفاظ ہمیں سوچنے میں ویسی ہی مدد دیتے ہیں جیسی آنکھیں دیکھنے میں۔ اس لطے زبان کی ترقی ور حقیقت عقل کی ترقی ہے۔

علم ادب سی قدر وسیع ہے جس قدر حیات انسانی۔اور اس کا اثر زندگی کے ہرشعبہ پر پڑتا ہے۔وہ نہ صرف انسان کی ذہنی' معاشرتی' سیاسی ترقی میں مدد دیتا' اور نظر میں سومت' د ماغ میں روشنی، دلوں میں حرکت اور خیالات میں تغیر بیدا کرتا سے بلکہ قوموں کے بنانے میں ایک قوی آلہ ہے۔ قومیت کے لئے ہم خیالی شرط ہے اور ہم خیالی کے لئے ہم زبانی لازم۔ گویا یک زبانی قومیت کا شیرازہ ہے جو اسے منتشر ہونے سے بیائے رکھتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب کہ مسلمان اقطاع عالم میں یسیلے ہوئے تھے لیکن اُن کے علم ادب اور زبان نے ائیں ہر جگہ ایک کر رکھا تھا۔ اس زمانے میں انگریز ایک دنیا پر يمائ بوخ بين لبكن باوج د أبد منانت و اختلاف مالا کے زانی کی بروات نومیت کے ایک سلسلے میں مسلک ہیں' زبان میں جادو کا سا انٹر ہے اور صرف افراد ہی پر نیں بلکہ اقوام پر بھی اس کا وہی تسلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم کا صبح اور فطرتی زریعہ اپنی ہی زبان

ہوسکتی ہے۔ اس امر کو اُعَلَیْ فَرَسِتُ وَاقْلَ نَسُ نِے

بیانا اور چامعۂ عمانیہ کی بنیاد ڈالی ۔ جامعۂ عمانیہ مندوستا میں پہلی یو نیورسٹی ہے جس میں ابتدا سے انتہا تک ذریعۂ تعلیم ایک دیسی زبان ہوگا ۔ اور یہ زبان اردو ہوگی ۔ ایک ایسے ملک میں جہاں '' بہانت بہانت کی بولیاں'' بولی جاتی ہیں' جہاں ہر صوبہ ایک نیا عالم ہے' صرف اردو ہی ایک عام اور مشترک زبان ہو سکتی ہے ۔ یہ اہل ہند کے میں جول سے پیدا ہوئی اور اب بھی یمی اس فرش کو انجام ویگی ۔ یہ اس کے خمیر اور وضع و ترکیب میں ہے ۔ اس لئے یہی تعلیم اور تہادلہ خیالات کا واسطہ بن سکتی اور قومی زبان کا دعولے کرسکتی ہے۔

جب تعلیم کا ذریعہ اردو قرار دیا گیا تو یہ کھلا اعراض تھا کہ اردو یں اعلیٰ تعلیم کے لئے کتابوں کا ذخیرہ کہاں ۔ ہی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اردو میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ اس میں علوم و فنون کی اعلیٰ تعلیم ہو سکے۔ یہ صبح ہے کہ اردو میں اعلیٰ تعلیم سے لئے کافی ذخیرہ نہیں۔ اور اردو ہی پر کیا منصرے ' مہندوستان کی کسی زبان میں بھی نہیں ۔ یہ طلب و رسد کا عام مسئلہ ہے ۔ جب انگ ہی نہ تھی تورسہ کہاں سے آتی ۔ جب ضرورت ہی نہ تھی تو کتا ہیں کیو کم مینا ہوتیں ۔ ہاری اعلیٰ تعلیم غیر زبان میں ہوتی تھی' تو علوم مینا ہوتیں ۔ ہاری اعلیٰ تعلیم غیر زبان میں ہوتی تھی' تو علوم مینا ہوتیں ۔ ہاری اعلیٰ تعلیم غیر زبان میں ہوتی تھی' تو علوم کیا بین کیو کئو کیا ہیں کھی و کتابیں بھی کی مان ہے۔ اب ضرورت محسوس ہوئی ہے تو کتابیں بھی

میا ہو جائیں گی۔ اسی کی کو پورا کرنے اور اسی ضرورت کو رفع کرنے کے لئے سررشنڈ تالیف و ترجمہ قائم کیا گیا۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ اردو زبان میں اس کی صلاحت نہیں۔ اس کے لئے کسی دلیل و برہان کی ضورت نہیں۔ سررشنڈ تالیف و ترجمہ کا وجود اس کا شافی جواب ہے۔ یہ شرت بی کام کر رہا ہے۔ کتابیں تالیف و ترجمہ ہو رہی ہیں اور چند روز میں عثمانیہ یونیورسٹی کالج کے طالب علموں کے اتھوں میں ہوگی اور رفتہ رفتہ عام شابقین علم تک پہنچ جائیں گی۔

لیکن اس میں سب سے کھی اور سنگلاخ مرصلہ وضع اصطلاحات کا تھا۔ اس میں بہت کچھ اختلاف اور بحث کی گنجائش ہے۔ اس بارے میں ایک مدت کے تجربہ اور کائل فور و نکر اور مشورہ کے بعد میری یہ رائے قرار پاتی ہے کہ تنہا نہ تو ماہر علم صحیح طور سے اصطلاحات وضع کر سکتا ہے اور نہ ماہر لسان ۔ ایک کو دوسرے کی ضرورت ہے۔ اور ایک کی دوسر پورا کرتا ہے۔ اس لئے اس اہم کام کوصیح طور سے انجام دینے کے لئے یہ ضروری ہے کہ دونوں یک جاجمے کئے جائیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے مشورہ اور مدد سے ایسی طلای بنائیں ہو نہ اہل علم کو ناگوار ہوں نہ اہل زبان کو ۔ چنانچہ اسی انسی مجلس بنائی اسی مجلس بنائی میں دونوں جاعتوں کے اصحاب شریک ایسی مجلس بنائی جس میں دونوں جاعتوں کے اصحاب شریک ہیں ۔علاوہ اِن

ہم نے اُن اہلِ علم سے بھی مشورہ کیا جو اس کی خاص اہلیت رکھتے ہیں اور بعدِ مسافت کی وجہ سے ہاری مجلس میں ترکی نہیں ہو سکتے ۔ اس میں شک نہیں کہ بعض الفاظ غیر انوس معلوم ہوں گے اور اہل زبان انہیں دیکھ کر ناک بہو ں چڑھائیں گے ۔ لیکن اس سے گزیر نہیں ۔ ہیں بعض ایسے علوم سے واسطہ ہے جن کی ہوا تک ہاری زبان کو نہیں لگی۔ ایسی صورت میں سوائے اس کے جارہ نہیں کہ جب ہاری زبان کے موجودہ الفاظ خاص خاص مفوم کے ادا کرنے سے قامرہوں تو ہم جدید الفاظ وضع کریں ۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں كه بم نے محض النے كے لئے زبردستى الفاظ كھڑ كر ركھ دلے ہيں بلکہ جس نہج پر اب یک الفاظ بنتے چلے آئے ہیں اور جن صولِ ترکیب و اشتقاق پر اب تک ہاری زبان کاربند رہی ہے ، اس کی پوری پابندی ہمنے کی ہے۔ ہمنے اُس وقت یک کسی لفظ کے بنانے کی جرأت نہیں کی جب کی اُسی قسم کی متعدّد مثالیں ہارے پیش نظرنہ رہی ہوں ۔ ہاری رائے میں جدید الفا کے وضع کرنے کی اس سے بہتر اور صحیح کوئی صورت نہیں۔اب اگر کوئی لفظ غیرانوس یا اجنبی معلوم ہو تو اس میں ہمارا قصور نیں - جو زبان زیادہ تر شعر و شاعری اور قصص کک محدود ہو، وہاں ایسا ہونا کچھ تعجب کی بات نہیں۔ جس ملک سے ایجاد و اختراع کا ِماقہ سلب ہو گیا ہو جہاں لوگ نئی چیزوں کے بنانے اور دیکھنے کے عادی نہ ہوں ، وہاں جدید الفاظ کا غير مانوس اور اجنبي معلوم مونا موجب حيرت نهيل - الفاظ كي حالت بھی انسانوں کی سی ہے ۔ امبنی شخص بھی رفتہ رفتہ مانوس ہو جاتے ہیں۔ اول اول الفاظ کا بھی یہی حال ہے۔ استعال آہستہ آہستہ غیر مانوس کو مانوس کر دیتا ہے ادر صحت و غیر صحت کا نصلہ زمانہ کے ماتھ میں ہوتا ہے۔ جارا فرض یہ ہے کہ لفظ تجویز کرتے وقت ہر پہلو پر کامل غور کرلیں سنانندہ جل کر اگروہ استعال اور زمانه کی کسو ٹی پر پورا اترا تو خود مکسالی ہو جائیگا اور اپنی جگہ آپ پیدا کرلیگا ۔ علاوہ اس کے جو الفاظ پیشس کئے گئے ہیں وہ الهای نہیں کہ جن میں رة و بدل نہ ہوسکے بکہ فرہنگب اصطلاحات عثمانیہ جو زیر ترتیب ہے پہلے اس کا مسودہ اہل علم کی ضدمت میں پیش کیا جائے گا اور جال تک مکن ہوگا اس کی اصلاح میں کو ٹی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا جائے گا۔

لیکن ہماری شکلات صرف اصطلاحات علمیہ کک ہی محدود نہیں ہیں۔ ہمیں ایک ایسی زبان سے ترجمہ کرنا پڑتا ہے جو ہمارے لئے بالکل اجنبی ہے، اس میں اور ہماری زبان میں کسی قسم کا کوئی رشتہ یا تعلق نہیں۔ اس کا طزر بیان اوائے مطلب کے اسلوب محاورات وغیرہ بالکل جدا ہیں۔ جو الفاظ اور جلے انگریزی زبان میں بالکل محمولی اور روز مرہ کے استعال میں آتے ہیں، اُن کا ترجمہ جب ہم اپنی زبان میں کرنے بیٹھتے ہیں، اُن کا ترجمہ جب ہم اپنی زبان میں کرنے بیٹھتے ہیں تو سخت دشواری پیش آتی ہے۔ ان تمام دشواریوں پر

غالب آنے کے لئے مترجم کو کیسا کھہ خونِ جگر کھانا نہیں پڑتا ترجرکا کام جیسا کہ عموماً خیال کیا جاتا ہے کھ آسان کام نہیں ہے۔ بہت خاک چھانی پڑتی ہے تب کہیں گوم مقصور القراتا ہے ، اس سررفت کا کام صرف یهی نه دوگا ( اگرچ یه اس کا فرض اولین ہے ، کہ وہ نصاب تعلیم کی کتابیں تبار کرے ، بلکہ اس کے علاوه وه بهر علم پر متعدّد اور کثرت سے کتابیں تالیف و ترجمه كرائے كا عاكك لوگوں ميں علم كا شوق برھے ، ملك ميں روشني پھیلے' خیالات و تلوب پر اثر پ<sup>ن</sup>یدا ہو' جہالت ک<sup>و استیصال ہو۔</sup> جالت کے معنی اب لاعلمی ہی کے نہیں بلکہ اس میں افلاس ، کم بہتی' منگ دلی کو تہ نظری اب غیرتی ابر اخلاقی سب مجھھ آجاتا ہے - بہالت کا مقابلہ کرکے اسے ایس یا کرنا سب سے بڑا کام ہے۔ انسانی وماغ کی ترقی علم کی ترقی ہے۔ انسانی ترقی کی تاریخ علمر کی اشاعت و ترفی کی تأریخ ہے یہ ابتدائے آفرینش سے اس ولقت تک انسان نے جو کچھ کیا ہے 'اگراس پر ایک مسیع نظر ڈالی جائے تو نیٹجہ یہ نکلے گا کہ جوں جول علم میں انہا فہ ہوتا گیا بچھل غلطیوں کی صحبت ہوتی گئی ' تاریکی ٰ گُھٹتی گئی' روشنی برصتی گئی' انسان سیدارہ ترتی میں قدم سمع پڑھانا گیا۔ اسی مقدس فرض کے ادا کرنے کے لئے یہ سریشنہ قام کیا گیا ہے اور وہ اپنی بساط کے موافق اس کے انجام دینے میں کوٹاہی نہ کرے گا۔

لیکن معطی سیمیق وجستجو کی کھات بیں گلی رہتی ہے۔ ادب کا

کال ذوق سلیم ہر ایک کو نصیب نیں ہوتا۔ بڑے بڑے نقاد اور مبقہ فاش غلطیاں کرجاتے ہیں۔ لیکن اس سے ان کے کام پر حرف نہیں آتا۔ غلطی ترتی کے انع نہیں ہے، بلکہ وہ صحت کی طرف رہتائی کرتی ہے بیجھلوں کی بھول چوک آنے والے مسافر کو رستہ بھٹکنے سے بچا دیتی ہے۔ ایک جا پانی اہر تعلیم (بیرن کی کوچی) نے اپنے ملک کا تعلیمی حال مکھتے ہوئے اس صحیح کیفیت کا ذکر کیا ہے جو ہونمار اور ترتی کرنے والے افراد اور افوام پر گیا ہے جو ہونمار اور ترتی کرنے والے افراد اور افوام پر گرزتی ہے۔

'قہم نے بہت سے تجربے کئے اور بہت سی ا کامیاں اور غلطیاں ہوٹیں کیکن ہمنے ان سے نئے سبق سکھے اور فائدہ الحقایا - رفته رفته جیس ایخ ملک کی تعلیمی ضروریات اورامکانات کا صبح اور بهته علم ہوتا گیا اور ایسے تعلیمی طریقے معلوم ہوتے گئے جو ہارے اہل وطن کے لئے زیادہ موزوں تھے۔ انجمی بہت سے ایسے سائل ہیں جو ہیں ص کرنے میں' بہت سی ایسی اسلامیں ہیں و ہمیں عمل میں لانی ہیں' ہمنے اب تک کوشش کی اور ابھی کو ششش کر رہے ہیں اور مختلف طریقوں کی برانیاں اور بھلانیاں ریافت کرنے کے دریے میں ' تاکہ اپنے ملک کے فائدے کے لئے یمی باتوں کو اختیار کریں اور رواج دیں اور براٹیوں نے بچیں " س کئے جو حضرات ہمارے کام پر تنقیدی نظر ڈالیں انہیں قت لی تنگی کام کا ہجوم اور اس کی اہمیت اور ہاری مشکلات پیش نظرِ منی چاہئیں ۔ یہ بہانی سعی ہے اور پہلی سعی میں کھے نہ کھے خامیاں ضرور رہ جاتی ہیں' لیکن آگے چل کر یہی خاسیاں ہماری رہنا بنیں گی اور پختگی اور اصلاح کک پہنچائیں گی - یہ نقش اول ہے' نقش ٹانی اس سے بہتر ہوگا - ضرورت کا احساس علم کا شوق' حقیقت کی لگن ' صحت کی ٹوہ' جد وجمد کی رسائی خود ہنجود ترتی کے مرارج طے کہلے گی -

جایانی بڑے فخرسے یہ کہتے ہیں کہ ہمنے تیس چالیس سال کے عرصے میں وہ کچھ کر دکھایا جس کے انجام دینے میں پورپ کو اتنی ہی صدیاں صرف کرنی پڑیں ۔ کیا کوئی دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی یہ کنے کے قابل ہوں گے ؟ ہم نے پہلی شرط پوری کر دی ہے یعنی بیجا قیود سے آزاد ہوکر اپنی زبان کو اعلیٰ تعلیم کا ذریعہ قرار دیا ہے ۔ لوگ ابھی ہارے کام کو تذبیب کی نگاہ کے دکھھ رہے ہیں اور ہاری زبان کی قابلیٹ کی طرف منتبہ نظریں وال رہے ہیں۔لیکن وہ دن آنے والا ہے کہ اس زرے کا بھی ستارہ چکے گا' یہ زبان علم و حکمت سے مالا مال ہوگی اور ایک میں ستارہ چکے گا' یہ زبان علم و حکمت سے مالا مال ہوگی اور ایک کی میں اثر کی بدولت یہ دنیا کی مندب و شایسته زبانوں کی ہمسری کا دعوے کرے گی۔ اگرچه اُس وقت هاری سمی اور محنت حقیر معلوم هوگی ، گمریهی شامِ غربت صبع وطن کی آمد کی خبر دے رہی ہے کہی شب بدایا روزِ روشن کا جلوه دکھانیں گی، اور یہی مشقت اُس قصر رفیع الثان کی بنیاد ہوگی جو آئندہ تعمیر ہونے والا ہے۔ اس وقت ہارا کام صبر و استقلال سے میدان صاف کرنا'

داغ بیل ڈالنا اور نیو کھودنا ہے' اور فراد وار شیرین حکمت کی خاطر سنگلاخ پہاڑوں کو کھود کھود کر جوئے علم لانے کی سعی کرنا ہے۔ اور گو ہم نہ ہوں گے گر ایک زمانہ آئیگا جب کہ اس میں علم و حکمت کے دریا بہیں گے اور ادبیات کی افتادہ زمین سرسبرو شادا نظر آئے گی ۔

آخریں میں سرشتہ کے مترجین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنوں نے اینے فرض کو بڑی مستعدی اور شوق سے انجام دیا۔ نیز میں ارکارِن مجلس وضع اصطلاحات کا شکر گزار ہوں کہ ان کے مفید مشورے اور تحقیق کی مدسے یہ مشکل کام بخوبی انجام یا رہا ہے لیکن خصوت کے ساتھ یہ سررشتہ جناب مشر مخد اکبر حیدری بی ۔ اے معتد عدالت و تعلیات و کوتوالی و امور عامته سرکارعالی کا ممنون ہے جنہیں ابتدا سے قیام و انتظام جامعۂ عثمانیہ یں خاص انھاک رہا ہے۔اور اگر ان کی توجہ اور آماد ہارے شریک حال نہ ہوتی تو یہ عظیم الثا كام صورت پذير نه بوتا - بين سيد راس متعود صاحب بي - أے (آکسن) آئی - ای - ایس - ناظم تعلیمات سرکارعالی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی توجہ اور عنایت ہارے حال پر مبذول ہی ور ضرورت کے وقت ہمیشہ بلا مکلف خوشی کے ساتھ ہمیں مدد دی،

عب دائحق

ناظم سررشته تالیف و ترجمه (عنانیه یونیوسطی)



-----

مولوی عبدالحق صاحب بی- اے ۔ ۔ ۔ ، ، ، ، ناظسم ۔ قاض مخد حيين صاحب - ايم - اع - رينكر - - - - مشرجم رياضيات جو رصری برکت علی صاحب بی سی سی ۔ ۔ ۔ ۔ منه جم سائینس مولوی سید اشمی صاحب - - - - - - - - مشرحم تاریخ -مولوی محمد البیاس صاحب برنی ایم- اے ۔ . . مترجم معاشیات قاضی منمذ حسین صاحب یم - اے ۔ ۔ ۔ ۔ مترجم ساسیات مولوی ظفر علی خال صاحب بی -اے . . . . مترجم تاریخ -مولوی عبدا کما جر صاحب بی ۔ اے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ مشرقم فلسفہ ومنطق مولوی دبدانحلیم صاحب شرر . . . . . . . مولف **تاریخ** اسلام مولوی سید علی رضا صاحب بی - اے ۔ ۔ ۔ ۔ مترجم قانون -مولوی عبدالله العادی صناحب . . . . . . مترجم کتب عربی علاوہ ان رنہ کورہ بالا مترجین کے مولوٰی حاجی صفی الدین صاحب ترجب شده کتابوں کو ندہبی نقطهٔ نظر سے دیکھنے کے لئے اور اواب حیدریارجنگ (مولوی علی حیدر صاب طباطبائی ترجموں پر نظر تانی کرنے کے لئے مقرر فرائے گئے ہیں 4




نمولوی مزاجه بی خال صاحب کوک فطیفه یاب کار عالی (بابق باهم مرم شاک) مولوی حمیدالدین صاحب بی اے نواب حیدر یارجنگ (مولوی علی حبدر صاحب طباطبائی) مولوی وحیدالدین صاحب سلیم مولوی وحیدالدین صاحب سلیم مولوی عبدالحق بی اے

علادہ ان متعقل ارکان سے ، مترجمین سررشنہ کایف ، ترجمہ نیز دوسرے اصحاب سے بلحاظ اُنکے من کے مشورہ کیا گیا ۔ مثلاً فان کے مشورہ کیا گیا ۔ مثلاً فان فضل محرف نصاحب ایم ۔ اے رنگر (بنیل کی بائی اسکول حیدرآباد) مولوی عبدالواسع صاحب (پرفیسہ دارالعلوم حیدرآباد) پروفیسر عبدالواسع صاحب بی ۔ ایں ۔ سی (نظام کالج) بروفیسر عبدالرحل صاحب بی ۔ ایس سی (نظام کالج) مرزا محمد بادی صاحب بی ۔ اے (پروفیسہ کریجن کالج لکھنؤ)

مولوی سلیمان صاحب نددی

سيد راس معود صاحب بي الص انظم تعليمات حبدرآباد) وغيره



3	مضمون	كنخ	مضمون
111	1 1 1 1		گيسون کا پھيلاؤ
116	گیبول کی مساوات		گیسوں کے بھیلاؤ کی تسرح اگیسوں کے بھیلاؤ کی تسرح
119	چوتھن کی تقبیں	i	گیسوں کا پھیلاؤ مشتقل دباؤ کی شحت ہیں۔
171	يانحويضل	90	ي كليئه چارىس
		94	کیس کے بیکیلاؤ کی شرح معلوم کرنے کا قاعدہ-
14	مقدارِ حرارت - حرارتِ نوعی		گيسوں کا پھيلاؤ سنتقل دباؤ
	مسادی درن کے گرم اور سیرو		کی شخت میں۔
Irr	یانی کا آمیزہ۔ نقصانِ حرارت اور کسب حرارت	1	مستقل دباؤ کی شخت میں گیس کا بھراہ ۂ معلمہ سے نا کائندہ ا
	عصابِ حوارت اور سبِ حرارت حرارت کے کسب و نقصان کی	1	کا یھیلاؤ معلوم کرنے کا دُوسرا تا عدہ ۔
۱۲۴	مساوات ۔	ىم•ا	تبیشِ مطلق کا پیمانه
	حرارت کی اِ کا ئی		
179	حرارت کی مقداروں کا مقا بلہ حرارت کی ایک ہی مقدار مختلف		تپشِ مطلق گیسوں کے دباؤ کی شرح اضا
	چیزدں کی تیش کو خملف حد تک	11.	متقل مجمر کی تحت میں۔
194.	بڑھا سکتی ہے۔ ریہ		متقل جم کی شخت میں گئیر کے دباؤ کی شرحِ اضا نہ معسادم
	پانی اور پارے کے کب مرارت		دباؤى شرعِ أضافه معسلوم


[ ] [ ]	امتحون	كونح	مفمون
18-4	مجھے فصل	اسا	ک شرعوں کا مقابلہ - مساوی میش کی مختلف چیزوں
	بخارات مینخیر- جوش		کے سادی وزن نے کر مقابلہ کیا جائے تو اُن کے اندر طار
*	نظریر تحرک	4	کی مقدار نحملف ہوگی۔
171	تبخير اورجوش	144	پانی کی قابلیتِ حرارت منملف چیزوں کی قابلیتِ حرارت
4	تبخير	174	كا مقابله -
144	بنجا ر	184	W
174	موا میں آبی بخارات کا ثبوت	١٣٤	حرارت نوعی کی شخسسین
۱۲۲	تبخير بند نضا مِن	11	
146	تبخير كالتيجه تبريد	174	حراره بيا
149	تبغير كأنتيجه انجاد	بسا	
141	جوش	سامع ا	ٹھوس کی حمارتِ نوعی در <b>ا</b> فت کرنے کا قاعدہ۔
144	نقطئر جش	198	ا پعات کی حرارتِ نوعی
"	بإنى كا نقطةِ جوستس	دم ا	چند چیرول کی حرارتِ نوعی
124	تقطرُ جس یانی کا نقطرُ جسس فول کا نقطرُ جوست مول کا نقطرُ جوست	l avu	سعويصل كمشقس
160	مُول کا نقطهِ بوٹس دہا دُ کے تغیر کا اثر نقطۂِ جش پر	1), 4	0.000;;;

- Caro	مخمون	عفي	مضمون
IAO	مجم کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سیر شدہ بخار کے دباؤ ادراُس		دباؤ کے اہتلاٹ کا اتر جش پہ گھلے ہوئے ٹھوس کا اثر
	کی کشانت پر ہوا کی موجودگی	141	نقطهٔ جوش پر-
146	کا کیجھ اثر نہیں ہوتا۔	1	1
19.	· ·	11	مُعِلِّل
191		11	
	نقطیر جوش پر الع کے بخار کا دباؤ	11	نمک کے معلول کا نقطۂِ جوش
19 7	ٹرؤ ہوائی کے دباؤ کا ساوی ہوتا ہے۔	IIAI	چھٹی فضل کی شقیں
۱۹۳	بخار کے دباؤ سے نقطۂِ جوش دریا کرنے کا قاعدہ-	۱۸۳	ساتوير فصل
19~	غُول كا نقطيرُ جوش	4	بخارات کا دباؤ
190	ساتوي فصل كي شقيس	۱۸۳	سير شده بخارات
194	ته مطویل فصل	11	مایع کے بخارات کا عظم دباؤ "نبیش کے بڑھنے سے بخارات
1 3	رطوبت بيمائی	100	.کا دباؤ بڑھ جا تا ہے۔ سیری کے وقت بخار کے دباڈ
N	رطوبت كا وجود كرؤ عدائي مين		اور اُس کی کتافت پر بخار کے

رمخ ا	مضهون	35.	مضمون
47.	نورفصل	144	-
		194	
11	تبديلِ حالت مجفی حرات	199 101	
*	نقطيم اماعت	۲. ۲۰	
۲۲۲	یخ کا نقطهٔ اِلمعت	11	زاجيه كابياله دار رطوبت بيا
11	موم کا نقطۂِ اِلمعت ۔	۲۰4	خُین کا رطوبت بیا
775	22 0	7.6	رَیْنِوْل کا رموبت بیما
	یخ کی اِ اعت کے سطح حرارت دیکار	711	میسَن کا رطوبت بیا
144	- 4	717	بادل
220	ینخ اور ینخ کا یانی	۲۱۳	برت
#	اِماعتِ یخ کی مُعنی حرارت	"	او کے
	إماعت بخ كى مخفى حدارت دريانت	11	بر <b>ف</b> اور یخ
774	کرنے کا قاعدہ۔	11	کېر
	نقطرُ إماعت تبريد كے منعنی كے	ria	اوس .
774	قاعدہ سے ۔	PI L	اوس بننے کے مفیدِ مطلب تمانط
141	نقطةِ إاعت	112	חְ דְּ
مهما	یند چنروں کے نقاطِ انجاد		س لم في فصال منقد
200	بھرت کی اِاعت	=	

·		·	
Copies Copies	مضمون	J'sea	مقهون
raa	دسويضل	747	اماعت کے دوران میں جم کا تغیر-
'n	حرارت كالممعادِل حِيلى	11	یر اِنجاد کے دُوران میں یخ کا پھیلاؤ ۔
109		774	اِماعت کے دوران میں یخ کا سکراہ
ryr	حارت کی تبدینی کا م میں حرارت کے شعاوِلِ جیلی کی شنہ	11	بان کی یخ بستگی سے برتن کا یشخ حانا۔
۲۹۰۰	- حبين -		حل شدہ چنیوں کا اثر الع کے
742	دسويض كمشقين	737 749	تقطئهِ البخاد بر- دباهٔ کا اثر نقطئهِ انجماد بر
44.	گیار سور فضل	۲۲	ر و ر ما ا
H	أنتقال حرارت	<b>1</b> 44	ہو جاتی ہے۔ تبخیر کی مخفی حرارت
u	ايصال حارت	u	بھاپ کی مخفی حرارت
741	اشعاعِ حرارت	"	تبخیرِ آب کی مخفی حرارت من و رس
*	مل حرارت	Tra	پانی کی تبدیل بھاپ میں
11	اليع چيروں ميں حملِ حرار چي	وماء	محقی حرارت کی حمین و فرص سرمیشرین
rey	ملی رونیں	tor	لويت في في علين

(si	مضمون	Lak'	مفھون	
۲۹۲	باربوي فضل	rka rka	حملی رو ہوا میں تردیخ	
+	إشعاع	yeu	ايصالِ حرارت	
pr. 19	ا شعاع کی اِستعداد گلیئر تبرید	462	مُعدہ ٹرمیل میسِلِ کامل	
"	ہوا کا ایصال ِحرارت ہوا کا حملِ حرارت	1	مومیلِ ب <b>آن</b> مُوصِلیبت مرب	
1 1	امواج حرارت امواج کیمیا ئی	749 744	دهات کی مموصِلیت	
119	بارمو فيصل كي شقيس	tap Tab	نقطهِ اشتعال چراغ حفاظت مُوصِليتِ حرارت كى شرح	
۲۲۹	طبیعی فهرتیں فدست اصطلاحات	549	ہو حیلیت سرارت کی سرح مُومیل ناقص پانی مُومِیل ناقص ہے	
roc	اغلاط نامه	# 191	کی فصالمشقد	
	milit of the second of the sec			



حرارت اور تبش \_\_\_\_ تم پڑھ چکے ہو کہ مادّی جسم چھوٹے چھوٹے ذروں کے اجتماع سے سورت پزیر ہوتے ہیں۔ اِن ذروں کو علمی زبان میں سالمات کہتے ہیں۔ سالمات ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں اور یہ حرکت کئی طرح پر ہوسکتی ہے۔ مثلاً ایک حرکت انتقالی ہے جس کے ماشحت ہر سالمہ جہاں تک اُس کو موقع ملتا ہے نقل مکان کا تقاضا کرتا ہے۔ دوسری حرکت محوری ہےجس سے سالمات پر ووران کی کیفیت طاری ہوسکتی ہے اور وہ اپنے ذاتی مرکز کے گرد چگر کاٹنے گئے ہیں۔ تیسری حرکت اِس قسم کی ہے کہ سالمات گھڑی کے رقاص کی طرح مقرر حدود کے اندر جھولتے رہیں۔ اس حرکت کو حرکتِ اہتنزازی کہتے ہیں۔ اِس حرکت کا میدان وہ فاصلہ ہے جو سالمات کے درمیان خالی رہتا ہے اور جس کو ہم تنخلخل کے نام سے تہمارے ذہن نشین کر چکے ہیں۔ ہم کسی جسمٰ کو چُھوتے ہیں تو ہارا جسم اِس جسم کے سالمات کی حرکتِ اہتیزازی ا

کے اثر کو قبول کر لیتا ہے اور اِس سے ایک خاص قسم کا احساس بیدا ہوتا ہے۔ اِسی احساس کی علت کو عرف عامر مرحرارت کہتے ہیں۔ اِس سے تم سمجہ سکتے ہو کہ حرارت بھی حقیقت میں ایک قسم کی توانائی ہے جو سالماتِ مادہ کی حرکت کے رنگ میں ظاہر، ہوتی ہے۔ یہ حرکت کسی جسم کے سالمات میں جس قدر زیادہ سیز ہوگی اُسی قدر وہ جسم زیادہ گرم ہوگا۔ یہی حرکت کسی وجر سے سسست ہوتی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جسم تھنڈا ہو رہا ہے۔ اِس سے ظاہرہے کہ حرارت کی حدّت کے اعتبار سے مادّی اجسام کے مختلف ماہج ہیں۔ یہ جسم اُس جسم سے زیادہ گرم ہے کوہ اُس سے زیادہ گرم اور وہ سے زیادہ گرم۔ اِسی خیال کو علمی زبان میں یوں ادا کیا جاتا ہے مالال جسم میش میں فلال جسم سے بڑھا مؤا ہے۔ اور اِس کا علمی غبوم یہ ہوتا ہے کہ فلال جسم کے سالمات کی ترثب یعنی اہتزازی ورکت او الله جم کے سالمات کی اہتنرازی حرکت سے تیز ترہے - اسسے سمجھ سکتے ہو کہ حرارت حقیقت میں محض ایک توانائی ہے جد سالمات کی حرکت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور گری یا سروی کا احساس جارا

تم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی متحرک جسم کسی ماکن جسم سے طرق سبے تو ماکن جسم کے دجود میں بھی حرکت کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ یا کوئی تیز تیز حرکت کرنے والا جسم بیچے کی طرف سے آگر کسی ایسے جسم سے طرق ہے جو متحرک تو ہے لیکن اُس کی حرکت آئی تیز نہیں ' قو کاڑ کے اثر سے اُس کی حرکت میں اُس کی حرکت آئی کی حرکت میں کی حرکت آئی کی حرکت اُس کی حرکت میں

بھی تیزی آ جاتی ہے۔ اِسی طرح جب دو جسم ایک موسرے کے ساتھ مُس کرتے ہیں تو ایک کے سالمات کی حرکت کا اثر دوسرے کے کے سالمات کی حرکت کا اثر دوسرے کے سالمات کی حرکت پر بڑتا ہے اور اِس سے جو کیفیت بیدا ہوتی ہے اُس کا اظہار ہم اِس طح کرتے ہیں کہ ایک جسم کی حرارت دوسرے جسم میں جا رہی ہے۔

کسی جسم سے او وسسرے جسموں کو حرارت وینے کی قابیت گھٹتی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جسم ہمنڈا ہو رہا ہے یا اُس کی تیش کم ہوتی جاتی ہے۔ اور اگر اِس قابیت میں اضاف ہو رہا ہو تو ہم یوں کہتے ہیں کہ فلال جسم گرم ہوتا جاتا ہے یا اُس کی تیش بڑھ رہی ہے۔

جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں جسم کی تیش فلاں جسم کی ایک تیش سے بڑھی ہوئی ہے تو اِس سے یہ نہ سبھنا جا ہیئے کہ ایک کے وجود میں دُومرے کی بہ نببت حرارت کی حقل اُس زیادہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم مقدار حرارت کی ورجہ بندی ہسیں کرتے۔ صف ایک کیفیت کی وجہ بندی کرتے ہیں جو حرارت کے وجود سے اُدی جموں پر طاری ہوتی ہے۔ جیبا کہ ہم بیان کر چکے ہیں حرارت حقیقت میں توانائی کی ایک شکل ہے اور توانائی مقدار سے حرارت حقیقت میں توانائی کی ایک شکل ہے اور توانائی مقدار سے تعبیر کی جاتی ہے۔ یکن تبش کوئی ذی مقدار بچیز نہیں۔ یہ صرف ایک کیفیت کی کمی بیشی ہے اور اِس سے مطلب یہ ہے کہ جس جسم کی تبیش کا ہم ذکر کر رہے ہیں اُس کے سالمات کی اہتزازی کی تیش کا ہم ذکر کر رہے ہیں اُس کے سالمات کی اہتزازی کی تیش کا ہم ذکر کر رہے ہیں اُس کے سالمات کی اہتزازی کی تیش کا ہم ذکر کر رہے ہیں اُس کے سالمات کی اہتزازی کی تبیش کا ہم ذکر کر رہے ہیں اُس کے سالمات کی اہتزازی

حرارت پہنچا کر اِتنا گرم کرو کہ سُرخ ہو جائے اور ایک گھڑے میں گرم پانی بھر لو۔ سُوئی کی تیش بانی کی تیش سے بلا شبہ زیادہ ہے۔ گرم پانی بھر لو۔ سُوئی کی تیش بانی کی تیش سے بلا شبہ زیادہ ہے۔ لیکن اِس کی حرارت کی مقدار بانی کی حرارت کے مقابلہ میں نہایت ننیف ہے۔

ہرجتم کے وجود میں کچھ نے کچھ حرارت ضرور یائی جاتی ہے۔ مختلف جسموٰل کا آبس میں مقابلہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پیہ ر گرمر ہے اور وہ تھنڈا۔ نیکن اِس سے یہ نہ سمجھو کہ جس کو ہم ٹھنڈا کہتے اہیں اُس کا وجود حرارت سے خالی ہے۔ چناشجہ برف اور وہ چنری جو برن سے بھی زیادہ سرد ہیں اُن کے سالمات بھی مرکبت میں ہے ہیں۔ اِس نے اُن کے وجود سے حرارت کلیٹہ سلب نہیں ہوتی۔ ہم اسی جسم کو خنال یا گرم کہتے ہیں تو یہ خیال صرف ارد گرد کے جمول کے مقابلہ سے بیدا ہوتا ہے۔ اِس سے حرارت کے مدم و وجود پر استدلال نه کرنا چاہئے۔ یہاں اِس بات کو بھی یاد رکھو کہ رم اور سرد کے نام سے کسی جسم کی مقدار حرارت نہیں بلکہ محف ائں کی تیش مقصود ہوتی ہے۔ کسی جلم کی حرارت کا ذکر کرنا ہو تو اس خیال کو یوں ادا کرتے ہیں کہ فلاں جسم میں حرارت کی مقدار زیادہ ہے اور فلاں جسسم میں حرارت کی مقدار کم ہے۔ یہ ضروری نہمیں کہ دو جسموں کے وجود میں حرار ک مقدار کم و بیش ہو تو اِس سے اُن کی تیش کی کمی بیشی بھی لازم ہو جائے۔ مطلاً گوئیں کے تازہ پانی سے ایک محفرا اور ایک بیالہ بھر او- بیالہ بھر پانی کی بہ نبت گھڑا بھر پانی میں حرارت کی مقدار بلا شب

زیادہ ہے۔ لیکن اُن کی تیش دیکھو تو دونوں کو ایک حال پر پاؤگے۔ اِس مضمون کو مختصر لفظوں میں یوں یاد رکھو کہ

حرارت ایک فری مقل ال چیز ہے اور تیش ایک کیفیت کا نام ہے جو حرارت کے اثر سے مادی جسول پر طاری ہوتی ہے۔

اِس تقریر سے تم پر روشن ہو گیا ہوگا کہ ہم کسی جسم کی میش کا نام لیتے ہیں تو اِس کے ساتھ ہی ایک بیانہ کا خیال

آ جاتا ہے اور طبیعت درجہ بندی کا تقاضا کرنے لگتی ہے۔ یہجسم اُس جسم سے زیادہ گرم ہے اور وہ اُس سے گرم تر- لیکن اِن کی گری کو آپس میں کیا نسبت ہے ؟ ایک جسم دوسرے جسم سے کتنا

گرم ہے ؟ اِن خیالات کی تعیین کے لئے کیانہ کی ضرورت ہے۔ ورنہ اِن کا مفہوم عرف عام کی حدیں نہیں آ سکتا۔ اب سوال یہ ہے

کہ یہ بیمانہ کہاں سے حاصل ہوہ اِسس کو کس بناء پر وضع کیا جائے؟ سویہ ہمارے اپنے اختیار کی بات ہے۔ جو بیمانہ چاہیں اور جس بناء

حویہ ہمارے آپ اصیار ی بات ہے۔ جو بیمانہ چاہیں اور بس بناء پر چاہیں وضع کر سکتے ہیں۔ صرف اِس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہمانہ

کی بنا، جس اصول پر رکھی جائے وہ حرارت کے ساتھ غیر متعلق

نه مود اور اِس بر تمام اہلِ فن کا اتفاق ہو جائے۔ اِس بنام برتیش کی تعرایف حسب ذیل ہوگی:-

میش کسی جسم کی تکس فی کا درجہ ہے اور اُسے ہم کسی ایسے بیمانہ کی مدد سے ناپتے ہیں جس کو ہم لے خود اپنے اضیا

سے وضع کیا ہے۔

کسی جسم کی بیش معلوم کرنے کے لئے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو بیش بیما کہتے ہیں اور جن آبول کی مدسے حرارت کی مقدار ناپی جاتی ہے اُن کا نام حرارہ بیما ہے۔

جوہب ملے ہے شنڈا اور گرم پانی ہاتم طاکر دیکھو کہ اِس کا عال ہوتا ہے۔

کیا حال ہوتا ہے۔ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ مون یہ ہے کہ خملف کیفیتون کے دو پانیوں کو بلاکر ایک کر دیا ہے۔ اِس کے علادہ آور کچھ نہ ہم نے کہ کیفیتون کے دو پانیوں کو بلاکر ایک کر دیا ہے۔ اِس کے علادہ آور کچھ نہ ہم نے

لیمیتون نے رو پایوں کویا کر ایک کر دیا ہے۔ اِس نے علادہ اور کچھ نہ ہم ہے داخل کیا ہے نہ نکا لا ہے۔ اِس سے ظامر ہے کہ شدے پانی کے وجود ہیں حارت کی جو مقدار موجود تھی وہ اِس وقت بھی برستور موجود ہے۔ اور گرم پانی کی مقدار موجود تھی کوئی فرق نہیں آیا۔ اِس خیال کو ہم یوں ادا کرسے پانی کی مقدار حارت، میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ اِس خیال کو ہم یوں ادا کرستے ہیں کہ ایک پانی کی مقدار حارت کو ہم نے دوسرے بانی کی مقدار حارت کو ہم نے دوسرے بانی کی مقدار حارت کو ہم نے دوسرے بانی کی مقدار عرات کے ساتھ ملا دیا ہے۔ اور اِن دونوں مقداروں سے مجوعہ کی قیمت وہی ہے

جو ملانے سے بہلے تھی۔ یکن حرارت کی تیزی اب وہ نہیں جو اِس سے بہلے تھی۔ یعنی طفیڈ ا بانی گرم بانی سے ساتھ بل کر گرم ہو گیا ہے اور گرم بانی اپنی حرار کا ایک حصہ شھنڈ سے بانی کو دے کر شمنڈ ا ہو گیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اِس جموعہ کی تیش ایک ایسے درجہ پر آگئ ہے جو شمنڈے بانی کے درجہ تیش سے جموعہ کی تیش ایک ایسے درجہ پر آگئ ہے جو شمنڈے بانی کے درجہ تیش سے

حرارت کے اثر ۔۔۔۔ کسی جسم کے وجود میں حرارت کی مقدار بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے تو اِس کے اثر ہے اُس جسم میں کئی تغیر بیدا ہوتے ہیں۔ ہم اِس کتاب میں اِن تمام تغیرات سے بعث نہیں کر سکتے۔ صرف تین بہلو لینگے :۔۔

بلند تر اور گرم پانی کے درجر میش سے پست تر ہے۔

ا- جامت يا حجم كا تغير- يعنى بهيلاؤ يا مكراؤ-

۷- تیش کا تغیر۔ مور حالت کا تغیر۔

پھیلاؤ ۔۔۔ حرارت کی مقدار بڑھتی ہے تو عام طور پر اڈی چیزوں کا قاعدہ یہ ہے کہ اُن کے جسم پھیل جاتے ہیں۔ اِس میں شک نہیں کہ بعض چیزیں اِس قسم کی بھی ہیں جو حرارت کے اثر سے سُکڑنے لگتی ہیں۔ مثلاً چمزا۔ لیکن الیبی چیزوں کی تعداد مقابلةً کم ہے۔ ٹھوس اور مابع جسموں کا قاعدہ یہ ہے گان میں سے ہر ایک کے بھیلاؤ کی مقدار مختلف ہوتی ہے۔ اُن میں سے ہر ایک کے بھیلاؤ کی مقدار مختلف ہوتی ہے۔ لیکن گیسوں کا حال اِس سے مُحداگانہ ہے۔ اِن سب کا بھیلاؤ برابر اور ایک عال بر رہتا ہے۔


ایع اورگیسی جموں کے متعلق تم پڑھ چکے ہو کہ اُن کی شکل ایک حال پر قائم نہیں رہتی۔ جس برتن میں ڈال وئے جُمیں اُسی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اِس سے ظاہر ہے کہ اِن دونوں قسموں میں ابعالم شلات یعنی طول عرض اور عمق کی مقدار قائم نہیں رہتی ہیں۔ اِس کے حرارت رہتی ہیں۔ اِس کے حرارت کے اثر سے اِن کے ابعاد بمی بدلتے رہتے ہیں۔ اِس کے حرارت کے اثر سے اِن کے ابعاد بالاث میں جو فرق آ جاتا ہے اُس کا اندازہ کرنا لا حال ہے۔ صرف حجم کے پھیلاؤ کو دیجے بیناکائی سے ۔ لیکن ٹھوس جموں کا حال یہ نہیں ۔ جب بک کوئی ہیرونی قوت اثر نہ کرے ہر شموس کی شکل اپنے حال پر برقرار رہتی ہے۔ اِس سے خروری ہے کہ حجم کے علاوہ اُن کے ابعادِ اُللاث کی بیٹو نیک کوئی ہیرونی ایس سے خروری ہے کہ حجم کے علاوہ اُن کے ابعادِ اُللاث کی بیٹو کی کوئی جائے۔

حرارت کے اثر سے ٹھوں جم پھیلتا ہے تو اُس کے طول عرف یا عق میں جو اضافہ ہو جاتا ہے اُس کو طولی بھیلاؤ کہتے ہیں۔ حرارت جب ٹھوس جموں کے ابعادِ نلاشہ کو بڑھا دیتی ہے تو فرور ہے کہ اُن کی ہر سطح کا رقبہ بھی بڑھ جائے۔ اِس طرح سطح کے رقبہ میں ہو بھیلاؤ بیدا ہوتا ہے اُس کو سطحی پھیلاؤ کہتے ہیں۔ اور جم کے بھیلاؤ بیدا ہوتا ہے اُس کو سطحی پھیلاؤ کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھو کہ حرارت کی زیادتی سے اجسام بھیل جاتے یہ بات بھی یاد رکھو کہ حرارت کی زیادتی سے اجسام بھیل جاتے ہیں۔ یہ بات بھی اور واقع ہے کہ حرارت کی کمی سے وہ سکڑنے ہیں۔

محموں جسموں کا پھیلاؤ ۔۔۔۔ ٹھوس جسم حرارت کھاتے ہیں تو عموماً بہت آہستہ آہستہ پھیلتے ہیں۔ اور مختلف ٹھوس جسموں میں پھیلاؤ کی متس ح مختلف ہوتی ہے۔ لیکن اکثر وھاتوں کا یہ حال ہے کہ اُن کا پھیلاؤ مقابلۂ زیادہ تیز ہوتا ہے۔

گزر سکیگا۔

نجوب، مس قدر ہو کہ ایک دھات کا گولہ ہو جس کا جم اِس قدر ہو کہ معولی حالت میں ایک خاص طقہ (شکل مل ) کے اندر سے شھیک پھٹس کر گزرجا



شكل عل

اس گولے کو آگ میں رکھ کر گرم کر دو تو طفیہ ذکور میں سے اُس کا گزرنا محال ہو جائیگا۔ اب گولے پر بانی ڈال کر فنڈا کرد تو دوہی گول اِس طفہ میں سے بخلی اور جائیگا۔ اِس سے ظاہر ہے کہ حرارت کے افر سے گولے کا جسم پھیل گیا اور فحسڈا ہونے پر مسکو کر پھر اپنی اصلی حالت پر آگیا۔

دھات کی بنی ہوئی بعض چیزوں میں اِس بات کا کیاظ رکھنا پڑتا ہے کہ اُن کے پھیلاؤ کے لئے گنجائش رہے۔ مثلاً ریل کی بٹری بچھاتے ہیں تو لوہے کے نظھول کو اِس طرح نہیں رکھتے کہ اُن کے سرے ایک ووسرے کے ساتھ لیے رہیں۔ بلکہ اُن کے 1.

یمروں کے ورمیان تھوڑا سا فاصلہ چھوٹر دیتے ہیں کہ موسم کی حارث سے پھیل کر ایک 'دوسرے پر دباؤ نہ ڈالیں۔ یہ احتیاط نہ رکمی جائے تو رس صورت یں مٹھول کے ٹیراھا پڑ جانے کا احتمال ہے۔ اوہے کے یوں میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔اس سم کے بیلوں یں جو لوہے کے شہتیر استعال ہوتے ہیں اُن کو ستونوں کے ساتھ کستے نہیں۔ گاڑی کے بیوں پر لوہار کو لوہ کا بال چڑھاتے ہوئے تم نے اکثر دیکھا ہوگا۔ بال کو پیتے ہے کسی قدر چموٹا بناتے ہیں۔ پھر آگ میں رکھ کر گرم کرتے ہیں تو حرارت کا اڑ اُس کو پھیلا دیتا ہے اور وہ بتے پر بخوبی چڑمہ جاتا ہے۔ پھر اُس پر ٹھنڈا یانی ڈالتے ہیں تو وہ اُسکٹر جاتا ہے اور پیتے کو اپنے امدر بھینچ لیتا ہے۔ کواڑوں میں شیشہ لگاتے ہیں تو اِس میں بھی پھیلاؤ کا لحاظ رکھتے ہیں۔ چنانچہ شیشوں کو چوکھٹ یں کتے نہیں بکہ چاروں طرف اِس کے پھیلاؤ کے لئے گنجائش چھوڑ دسیتے ہیں۔

گھروں یں تم نے اکثر وبکھا ہوگا کہ شیشہ کے موٹے موٹے موٹے موٹے موٹے گلسوں یں کھولتا ہوا بانی ڈال دیا جاتا ہے تو وہ توط جاتے ہیں۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ گرم پانی گلاس کے جس صدکو جُھوتا ہے وہ گرم ہوجاتا ہے اور شیشہ ایک ایسا جسم ہے کہ حرارت اِس کے ایک صد سے دوسرے حصہ تک بہت دیر میں پہنچتی ہے۔ تعمید اِس کا یہ ہے کہ جو حصر گرم ہوجاتا ہے وہ توحرات کے اثرے بھیل جاتا ہے اور باتی گلاس ابنی آئی صالت پر وہتا ہے وہ توحرات کے اثرے بھیل جاتا ہے اور باتی گلاس اوٹ جاتا ہے۔

اسی طرح موٹے شیشہ کے گلاس میں برف ڈالتے ہیں تو جس حصر کو برف چھوتا ہے وہ باقی حصوں کی بد نسبت زیادہ شمنڈا ہوکر

مُكُرُّ جاتا ہے اور گلاس ٹوٹ جاتا ہے۔

مختلف ٹھوس مادی تیش تک گرم کئے جاتے ہیں توان سب کا پھیلاؤ ساوی نہیں ہوتا۔ ہر ٹھوس سے پھیلاؤ کی مقدار اُس کی نوعیت پر موقوف ہے۔ مثلاً جست کیبیل سے زیادہ اور بیتل کو ہے سے زیادہ پھیلا ہے۔ نُقریہ اور شیشہ کا پھیلاؤ ران سب سے کم رہتا ہے۔

جی بہر کہ سے سے ایک پتلی پیش کی چفتی ہو جو تقریباً دو مُن اللہ ہم ہو۔ پیمر ایک اتنی ہی ہو ہو تقریباً دو مُن اللہ ہمی ہو۔ پیمر ایک اتنی ہی ہمی ہو ہے کی چفتی سے کر دونوں کو ایک جان کردو۔ در در در کے ساتھ جوڑ دو۔ پیمر ہتوڑے سے کوظ کر دونوں کو ایک جان کردو۔ اب آگ میں رکھ کر اِس مرکب چفتی کو گرم کرو تو جھتی ایک طرب بھکنے گلیگی۔ اِس

ک وجہ یہ ہے کہ بیتل اور نوہ کا پھیلاؤ ساوی نہیں - بیش زیادہ بھیلتا ہے۔ اِس لئے بیتل کی چنتی اس مُعکادُ مِن باہر کی طرف رہتی ہے کیونکہ بیتل کی چلتی

> > شكل سنك

سے جو منمنی بیدا ہوتا ہے اُس کا طول و ہے کے منعنی سے زیادہ ہوجاتاہ

اب اِس مرکب چنتی کو ٹھنڈا ہو جانے دو تو وہ اپنی اُس بہلی تبش پر بہنج کر یمر سیدی ہو جائیگی ۔ یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ جو جسم حرارت کے اثر سے زیادہ بھیلتے ہیں دہ طمنڈے ہو تاکہ و شکرتے بھی زیادہ ہیں۔ اِسی مرکب چفتی کو نمک لیلے بین دہ طمنڈے ہوں تو اُس کی بیش یخ کی تیش سے بمی نیچ گر جائیگی۔ نتیج اِس کا یہ ہوگا کہ بیش کا حصہ ہو ہے کے حصہ سے زیادہ اُسکٹر جائیگا اور چھتی اب درسری طرف جھگی ۔ یعنی بیش کا حصہ او ہے کے حصہ سے زیادہ اُسکٹر جائیگا اور چھتی اب درسری طرف رہیگا۔

جعلب مف سند کے کہ اس کو کہ اس کے اس کو اس کو اس کو کہ کو کہ کا اس کے اس کی خسلاؤ کی خرج کی شیشہ ٹوٹا ہیں اور نقریہ کا نار اُس کے اس کے اس کی خسلاؤ کی خرج کی برار رہتی ہے ۔ نقریہ کی براس کے کی شرح می برار رہتی ہے ۔ نقریہ کی برنبت شیشہ زیادہ سکونا کو فرور فقا کہ وہ اپنے ہی دباؤ سے جٹنے جاتا۔ اور اگر نقریہ سیت سے زیادہ کی شکرتی ہونے پر نلی کے اس بھنس کر نہ آتی بلکہ ڈھیلی رہتی ۔ چنا شجہ نقریہ کی جائے تا ہے وفیرو کا تار ہو تو ٹھٹ اور اگر نقریہ اس کا یہ مال ہوگا کہ شیشہ چٹنے جائیا گا یا تار اُس کا یہ مال ہوگا کہ شیشہ چٹنے جائیگا یا تار اُس کے اندر ڈھیلا رہنگا۔

الیع جسموں کا پھیلاؤ ۔۔۔۔۔ تھوں جسموں کی طرح اسے بھیلتے ہیں اور اُس کے گھٹنے سے شکڑتے ہیں۔ اور اُس کے گھٹنے سے شکڑتے ہیں۔ لیکن تھوس جسموں کی طرح اِن کا پھیلاؤ خفیف سا نہیں ہوتا۔ جنانی کسی ٹھوس اور کسی ما بھ کو مساوی تمیش تک گرم کیا جائے تو ٹھوس کے مقابلہ میں مابع کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوگا۔ شکڑنے میں بھی مابع جسموں کا بہی حال ہے۔

مایع چیزوں کو سنبھالنے کے لئے کسی ٹھوس جسم کا وجود فروری ہے۔ شاء بریں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ایع جسم پر حرارت کا کیا اثر ہوتا ہے تو اِس میں برتن کا بھی خیال رکھنا بڑتا ہے کیونکہ ایع جب گرم یا ٹھنڈا ہوتا ہے تو اُس کے پھیلنے یا شکڑنے کے ساتھ ساتھ اُس کے برتن کی بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ چنانیحہ یانی شیشہ کی صراحی میں ڈال کر گرم کیا جاتا ہے تو بانی کا حجم بڑھ جاتا ہے اور اُس کے ساتھ ہی انسراحی کا جسم بھی پھیلتا 'ہے۔ جس سے اُس کے بطن کی وسعت میں انمافہ ہوجاتا ہے۔ اِس کئے پانی کے مجم کا پھیلاؤ اپنی ملی مقدار سے کم دکھائی دیتا ہے۔ اِس حال پر پائی کے سکھرنے کو قیاس کر ہو۔ اِس سے ظاہر ہے کہ کسی مایع کے بیمیلاؤ کی ملی مقدار معلوم کرنا ہو تو اِس میں اُس برتن کا پھیلاؤ بھی محسوب کرنا پڑی جس کے اندر مایع رکھا گیا ہے۔

شیشہ کی صُراحی میں ببالب پانی بھر دو۔ پھر اُسے گرم کرد تو تھوڑی سی دیر کے بعد پانی اچنے بھیلاؤ کے باعث اُبل پڑیگا۔ یہ امر ذیل کے تجربہ سے بخوبی واضح ہو جائیگا۔ تجربہ سے بخوبی واضح ہو جائیگا۔ تجربہ سے بخوبی واضح ہو جائیگا۔ اور اُس کے مُن یں کاک لگاؤ حس یں ایک سُوراخ ہو۔ اور سُوراخ یں مُصاک تکل میں کہ تو ایک اٹھارہ انچ کے قریب لمبی شیشہ کی نمل لگا دو۔ اس نلی کے دونوں سرے کھلے ہونے چاہئیں۔ اور اِس کی نلی لگا دو۔ اس نلی کے دونوں سرے کھلے ہونے چاہئیں۔ اور اِس بات کا خیال رکھن چاہئیں۔ اور اِس

البلك ندره جائے - صُرامی كے مند من كاك نكاؤ كے تو بانى كسى حد تك الى ميں چڑھ

جائیگا- اب نی کے ساتھ ایک کافذ کھڑا ا کردو حس پر ایسا بیان بنا ہو کہ چتھائی انچ تک کا نشان دے سکے ۔ اِس کے بعد مُرای کو گرم کرنا شریع کرو - ابتداء میں بانی نی میں نیچ اُتر آئیگا - اِس ک وجہ یہ ہے کہ بانی سے بہلے وجہ یہ ہے کہ بانی بی برائی کے اور اِس کے مراحت مُرای پر اٹر کرتی ہے اور اِس کے اثر سے مُرای کا جسم بھیلنا ہے تو اور اِس کے اثر سے مُرای کا جسم بھیلنا ہے تو


شکل ســــ

ا بع چیزیں ڈال کر تجربہ کرو تو معلوم ہوگا کہ ہر ایک کے سئے بھیلا کی ایک فاص شرح ہے جس کی مقدار مابع کی اپنی نوعیت پر موتوف ہے۔ چنانی غول یانی سے زیادہ پھیلتا ہے اور یارے کا پھیلاؤ ' یانی کے پھیلاؤ کے نصف سے کچھ ہی زیادہ ہوتا ہے۔ کیسوں کا پھیلاؤ ۔۔۔۔۔ تپش کو برابر برابر بڑھا کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ گیسیں' ٹھوس اور مایع چیزوں سمی به نسبت زیاده بھیلتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ تابل محاظ یہ با ہے کہ خاص خاص حالتوں کے رسوا جن کا ہم آ گے چل کر ذکر کرینگے گیسوں کے پھیلاؤ میں اُن کی نوعیت کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔یعنی پھیلاؤ کی قابلیت میں سب کیسول کا حال میساں ہے۔ تخرب سعب ایک چموٹی سی شیشہ کی صُراحی لو جس کے ادر ہوا کے سوا کوئی چیز نہ ہو۔ اِس صراحی کو امتیام کے ساتھ گرم کرو- حارت کے اثر سے صُراحی کے اندر کی ہمواگرم ہوکر پھیلیگی امداس کا کچھ حصہ صُاحی سے باہر مکل جائیگا۔ اب مصراحی کو اُلٹ کر اُس کا منہ جدی سے یانی کے اندر ڈال دو۔ صُراحی مجوں مجوں مُضدی ہوگی کرؤ ہلاً کا وباؤ یانی کو اُس سے اندر واض کرتا جا میگا۔ اور آخر اِس قدر یانی اُس کے اندر بھر جائیگا کہ جتنی ہوا خارج ہوگئی تھی اُس کی جسگہ کمیر لیگا۔

اب چھوٹی می تیشہ کی صُرای لے کر اُس کے منہ میں پُجست کاک لگاؤ۔ اِس کاک کے منہ میں پُجست کاک لگاؤ۔ اِس کاک کے مسوراخ میں جیسا کہ فتکل مسک میں دکھا یا گیا ہے ایک مُرِّی ہوئی شیشہ کی کلی لگا دو۔ اور کسی برتن میں پانی ڈال کر فلی کا دومرا

14

رمرا یانی کے اندر رکھ دو۔ اِس کے بعد ریک امتحانی نلی میں منہ کک بانی بھو اور اُس کا



## شكل سي

مند انگوٹھے سے بند کر کے اِس احتیاط کے ساتھ پانی کے اندر سے جاؤ کہ استحانی نلی میں ہوا واخل نہ ہونے پائے۔ اب مرشی ہوئی نلی کا آزاد سِلا استحانی نلی کے مند میں رکھو اور صُرای کو حارت یہنچا کر اُس کے اندر کی ہوا کو گرم کرو۔ ہوا گرم ہو کر پھیلیگی تو اُس کا کچھ حصد صُراحی سے خارج ہوکر استحانی نلی میں جمع ہو جائیگا۔ اور اپنے مساوی المجم پانی کو باہر سکال دیگا۔ اور اپنے مساوی المجم پانی کو باہر سکال دیگا۔ اب شعلہ کو صُراحی سے الگ کر وہ تو اُس کے اندر کی ہوا ٹھنڈی ہوکر شکر نے اب شعلہ کو صُراحی سے الگ کر وہ تو اُس کے اندر کی ہوا ٹھنڈی ہوکر شکر نے گئیگی۔ اور برتن کا پانی کھری ہوئی نلی میں چڑھتا جائیگا۔

اسس تیحربہ میں جو صُلی استعال ہوئی ہے اسی شکل و جم کی تین کھاچیاں ہو۔ ایک میں کوئلہ کی گیس کووسری میں جمضین گیس کا اور تیسری میں معمولی ہوا بھرو۔ پھر اِس سے بعد اِن تینوں کواچیوں کو ایک بڑے میں معمولی ہوا بھرو۔ پھر اِس سے بعد اِن تینوں کواچیوں کو ایک بڑے سے بیائے کے اندر گرم پانی میں رکھ دو۔ ہر صُراحی کے اندر کی گیس کرم ہو کر پھیلیگی اور اُس کا کچھ حصہ صُراحی سے نکل کر امتحانی علی میں دائل ہو جائیگا۔ اب تینوں امتحانی علیوں کی گیسوں کا مقالمہ کرو تو معلوم ہوگا کہ

14

اُن کی مقداریں تقریباً سادی ہیں۔ تھوڑا سا فرق جو نظر اَتا ہے وہ محض اِس وجہ سے ہے کہ کیسیں جب پانی میں سے گزرتی ہیں تو اُن کا بکھ حصد پانی میں جذب ہو جاتا ہے اور جذب ہونے میں سب کا درجہ مساوی نہیں۔ اِس سے خابت بؤا کہ کیسیں مساوی تیش تک گرم کی جائیں تو اُن سب کا بحیب لاؤ مسادی رہتا ہے۔

بھیلاؤ سے جسموں کی کثافت بدل جاتی ہے ۔ اُویر کے تجربوں سے تمرسمجھ سکتے ہو کہ ماڈی جسم ٹھوس ہوں یا مابع یا کیس ' اُن کو حرارات بہنیائی جاتی ہے تو اُن کا جم براله جاتا ہے اور جب وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں تو اُن کا حجم گھاٹ جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جسموں کی گٹافت پر اِن واقعا كاكيا اثر ہوتا ہے۔ كثافت كى تعربيف ميں تم يراه چكے ہوكہ اں ت کسی جم کی کمیت مارہ نی اِکائی جم مُراد ہے۔ اِسی خیال کو ریاضی ک زبان میں کی<del>ت ادہ</del> سے تعبیر کرنتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ کوئی جم پھیل کر بہت سی جگہ گھیر نے یا سکو کر تھوڑی سی جگہ میں آ جائے تو اُس کی کمیت ہر حال میں وُہی رہیگی۔ جب تک کسی جسم کاکوئی حصہ اُس کے وجود سے الگ نہ کر دیا جائے اُس کی کمیت میں کچھ فرق نہیں آ سکتا۔ پھر اگر کمیت ایک حال پر قائم رہے اور جم كم وبيش ہوتا جائے تو إس ميں شك نہيں ۔ کٹافت کا بدل <sup>'</sup>جانا <sub>اِ</sub>س کا لازمی نتیجہ ہے۔کیونکہ کثافت کی تغیر کیت ادہ ہے۔ کمیتِ مادہ اگر ایکِ حال پر قائم رہے اور حجم

بڑھتا جائے تو اِس کسر کی قیمت گھٹتی جائیگی۔اور ججم گھٹیگا تو

بهانصل اس کسر کی قیمت بڑھتی جائیگی۔ اِس سے نابت ہے کہ حرارت

کے اثر سے جسموں کی کثافت کم ہو جاتی ہے۔یا یوں کہو کہ حرارت

کے اثر سے جسم پھیل کر تطیف ہو جاتے ہیں - اور شکڑتے ہیں

تو اُن کی کثافت مبره جاتی ہے۔ اِس سنے اگر مختلف اجسام کی کتافتوں کا مقابلہ کرنا ہو تو صحیح اندازہ کے لئے ضروری ہے کہ

اُن سب کی تیش یکساں ہو۔

مادی جسموں کو حرارت پہنچتی ہے تو وہ پھیل جاتے ہیں۔ الیکن تم نے کبھی اِس بات پر بھی غور کیا سے کہ اِس بھیلاؤگی اصلیت کیا ہے ؟ اِن جسوں کو کیا ہوجاتا ہے کہ وہ پھیل کر زیادہ جگر گھیر لیتے ہیں ؟ حرارت تو توانانی کی ایک شکل ہے اور

توانائی خود جگه نہیں گھیرتی - بھر جسموں کا بھیل جانا کیا معنی؟ مادہ ك اندر وه كونسي چيز ہے جس ييس فرق آ جا يا ہے تو وہ پھو لنے لگتا ہے ؟ آؤ اِس بات کو سمجھنے کے لئے پھر مادہ کی ترکیب پر

تم پڑھ کیے ہو کہ جسم' سالمات کے اجتماع سے صورت پذیر ہوتے ہں۔ اور سالمات خواہ کتنے ہی قریب قریب کیوں نہوں پھر بھی اُن کے درمیان کچھ نہ کچھ فاصلہ ضرور باقی رہ جاتا ہے۔ اُن کی ترتیب کو یوں تصور کرد کہ تمہارے سامنے ایک ووسری کو جھوتی ہوئی کئی گیندیں رکھی ہیں۔ اِن گیندوں کو جتنا جاہو قریب قریب كر دو بهم بحي بر تين كيندول كا مجموعه بيج بي المجمى خاصى جنگه خالي

چموڑ دیگا۔ سالمات کی جساست نہایت خفیف سے۔اِس لئے اِن کے

درميان جو فاصلے ره جانے ہيں وہ بھی بہت چھوٹے ہوتے ہيں. تا ہم اُن کے وجود سے تو انکار نہیں ہو سکتا۔ اِن ہی فاصلول کی وجہ سے مادّیات کے وجود میں تحلیل بیدا ہوتا ہے۔ہم بہلے بیان کر چکے ہیں کہ مادی جموں کے سالمات ہیشہ حرکت میں رہتے ہیں۔ کسی جسم کو درارت بہنچائی جاتی ہے تو اُس کے سالمات کی حرکت زیادہ 'تیز ہو جاتی ہے۔ اِس کئے وہ ' وسعتِ سیدان کے طاب موتے ہیں۔ حس کا نتیجہ یہ ہے کہ جسم کا تخلمل بڑمہ جاتا ہے۔ اور یہی اضافرُ حجم کی اصلیت ہے۔ اس بناء پر جب ہم یاکہیں کہ فلال جسم حارت سے پھیل گیا ہے تو اِس سے یہ نہ سمجنا یا ہیے کہ اُس کے سالمات سے فردا فردا بھیل کر زیادہ جگہ گھیر لی ہے۔ اور اِن اِن جیموٹی چھوٹی مفداروں کے جمع مونے سے ہیں جسم مذکور کا مجم بڑھا ہوا نظر آتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سالمات کا اپنا مجم ہمیشہ ایک حال بر قائم رسمتا ہے۔ یہ صرف اُن کے درسیانی فاصلے میں جو بڑھ جاتے ہیں اور جسم زیادہ جگر گھرے لگتا ہے۔

## بهافضل كيمثقين

۔ سالمہ کسے کہتے ہیں ؟ ← کسی اوّی جسم کی تبش سے کیا مُراو ہے ؟ اللہ حرارت اور بیش میں تم کس طرح تمیز کردگے ؟ اصلیت کیا ہے ؟

کے کیا یخ کے وجود میں بھی حرارت کا امکاں ہے ؟ اِس امکان پر تم کو نسے دلائل قائم کروگے ؟








تبش کے نام سے کسی جسم کی اُس کیفیت کی تعیین ہوتی ہے جس کو ہم گری کہتے ہیں۔ اِس کیفیت کی تعیین میں سبے بہلی چیز ہو ہمیں مدو دیتی سبے وہ ہماری قوتِ لامہ سبے۔ مختلف چیزوں کو اِتھ سے چھو کر ہم بتا سکتے ہیں کہ کونسی چیز زیادہ گرم ہے اور کون سی چیز کم۔ لیکن اِسس میں وقت یہ ہے کہ یہ ایک موٹا سا تخینہ ہے۔ علاوہ بریں وقت یہ ہے کہ یہ ایک موٹا سا تخینہ ہے۔ علاوہ بریں ہمارے حواس اکثر دصوکا کھا جاتے ہیں۔ اِس مکتہ کو سمجھنے کے نے ذیل کے تجربہ پر غور کرو۔

بحراب میں کے کا شمنڈا پان لو اور رُوسرے میں کے کا شمنڈا پان لو اور رُوسرے میں گرم پانی ۔ تیسرے گلاس میں کُوئیس کا سمولی آزہ پانی میں ۔ وال دو ۔ اب ایک اتحد شمنڈے بانی میں رکھو اور رُوسرا گرم بانی میں ۔ پھر تھوڑی سی دبیر کے بعد دونوں اتحد جلدی سے معمولی آزہ بانی میں وال دو۔ دیکھو رُوہی بانی شمنڈے بانی سے آنے دالے ہاتھ کو تو گرم معلوم والی دور کے بعد دونوں بانی سے آنے دالے ہاتھ کو تو گرم معلوم

ہوتا ہے ادر گرم بانی سے آنے والے باتھ کو ٹھٹا معلوم ہوتا ہے۔ اس تجربہ سے ثابت انے کہ ہارے جسم ک حرارت کس رُوسرے جسم میں دافل ہوتی ہے تو وہ جسم ہمیں شھنڈا تعلوم ہونا ب اور کئی ووسرے جسم کی حرارت اس کے وجودے نکل کر ہمارے جسم میں وافل ہوتی ہے تو وہ جسم گرم معلیم ہوائے ۔ پھر یہی نہلیں بلکہ اس کے ساتھ ایک اور وقت یہ بھی بئے کر کسی جسم کو بچھو کر اُس کی گرمی کا اندازہ کرتے ہیں تو ہمارے احساس میں اِس جسم کے ادہ کی نوعیت کو بھی بہت کچھ دخل ہونا ہے۔ مثلاً ایک کاٹری کا ٹکڑا اور ایک توہے کا مکڑا رات بھر طُعلی ہوا میں بڑا رہے تو کوئی وج نہیں کر صبح کے وقت اُن کی تیش میں کچھ اختلاف ہو۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جُھونے سے لوہ کا کلا اکثری کے مکرے سے زیادہ سرد معلوم ہوگا۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ لوا ہمارے جمرے جدی جلدی حرارت لیتا جاتا ہے اور ہمارے احساس كاليا عالم ع كه جارت جسم سے حرارت جس قدر تيزي كے ساتھ خارج ہوتی ہے اُسی قدر ہم زیادہ سردی محسوس کرنے ہیں۔ لکڑی میں یہ تا بلیت نہیں کہ اس امر میں او ہے کی برابری كرسكے \_ إس سے تم سمجھ سكتے ہوكه كسى جسم كى تبش كا اندازہ کرنا ہو تو ہاری قوت لامسہ اِس قابل نہیں کہ اُس پر اعتماد ہوسکے ۔ اِس نئے ضروری ہے کہ تبیش کی تعیین کے لئے کوئی بہتر صورت تلاش کی جائے۔

اِس مطلب کے لئے آلات کی ضرورت پڑتی ہے اور جس آلہ سے کسی جسم کی تیش معلوم کی جات ہے اُسے بیش بیما کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ادیات کو حرارت یہنیانی جاتی ہے تو اُن کی تیش بڑھ جاتی ہے ۔ لیکن اس تغير كو براه راست نعيك ميك معلوم كرلينا مكن نهين ـ اس کے کسی اور قسم کے تغیر کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مثلاً ماوی چیزوں کو گرم کیا جاتا ہے تو یہی نہیں ہوتا کہ اُن کی تیش بڑھ جاتی ہے بلکہ اِس کے ساتھ ساتھ مادی چیزول کا مجم بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اب اِگریہ معلوم ہو مائے کہ کسی جسم کی تیش' کے تغییر اور حجمر کی کمی بینی کو ایک ووسرے کے ساتھ کیا تعلن ہے تو جھم کے تغیرکو دیکھ کر تیش کا تغییر دریافت کرلینا کچھ وُشوار نہیں ۔ ہم اِس فصل میں اُن تیش بیماؤں کا ذکر کرینگے جن کا اُصول مل اس تعلق پر مبنی ہے۔ تحی بھی ہو ۔۔۔ تیت کی صرحی نے کر اُس کے مُنہ میں ربرا کی ایک ایسی ڈاٹ نگا وہ جس میں آمک سُوراخ اور سُواج میں تقریباً دو فُٹ کہی شیشہ کی مستقیم نلی ہو۔ اِس صُرحی کو الك كر اس طرح رکھو کہ نلی کا بہر نکل بڑوا سِلا کس رس (شکل ھے) کے اندر پانی میں ڈوبا رہے ۔ یانی میں تعوثرا سا رنگ الله وو-اِس سے یانی کی نقل د حرکت کا احساس آسان ہو جائیگا۔ اب صُاحی پر اینا ہاتھ رکھویمہارے ہاتھ کی حمارت سے صُراحی گرم

ہو بائیگی جس سے ضراحی کے اندر کی ہوا گرم ہو کر پھیلیگی اور اُس کا کچھ حصہ پانی میں سے ہوتا ہؤا باہر نکل جائیگا۔ اِس کے بعد اِتھہ کو صُراحی سے الگ کر لو تو پانی نکی میں بڑھنے گئیگا اور اِس قدر چڑھ جائیگا کہ مِتنی جا اہر نکل گئی تھی اُس کی جگھے گھیر لیگا۔ کوئی ایسا جسم صُرحی کے حاتے بچھوتا ہؤا رکھ رہا بائے جس کی تپش ساتے بچھوتا ہؤا رکھ رہا بائے جس کی تپش سے باند تر ہو تو صُراحی کے ادر سے زیادہ ہوا خارج ہوگی اور



## شكل عث

مبدأ حارت کو بٹا پینے کے بعد پانی لی کے اندر زیادہ بلندی کک پرامھیگا۔

یس یہ ایک ساد کا سائیٹس میم کے ہے جس سے ہم مخلف جسوں کی تبنی

کا اندازہ کر سکتے ہو۔ کا غذیر برابر برابر ناصلے چھوڑ کر نشان کر لو اور

اس کا غذ کو کلی کے ساتھ کھڑا کر دو تو یہ تمہیں بیجانہ کا کام ویگا۔ اور

علی کے اندر پانی کی بلندی دیکھ کر تم معلوم کر سکو گے کہ کونسا جسم

کس قدر گرم ہے ۔


لیکن اس بات کو یاد رکھنا جائے کہ بیمانہ جو ہم نے مقرر کیا ہے وہ محض ایک المحتیاس کی جیز ہے۔ اِس میں ہم نے کسی معین اسول کا سہارا نہیں گیا۔ علاوہ بریں اِس بات کا بھی خیال رکھنا جا ہے کہ اِس آلہ کے اصولِ عمل میں ہم نے ایک بات کا میں اور یہ نہیں میں ہم نے ایک بات کی ماص کر لی ہے اور یہ نہیں

دیکھا کہ اِس بات کو فرض کرلینے میں ہم کہاں تک حق بجانب ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اِس آلہ کی 'صُراحی اُگر کسی ایسے جسم کو ٹچھو رہی ہو جس کی تبش اِس صُراحی کی اپنی تبش سے زیادہ ہے تو اس کے اندر کی ہواکا ایک حصہ ضارح ہو جائیگا۔ اور بعد میں اِسی نسبت سے برتن کا اِنی علی میں چڑھ آئیگا۔ پھراگر کوئی ایسا جسم صُراحی کے قربیب لایا جا جو جسم مذکور سے بھی زیادہ گرم ہو تو اِس صورت میں پانی کلی کے اندر اور زیاوہ بلندی مک چڑھیگا۔ اور ہم کہینگے کہ رُدِسرے جسم کی تیش بہلے جسم کی تیش سے زارہ ہے۔

رس سوال کا جواب دریافت کرنے کے لئے یہ معلوم ہونا جائے کہ تیش کی زیادتی کو اُس چیز کے بھیلاؤ سے کیا تعلق ہے جس کے خواص پر سم نے مارج میش کے امتیاز کی بناء رکھی ہے۔ تجربہ مث میں ہم نے مان لیا ہے کہ ہوا کی تیش میں اگردو ورج کا اضافہ محسوس ہو تو صُراحی کے اندر ہوا کے مجم میں اتنا اضافہ ہو جائیگا کہ وہ اُس اضافہ سے دو چند ہوگا جو تیش کے ایک درجہ بڑھ جانے سے اِس ہوا کے جم میں ہوتا ہے۔ لیکن جب ک اِس واقعه کی صداقت متجربہ سے ثابت نہ ہو مائے مہم اس کو صیح ان لینے کے مجاز نہیں۔ قرق نما بیش پیما سے جیسا کہ شکل عالمہ میں وکھایا

عیا ہے دو کبی ادر پتلی طردن کی صُراحیاں یا جَونے کو اور اُن کو شیشہ کی ایک ایسی علی سے ایک دُوسرے کے ساتھ بلا دو جو چھ مرتبہ زاویۂ قائمہ پر مُڑی ہوئی ہو۔ اِس نلی کے درمیانی موڑوں میں کوئی زنگ ار مایع بھر دو۔ جب آلہ تیار ہوجائیگا

تو درمیانی مورکی دونوں ساقوں میں ایع کی بلندی مساوی ہوگی اب ایک صرحی کو معمولی درج کے گرم یانی میں رکھ دو اور دوسری کو معمولی تازہ یانی میں ۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ دہ صراحی جو گرم یانی میں رکھی ہوا گرم کے اندر کی ہوا گرم



شكل مل . فرق نما تبش بيا

کہ کون سی چیز زیاوہ گرم ہے بلکہ اِس بات کا بھی کھھ کھے

پتہ بیل جاتا ہے کہ جن چیزوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اُن کی تیش کا فرق کس قدر ہے ۔ لیکن اِس بات کو بھولنا نہ فیاسٹے کہ یہ امدازہ محض ایک موا سا اندازہ ہے۔ اِس اَلہ سے معلوات ہیں وہ نزاکت بیدا نہیں ہوسکتی جو علمی باتوں کے لئے درکار ہے ۔

ان تجربوں سے تم نے دیکھ یا ہوگا کہ ہوا کے پھیلاؤ سے ہم نے تیش کے اندازہ کا کام لیا ہے۔ لیکن یہ پھیلاؤ سے ہم نے تیش کے اندازہ کا کام لیا ہے۔ لیکن یہ کھی ہوا ہی کے وجود پر موقوف نہیں۔ بار یہ معلوم ہو کہ کسی مابع یا بھی حرارت سے بھیلئے ہیں۔ اگر یہ معلوم ہو کہ کسی مابع یا تھوس کی تیش کی ترقی اور اُس کے پھیلاؤ میں کیا تعلق کھوس کی تیش کی ترقی اور اُس کے پھیلاؤ میں کیا تعلق ہے تو اِس کے بھیلاؤ میں کیا تعلق ہے تو اِس کے بھیلاؤ سے تیش کے اندازہ میں کام لیا جا سکتا ہے۔

شلاً شیشہ کی صُراحی میں مُنّہ تک یانی بھر دو اور اُس کے مُنہ میں ربڑکی ایک ایسی ڈاٹ نگا دو جس میں ایک سُوراخ ہو اور شوراخ میں تقریباً دو فُٹ لمبی شیشہ کی بلی ہو۔ نلی کے ساتھ حسب مرض ایک بیانہ بنا کر کھڑا کر دو اور اِس بات کی احتیاط رکھو کہ ڈاٹ اور بانی کے درمیان ہوا نہ رہنے یائے۔ یہ آلہ بیش بیا کا کام دے سکیگا۔ لیکن اِس آلہ کو تیش کے اندازہ کے اندازہ کے مختلف کرنے ورجوں پر بانی کے بھیلاؤ کا کیا انداز سے کے مختلف درجوں پر بانی کے بھیلاؤ کا کیا انداز سے ہے۔ یہ معلوم نہوتو ورجوں پر بانی کے بھیلاؤ کا کیا انداز سے۔ یہ معلوم نہوتو ورجوں پر بانی کے بھیلاؤ کا کیا انداز سے۔ یہ معلوم نہوتو ورجوں پر بانی کے بھیلاؤ کا کیا انداز سے۔ یہ معلوم نہوتو ورجوں پر بانی کے بھیلاؤ کا کیا انداز سے۔ یہ معلوم نہوتو

بیانه کی درجہ بندی اعتبار کے قابل نہ ہوگی۔ آگے جل کر تم ریکھو کے کہ یانی کا پھیلاؤ ایک اندازِ مقرر کا تابع نہیں۔ تیش کے مختلف درجوں پر اِس کے پھیلاؤ ہیں سخت اختلاف ایا جاتا ہے۔ علاوہ بریں یان کا خاصہ ہے کہ بہت سی حارت لے کر تھوڑا سا پھیلتا ہے۔ اِس کے یہ آلہ تیش کی خفیف تبدیلیول کا بتہ نہیں دے سکتا۔ اور میش بیما می خوبی اِس بات یر موتون سے کہ اِس سے زرا ذرا سے تغیر بھی محسوس ہوتے رہیں ۔ پھر یہی نہیں بلکہ یانی کا مایع کی شکل میں رہنے کا دائرہ بھی بہت تنگ ہے۔جب اسے گرم کیا جاتا ہے تو ایسس کی تیش ابھی معمولی سی ہوتی ہے کہ کھول کر بھاپ بننے لگتا ہے۔ پھر اِس کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو بہت جلد جم کریخ بن جاتا ہے ادرجب یخ بنتا ہے تو یخ کا مجم اپنے یانی کے مجم سے زیادہ ہو جاتا ہے جس کے وباؤ سے صراحی کا چٹخ اجانا کچھ بعید نہیں اِس کے علاوہ اِنی کے استعمال میں اور بھی کئی خرابیا ہں۔ اِن وجو اِت کی بناء پر اِن تیش بیما کے نے مورون ہیں۔ اور اِس کی عَکمہ عموماً پارا ستعمال کیا جاتا ہے۔ ارا ایک ایسی چیز ہے کہ تیش پیما کے لئے ہرطرح ترجیح کے قابل ہے۔ اِس میں وہ خوبیاں پانی جاتی ہی جو ہاتی مالیے چیزوں میں بہت کمیاب ہیں۔ اِس کی ترجیح کے چند وجوہات ہم زیل میں درج کرتے ہیں:\_

(۱) بارا نلی کے اندر بخوبی نظر آسکتا ہے اور اِس بات کا معلوم کرلینا کچھ دشوار نہیں ہوتا کہ اِس کے اُستوانہ کی چوٹی کسی مقام پر ہے ۔

رب ) پارا جس برتن میں رکھا جاتا ہے اُس کو بھگوتا اُنہیں۔ وہ اپنے جو برتن کو بھگو دیتے ہیں اُنہیں جینس پیش پیما میں استعال کرنا خطرناک ہے ۔ اِس قسم کی اینے چینروں کا استعال کرنا خطرناک سے نگی میں نیچے اُترتا ہے تو نگی کی اندرونی سطح بھیگی رہتی ہے ۔ اور اینے کا یہ حصہ جو نگی کو بھگونے میں صرف ہو جاتا ہے بہت آہستہ سمستہ نیچے اُترتا ہے ۔ اِس مین مین مین کو بھگونے اندازہ صیح نہیں رہتا۔ پارے کے استعال سے یہ نقص فیع ہوجاتا اندازہ صیح نہیں رہتا۔ پارے کے استعال سے یہ نقص فیع ہوجاتا اندازہ صیح نہیں رہتا۔ پارے کے استعال سے یہ نقص فیع ہوجاتا اندازہ صیح نہیں رہتا۔ پارے کے استعال سے یہ نقص فیع ہوجاتا اندازہ صیح نہیں رہتا۔ پارے کے استعال سے یہ نقص فیع ہوجاتا اندازہ صیح نہیں رہتا۔ پارے کے استعال سے یہ نقص فیع ہوجاتا اندازہ صیح نہیں رہتا۔ پارے کے استعال سے یہ نقص فیع ہوجاتا ہے کہ اِس کا بھیلاؤ اسی زیادتی سے مصوس ہو سکتا ہے۔ اِس

جانا ہے سر بات نا بہیں اگر بارا استعال کیا جائے تو وہ تیش کے تیش بیما میں اگر بارا استعال کیا جائے تو وہ تیش کی خفیف تبدیلیوں کا بھی بیتہ دے سکتا ہے۔

(ح) بارے کی خاصیت یہ ہے کہ اِس کے ایک حصہ کو حرارت بہنچائی جائے تو حرارت کا اثر بہت جلد اِس کے تام دجود میں پھیل جاتا ہے۔ نتیجہ اِس کا یہ ہے کہ بارا جس جسم کے ساتھ بچھوتا ہؤا رکھا جائے فوراً اُس کی تبش پر بہنچ جاتا ہے۔

(8) یارے کی تیش بڑھانے کے نئے بہت تھوڑی

حرارت درکار ہے۔ اِس کئے جس جسم کی تیش معلوم کرنا ہو اُس کی حرارت کا بہت خفیف سا حصہ تیش پیا کو گرم کرنے میں صرف ہوتا ہے۔ اور اِس طرح جسم مذکور کی تیش تقریباً بلا تغیر معلوم ہو جاتی ہے۔

بیب بہ سیر معنوم ہو ہا گا ہے۔ (9) بارے کے درجز انجاد اور درجز جوش کے درمیان

فاصلہ بہت زیادہ ہے۔اِس کئے سیابی میش بیما اب میش بیما

کی طرح جلد بیکار نہیں ہوتا۔ بلکہ وُوریک کام دے: سکتا ہے۔

تبحی بسیده مله سیا کی ساخت

تیش بیما بنانے کی ایک نلی لوجس کا ایک رسرا بند اور دُوسرا کُلا ہو۔ اِس قسم کی نلیوں میں بند رسرا جوفہ دار اور کُشلا رسرا چوڑا ہوتا ہے تاکہ وہ تیف کا کام دے کے ۔ تیش بیما کی نلی میں اِس اِت کا خصوصیت

یک مان م رسے سے یہ ہاں کا موراخ بریک ہو اور موراغ کی تراش

عودی کا تُطرِ کمی مقام پر کم و بیش نه ہو۔ نلی کا کھلا برا تیف کی شکل کا نہ ہو۔ تو جیما کہ شکل عک یں دکھایا گیا ہے اِس سرے

یر ربڑ کی نلی سے ایک قیف جوڑ دو۔ اِس کے بعد قیف میں ختک اور صاف یارا ڈالو۔ تم ویکھو سے کہ سواخ کی باریکی کی وجہ سے احد

کی ہوا پارے کو تلی میں تھے نہیں دیتی۔ اب بجوفہ کو نرم نرم آنی دو تو اندرک ہوا گرم ہو کر بھیلیگی ادر اس کا ایک حصد ابر نکل ا جائیگا۔ اِس کے بعد مبدأ حرارت کو ہٹا لو تو اندرکی ہوا ٹھنٹدی

بوجائیگی اور کرؤ ہوائی کے دباؤ کی زیادتی سے کیجھ بارا نی بیرگسس

شكلهك

تبش بياكن كى حالت مير -

اُس کے جَوفہ میں جہنچ جائیگا۔ اِسی طرح اِد اِد کرتے جاؤیہاں تک کہ اندرکی ہوا اِہر نکل جائے اور ٹل کا جَوفہ بھر جانے کے بعد نلی کے

کے ارون نا ہوتہ بسر بات کا استوانہ کھڑا ہو جائے۔ اب نلی کو قیف کے قریب گرم کرکے کھیٹیج لو

آب کی تو میگ ہے سربب ترام مرکب کی تو کہ بتلی ہو جائے ۔ بھر اِس مقام بر نلی کو

کاٹ دو۔ تصویر میں یہ مقام کس سے تعبیر کیا گیا ۔ کائے کے بعد نلی کا مُنْہ

کھلا رہنا چا۔ ہے ۔ اِس کے بعد نلی کو خوب گرم کرو۔ نلی کے اندر پارا پھیلنے لگیگا۔ جب

عرم مرود کی سے ابرار پارا بیسی سیا یا بہ یکسل کر مُنّہ یک بہنچ جائے اور علی کے

بین یا در این استان باقی نه رسبه تو

کھلے منہ کو گرم کرکے اِس پر فوراً سلمانی مہر

جوفہ اور نلی کے اندر بند ہے جہاں اُس کا بھیلاؤ اور سکراؤبخوبی دیکھ جاسکتا ہے۔ اِس عمل کے ختم ہو چکنے کے بعد جب آلہ ٹھنڈا

ہوگا تو نلی کے اندر پارے کا استوانہ نیچے اتر نے گلیگا۔ اور آخر کار

جب اِس کی بیش اِرو گرو کی ہوا کی تیش کے ساتھ ایک حال پر آجائیگی تو بارے کا اُستوانہ الی کی ایک تہائی سے زیاوہ بلند نہ ہوگا۔

تبى بىلا سەتىن بىياكامل س


یہ بیش بیما جو تم نے تیار کیا ہے اِس کا جَوف گرم بان میں رکھ وو اور پارے کے اُستوانہ کی چوٹی نلی میں جس مقام بر جاکر تھیرے وہاں

نثان کر ہو۔ اس کے بعد بجفہ کو طمئدے بانی میں رکھو تو یارا کمی میں نیچے اُٹرنے لگیگا۔ اِس سے ظاہر ہے کہ آلہ کے پارے کو حرارت پہنچی ہے تو وہ پھیل جاتا ہے اور کھنڈا ہوتا سے تو سکڑنے لگتا ہے۔ اب اگر جارے پاس بارے کا بھیلاؤ معلوم کر لینے کے لئے کوئی بیانہ موجود ہو تو کلی میں اُس کی نقل و حرکت کو دیکھ کر تیش کا اندازہ کر لینا کچھ وُشوار نہیں ۔ لیکن یہ بیانہ کہاں سے لیا جائے ، اس بیانہ کو س أصول بر سيار كرنا ياب الله الله الله الله عن كه طول کا معولی بہانہ کلی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو اِس سے کام نہیں بیل سکتا ۔ طول کے بیمانہ سے یہ معلوم ہوسکتا ہے کہ کی کے اندر پارے کا اُستوانہ کتنا بلند ہے۔ لیکن پھر اِس کا علاج کیا ہے کہ یارا ایک مابعے چیز ہے اور اِس قسم کے تمام آلوں میں اِس کی مقدار ساوی نہیں ہوتی ۔ اِس کئے جب مختلف آلے کیا تیش پر رکھے جاتے ہیں تو اُن کی نلیوں میں یارے کے استوانوں کی بلندی برابر نہیں رہتی۔ بناء برین اس مطلب کے لئے ایسا بیاز الماش کرنا جائے جس کی بناہ الرک کس وال خصوصیت پر نه ہو۔ اِس صورت میں ہارے پہانہ کی آکائی اِس طرح کی ہوگی کہ ہر آلہ بلا تفاوت ا ور کام و سے سکیگا۔ اس رکان کی تیمت یانی کی مدوسے مقرر کی جاتی ہے۔

خانص یانی کا خاصہ ہے کہ گرؤ ہوائی کے کسی معین واؤ کی شخت میں دیکھا جائے تو ایک ٹھین تیش پر جم کر ین با یا ہے اور ایک معنین تبش پر کھولنے گتا ہے۔ اگراِن دو درجوں کا نشان معین ہو جائے تو بھر بیمانہ کا تیار کر لینا کھے دشوار نہیں۔ پیش بیا کے جوفہ اور نلی میں پارا بھ لینے کے بعد یہ دیکھنا جائے کہ میش پیاکا پارا جب اُس میش پر پہنیتا ہے جہاں اِنی یخ بنے لگتا ہے تو اس وقت نلی میں یارے کی چوٹی کہاں ٹھیرتی ہے۔ بھر اِس کے بعد یہ دیکھنا جا سے کہ میش بیماکا یارا جب اُس تیش پر پہنچتا ہے جہاں یانی کھولنے گلتا ہے تو اِس صورت میں پارے کے اُستوانہ کی پوٹی کہاں بہنچ جاتی ہے. اِن مقامات بر نشان کر بو تو تمہیں دو قدرتی حدیب بل جانینگی جو ہمیشہ ایک جال پر قائم رہی ہیں۔ یہ سویا تیش بیما ے دو تابت نقط ہیں۔ نیجے کے نقط کو عمواً نقط انجاد یا خابت نقطهٔ ادنی کتے ہیں اور اُدبر کا نقط نقطر جوش یا نابت نقطهٔ املی کہلا، ہے۔ تیس بیا کے ثابت نقطے \_\_ \_ نقط أنجاد دریافت کرنے کے لئے تبش پہا کے جوفہ اور اُس کی نلی کے أيك مصدكو صاف اور فالس يكهلت بهوم يخ (شکل کے ) میں رکھ رہتے ہیں۔ خالص ہونے میں فرق نہو تو یکھلتے ہوئے یخ کی تبش ہمیشہ وہی ہوتی ہے جس پر

پانی جم کر یخ بنے گل ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا جائے کر یخ بھل ہوا نہ ہو تو مکن ہے کہ اس کی تیش نقطر انجاد سے بنچے ہو۔ بھلتے ہوئے یئے میں اس خرابی کا احمال نہیں رہتا۔ تیش بیا کو بھلتے ہوئے یئے میں جب تقریب تو اس خرصہ میں اس کی تیش دش دقیقے گزر جائیں تو اس عرصہ میں اس کی تیش پان کے نقطۂ انجاد پر آجائیگی۔ اب اس کو ذرا اُدبر اٹھا کہ کہ نمی کے انمد بارے کی چوٹی نظر آنے گئے۔ پھر نلی کے اُدبر میں بارے کی چوٹی نظر آنے گئے۔ پھر نلی کے اُدبر میں بارے کی چوٹی نظر آنے گئے۔ پھر نلی کے اُدبر میں بارے کی چوٹی نے محاذی رہی سے گھرج کر اُدبر میں بنا دو۔ یہ بیش بیما پر نقطۂ انجاد کا نشان ہوگا۔

تیس بیما پر نقط مرنے جوش معلوم کرنے کے لئے اُس کے جُوفہ کو کھولتے ہوئے بیان کی بھا پ بیں رکھنا چا ہئے۔ اِس مطلب کے لئے مطلب کے لئے شکل میں ہے کا آلہ شکل میں جیاکہ نقط وش کی تعیین اِس آلہ میں جیاکہ نقط وش کی تعیین اِس آلہ میں جیاکہ



شکل عث نقطۂ انجاد کی تعیین

شکل میں دکھایا گیا ہے بیش پیاکو داخل کر دو اور صُراحی کو حدارت بہنیا کر بان کو کھولانا شروع کرو۔ بان سے بھاپ وکلیگی تو تیش بہاکی علی کے ایک حصد اور اُس کے جُوف کو گھیر لیگی اور اس کو گرم کرتی ہوئی ' ٹونٹی کے رستے اپر نكل جائي اس طع جب بيش بيما كو حدارت بهنجيكي تواس کا یارا نلی میں چڑھنے لگیکا اور آخر چند وقیقوں کے بعد ایک خاص مقام بر بہنچ کر ٹھیر جائیگا۔ آب جتنی عاہو یانی كو حرارت بينيات جاؤر يارا رس مقام سے أوير نہيں چڑھ سکتا۔ اِس مقام پر رہتی سے نشان کر ہو۔ یہ تمہار أله ير خالص ياني لك جوش كا نقط بوكاء إس وقت كرة بوائى كا دباؤاكر وہ نہ ہو جو دباؤكے اندازہ كے لئے بطور معیار کے مقر ہے تو اِس کی تصحبیح کرنا پڑیگی - اِسِس تصیح کا قاعدہ کیا ہے ہ یہ ہم اگے جل کر بیان کرینگے۔ نقطرُ جوش دریافت کرنے کے لئے کرہ ہوانی سے واؤ کی ایک خاص قیمت پر اتفاق کر لینا اِس نے ضروری ہے كه بر مايع كے جوش كا نقطه وباؤ كا تابع ربتا ہے۔ جنانچه تجربہ سے نابت ہے کہ مایع کی سطح پر دباؤ زیادہ ہوتو جوش کا نقط بلند تر ہو جاتا ہے اور آگر سطح کے اُویر رباؤ کم کر ویا جائے تو الع کم درجہ کی تیش پر جوش کھانے گاتا ہے۔ تم کہو گئے کہ معلوم تو کر رہے ہیں اِنی کا نقطئہ جوش اور تیش بیا کو رکھتے ہیں بھای میں۔ اِس کے کیا معنی ؟ إس بحث كى تفصيل كا يه محل نهين - إس كى وجه بهم آگے چل کر بتائینگے ۔ یہاں صرف یہ بات یاد رکھو سکہ

پانی کھولا ہے تو اُس کی بیش اور اُس کی بھاپ کی بیش ایک ہوتی ہے بشرطیکہ آپانی میں کس اُور چینر کی آمینرشس نہ ہو۔ پانی خانص نہ ہو تو اُس کے جوش کا نقطہ بدل جاتا ہے ۔ لیکن بھاب کا یہ حال نہیں ۔ اِس کی بیش صن رباؤ پر موقوف ہے اور یہ تیت س ہمیشہ وُہی رہی ہے جو موجودالوقت دباؤ کی تحت میں خانص پانی کے نقطۂِ چُن کی تیش ہونی جاسئے ۔

کی بہت ہوئی چاہئے۔

اب تمہارے پاس حوالہ کے لئے تبن بیا پر دو

نقط ایسے موجو و ہیں جن کے ممل معین ہیں۔ اِن نقطی ایس سوجو و ہیں جن کے ممل معین ہیں۔ اِن نقطی ایس سوجو و ہیں جن کے ممل معین ہیں جن تمہارا مطلب سبحہ جائیگا۔ کیونکہ یہ ایسی چینریں ہیں جن میں فرق نہیں آتا۔ بھر اِن دو نقطوں کی مدد سے بیانہ می فرق نہیں آتا۔ بھر اِن دو نقطوں کی مدد سے بیانہ واللہ محوظ رکھنا جائے کہ جو بیانہ تم مقرر کرو اُس پر تمام ونیا کو اتفاق ہوا جائے کہ جو بیانہ تم مقرر کرو اُس پر تمام ونیا کو اتفاق ہوا جائے کہ جو بیانہ تم مقرر کرو اُس پر تمام ونیا کو اتفاق ہوا ہیں جو جائے۔ ونیا بین عام طور پر تین پیانے رائج ہیں با بیانہ مئی اور بر تین پیانے رائج ہیں با بیانہ مئی اور بر تین پیانے رائج ہیں با بیانہ مئی اور بر تین پیانے رائج ہیں با بیانہ مئی اور بر تین پیانے رائج ہیں با بیانہ مئی اور بر تین بیانے رائج ہیں با بیانہ مئی

و بیمانن<sup>ز من</sup>ی \_\_\_\_ راس بیمانه میں رونوں <sup>خ</sup>ابت

٣- ريانه ومن ومر

نقطوں کے درمیانی فاصلہ کو سو ماوی حصوں میں تقیم کر دیتے ہس ۔ اور یہی اِس پیان کی وجر تعید ہے۔ اِس حساب سے نقطر انجاد ضفر ہونا چاہئے۔ کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہمارے پیمانے کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر اِس بیمانہ کے روسے نقطم بوش کی تیمت ۱۰۰ ہوگی۔ اِن دونوں صدوں کا دربیانی فاصلہ جو سو مسادی حصول میں بٹ جاتا ہے۔ اِس کے ہر حصہ کو ایک ورج منی کتے ہیں۔ تیش کے درجے کھنے کے لئے ایک اختصار کا قاعدہ مرّوع ہے۔ مثلاً ١٠ درج منبي لکھنا مقصور ہو تو اِس کو ۲۰ هر ککه دیتے ہیں۔ اِس میں عرف هر نفظ منی کا قائم مقام ہے اور ۲۰ کے اُوپر جو نشان لکھا ہے اُس کو درجہ كا حرف وال برسم عربي ( ٥ ) سجهنا جائيـ پیانہ میں پان کا نفطؤ انجاد صفر ہے۔ لیکن اِس سے یہ نہ سمجھنا کہ پانی جب اس درج کی تیش پر پہنچتا ہے تو اس کے وجود میں حرارت باتی نہیں رہتی ۔ اِس درجہ کا نام صفر محض اِس بنا، پر ہے کہ یہاں سے پیانہ کی ابتدا ہو تی ہے اِس مضمون کو ایک مثال سے سمجھو - جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں دیوار وس فٹ بلند ہے تو اِس سے مطلب یہ ہوتا ے کہ دیوار کو بیر سے لے کر چوٹی تک نایو تو یسر اور چوٹی کے درمیان جو عمودی فاصلہ ہے اس کی ساحت وس نسٹ ہے۔ اِس فاصلہ کو ہم دیوار کے پیر سے ناپنا شروع کرتے ہیں ۔ اور یہاں دیوار کی بندی صفرے ۔ اِس سے یہ بات

کھی نہیں سمجھی جاتی کہ دیوار کے ئیبر سے نتیجے کی طرف طولی بیمانش کے نئے کوئی چیز باتی نہیں ۔ اسی طرح ہم نے محض اپنے اختیار سے ایک خاص درجئر تیش کا نام سہولت کے نے صفر رکھ دیا ہے۔ ہم چاہتے تو اِس ورجہ کا نام سو رکھ دیتے۔ اور اِس ساپ سے جوش کے نقطہ کو ۲۰۰ مکنی کتے اب سوال یہ ہے کہ جس درجئر کیش کا نام ہم نے صفر رکھا ہے جب اُس پر پہنے کر بھی اجسام کے 'دجود 'میں حرارت اقی رہتی ہے تو پھر اِس درج سے نیے کی طرف مین کا حساب کیونکر معلوم ہوگا۔ اِس کے لئے یہ قاعدہ ہے كه درجة صفر سے أدير كى طرف جينے جينے فاصلوں ير نشان لكائے ہیں اُتنے اُتنے فاصلول پر ورجر صفر سے نیجے بھی حارت پہاکی نلی پر نشان لگا لیتے ہیں۔ اور اوھر کے درجوں کو منفی درجر آیش کتے ہیں۔ مثلاً کس جسم کا یہ حال ہوکہ تیش ہیا اس کے ساتھ لگایا جائے اور اُس کا پارا نقطۂِ صفر سے دس ورج نیجے اُتر آئے تو یوں کھیگے کہ جسم مرکور منفی دس درجہ منسی کی تیش یر ہے۔ یا اُس کی پیش سفی وس ورجہ ھٹی ہے۔ تحریر میں اس کو (- ۱۰) هر لکھینگے ۔ ادر مطلب اِس سے صرف یہ ہوگا کہ ہم نے جو بیانہ مقرر کیا ہے اُس کے رُو سے جسم فرکور کی تیش کا یہ حال ہے کہ تیش بیا کو اِس کے ساتھ انگائیں تو تیش بیا کا یارا بارے اختیار کردہ نقطر صفر سے دس درج نیچ اُتر آتا ہے۔ تم یہ بھی پوچھ کے ہوک کسی جسم کی تیش

پانی کے درجیر جوش سے بڑھی ہوئی ہو تو اِس کا اندازہ کیوکر ہوگا۔
اِس کے لئے یہ طریقہ افتیار کیا جاتا ہے کہ بیش بیما کی ٹلی پر جہال . . ، اُکا نشان ہے اُس سے اُوپر کی طرف بھی ورجوں کے نشان لگا بیتے ہیں ۔ اور ہر ورج کی مقداد اُسی قدر رکھتے ہیں ۔ اور ہر ورج کی مقداد اُسی قدر رکھتے ہیں جان کہ صفر اور سو ورج کے ورمیان ایک ایک ورج کی ہے۔

اب تم یہ بات بھی سمجھ سکتے ہو کہ سیانی تبش پیما کہاں سے کہاں تک کام وے سکتاہے۔ پارا ۱۹۶۴ مٹنی پر بہنچ کرجم جاتا ہے۔ اور جب ۱۹۵۴ مٹنی پر بہنچ کرجم جاتا ہے۔ اور جب ۱۹۵۴ مٹنی پر بہنچتا ہے تو کھولنے لگتا ہے۔ اِن دونوں صدوں کے اندر پارا ابھے کی طالت میں رہتا ہے اور تبش بیما میں بخوبی کام دے سکتا ہے۔ سیابی تبش بیما کی وسعت میں بخوبی کام دے سکتا ہے۔ سیابی تبش بیما کی وسعت میں کے لئے یہ گویا آخری حدیں ہیں۔ اِن سے آگے گزر کر

جواب وے دیگا اور وہاں میش کے اندازہ کے لئے ہمیں کوئی اور صورت الماش کرنا پرنگی ۔ مِهَانُهُ فَارْبُهُنْكُ \_\_\_ فاصلہ صفر اور ۱۰۰ کے درمیان پڑتا ہے وی بیان فارنہیٹ کے رُو سے ۱۸۰ میادی حصول میں تقیم کر دیا جاتا ہے۔ اِس حساب سے جتنی جگہ میں بیاز منمیٰ کے سُو درہے پڑتے میں اتنی ہی جگہ میں پہانو فارنبیٹ کے ایک سُو اسّی مرجے آتے ہیں ۔ اِس بیانہ پر بان کا نقطر انجاد سے تبیہ کیا جاتا ہے ادر اس کو دام فارم ندط کتے ہیں۔ اس نقط سے نیجے کے حصہ کو بھی اُسی مقدار کے درجوں میں تقییم کر لیتے ہی اور نقطر صفر کو یان کے درجر انجاد سے نیچے بتیسویں دھ پر لکھتے ہیں۔ اِس طرح پیمانی فارنہیٹ میں نقطیر صفر اور یان کے نقطر جوش کے دربیان ۱۱۲ ورجے پڑتے ہیں۔ اور جو ورج پان کے نقطۂ انجاد کو تعبیر کرہا ہے اُس سے لے کر یانی کے درجہ ا جوش کے نشان تک (۲۱۷- ۲۴۷) ینی ۱۸۰ ورجے آتے ہیں<del>۔</del> اِس بات کو نگاه میں رکھو کہ بیمانہ منمی میں جو فاصلہ سُو درجوں میں تقییم ہوتا ہے وہی کیانی فارفہیٹ میں ۱۸۰ درجوں میں بٹ جاتا ہے۔ اس کئے۔ اُھ = ہے۔ نہیں اُھ ن ف اُلکھ دینا ف کھ دینا

کافی ہے۔ اورمنی کی بحائے حرکھ دوگے تو مطلب اوا ہو جائیگا۔ مثلاً ۱۱ مرسے ۱۱ ورجہ حب بیمانید منسی مُراد ہے۔ اِس طرح الله في المرج حب بيمانه فارنويت سجها عائيًا -بیمانه فارنبیٹ کی وجر تسمیہ یہ ہتے کہ فارنبیٹ امی ایک تنفص کا وضع کیا ہوا ہے۔ اِس نے نیش پہیا کے جوفہ کو ینے اور معمولی نکب کے آمینرہ میں رکھا تو یارا صفر منسی کے نشان سے نیعے اُتر آیا۔ اور فانہیٹ کو یہ گمان ہوا کہ یہ نیمے کی طرف تیش کی آخری سرحد ہے۔ اِس لنے اِس نے تیشِ مُرکور سے اینے بیانہ کی ابتدا کی۔ لیکن اُس زمانہ میں فنِ طبیعیات کی ابھی ابتدا تھی اور معلومات کا وائرہ نہایت تنگ تھا۔ آج وہ چیزیں بھی معلوم ہو چکی ہں جن کی تیش تیش مرکور سے بہت بیت ہے۔ اِس کے وہ اُصول جس پر اِس بیمانہ کی بناء رکھی گئی تھی وہ تو محض غلط ہے ۔ لیکن اِس اصول پر جو بیانہ بنایا گیا تھا وہ وُنیا میں آج مک رائج ہے۔ اور یہ محض روائی عام کا تتیجہ ہے۔ بيانز مروم بندي اس بیمانہ کے رو سے کی جائے تو یان کا ورج انجاد صفر سے تبییر ہوگا اور درمبر جوش ۸۰ سے۔ یہ بیمانہ مروص نامی ایک سائنسس وان کا تجویز کیا بنوا سے ۔ اور اُسی کے نام بر بیانهٔ مروم کہلاتا ہے۔ تیش بیا کو بکھلتے ہوئے یخ میں رکھو۔ ملی کے اندر اُس کا پارا جس مقام پر ٹھیر جانے وہاں صفر کا نشان بنا وو۔ بھر ریکھو بان کے درجیر جوئن پر

بہنج کر پارا کہاں ٹھیڑا ہے۔ اسس مقام پر ۸۰ کا نشان بنا دو اور دونوں نشانوں کے درمیانی فاصلہ کو ۸۰ مساوی حصول میں تقییم کر دو۔ تہارے تیش بیما کی یہ درجہ بندی بیما نئر می دوجہ بندی بیما نئر می دوجہ بندی بیما نئر می دوجہ کے مطابق ہوگی ۔ یہ ظاہر ہے کہ تیش بیما کی بیما نئر بیما نئر بیما نئر بیما نئر میں شو ادر بیما نئر فارنہیٹ میں ایک شو اسی مسادی حصول میں تقیم کیا تھا فارنہیٹ میں ایک شو اسی مسادی حصول میں تقیم کیا تھا بیمانئر سی هم رو اسی مادی حصول میں تقیم کیا تھا مثل ہے گئے ہیں۔ درجوں کے ساتھ تحریر میں صرف س لکھ دینا کافی ہے مثلاً ۳۲ می لکھا ہو تو ایس سے ۳۲ درجہ حسب بیمانئر سی حمر مراد ہوگا۔

ورج بندی کے نشان عمواً "بیش بیما کی علی پر نگائے اور کھی

ایسا بھی ہوتا ہے کہ ورجوں کے نشان کا غذ

روجوں سے مصاف کا ملا یر بناتے ہیں اور کا غذ

کو تبش بیا کی نلی کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں

اس کے بعد تیش بیما کی نلی اور کاغذ کو ایک

شكل بنايب بيانون كالحقابله

رومر طريبك

يح كالقطرِّ المت

آور شبیشہ کی نلی میں رکھ دیتے ہیں۔ تیش بیما کے ہر درج کو چھو نے چھو کے مساوی حصول میں تقیم کر لیا جائے تو اِس

ورجر بیش کی کسری بھی معلوم ہو سکتی ہیں اور آلہ کی نزاکت براہ ہاتا ہے ۔

تجی بیاے کر اُس کے

نابت تقطول کی صحت کو جانچو اور دیکھو تجربہ کے وقت کرؤ ہوائی کا جو

وباؤ ہے اُس کی تحت یں صاب کے رُو سے درجر جوش کیا ہے اور

تمبارا "بش بيها إس كو ممها بتا تا كي - كرة بوائل مع دائو مين ايك

رلی میترکا فرق آنا ہے تو نقطر چوش میں ۱۰۳۱، ۹۸ کا فرق آ جاتا

ہے۔ نتائع خجربے احراج کا طریقہ حب زیل ہونا چاہئے:۔

باریا بیں پارے کی بلندی =

تجربہ کے وقت جو کرہ ہوائی کا وباؤ ہے اُسس کی تمت یں حساب کے اُرو سے بھای کی تیش = . .. .

غلطی کی مقدار (+) یا (-)	ہون کیا چاسیٹے	تجربہ کیا بناہ ہے	
			ثابت نقطرً الأن ثابت نقطرً اعلى

تمہارا تیش بیا جس نقط کا نشان دیتا ہے اگر وہ اللی نقط سے بلند تر ہے تو غلطی (+) ہو گی - اور اگر یہ نقطہ اصلی نقط سے بندی رک جاگی اسے تعبیری جاگی اس بات کو یاد رکھو کہ یہ غلطی درجہ بندی کی غلطی سے بہ جب یہ غلطی معلوم ہو جائے تو تم سمجھ سکتے ہو کہ اِس تیش بیتا ہو کہ اِس تیش بیتا

کام لینے میں صحتِ نتائج کے لئے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کے کاموں میں بہت متعل ہے۔ بیمان فارنہیٹ کو ڈاکٹر لوگ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں اور بیانٹر مروصر کا جرمنی میں بہت رواج ہے۔ پھر کبھی یہ مجبی ہوا ہے کہ جس بیانہ کو چاہتے ہیں بلا تميز استعال كريلتے ہيں ۔ اِس لئے ضرورى ہے كركسى ايك بیانہ کے درجوں کو دوسرے بیانہ کے درجوں میں تحویل کرنے کا قاعدہ تلاش کر لیا جائے۔ اُوپر کی عبارت میں اِن بیانوں کے متعلق فردا فردا جو کھے ہمنے بیان کیا ہے اُس سے تم نے سبجه لیا ہو گائر اِن بیانوں کی تقیم عض ایک اختیاری امر نے۔ نیش بیما کا بارا نقطی انجاد اور نقطی جوش پر بہنی کر نلی کے جن جن مقامات پر ٹھیر جاتا ہے اُن کا ورمیانی فاصلہ کھی ١٠٠ درجوں میں تقیم کر لیا جاتا ہے ۔ کبھی ١٨٠ درجوں میں اور کھی صرف ۸۰ درجوں میں ۔ فاصلہ ہر حال میں وہی ہے۔فرق صن یہ ہے کہ مختلف بیانوں میں یہ فاصلہ مختلف حصوں میں بنا ہنوا ہے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ ١٨٠ ورجه فارتبيث ۱۰۰ ورجه منتمی ا درجه منی و درج ف لهذا ۱۰۰ درجهمنی اسی طرح ۸۰ ورجه س ۱۹۹۷ ا ورحدهنگی رم م درم م

۱۸۰ ورجه ف

ا ورجه ف ( a) = = A:

بیمان و فارنہنیٹ کے ورجوں کو بیمان مٹسی کے ورجوں

میں تحویل کرنا ہو تو فارنہیٹ کے درجوں میں سے پہلے '

٣٢ كو تفريق كرنا پريگا كيونكه إس بيمانه مين نقطة انجاد ٣٢

سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو کیمد باتی بیے اُس کو ۵ سے ضرب اور ۹ پر تقییم کرنا ہوگا۔ اور اگر بیانومئی

کے درجوں کو فازہنیٹ کے ورجوں میں تحویل کرنا ہو تو بھانیا

منی کے درجوں کو و سے ضرب کرکے ہ پر تقییم کرو۔

پھر اِس عمل سے جو کیجہ حاصل ہو اُس میں ۳۲ جمع کر دو۔ مثال \_\_\_\_ بيانة فارنبنيك كاكون سا وجه به هر

كا جواب سنة به

و ف م به ورجه ف لهذا

م ی<sup>0</sup> ون

اب چوکمہ بیانہ فارنبیٹ میں صفر نقطر اجاد سے ۳۲ درج نیجے

یرتا ہے۔ یا یوں کہو کہ اِس میں نقطی انجاد ۳۲ ف سے تعبیر کیا جاتا سنے اس لئے جب بیان مئی کے روست میں بیا کا یارا بھ کا شان

وریکا تو اِس کے مقابل میں پیانہ فائینیٹ پر اِس تیس کا نشان ۲ ۵ + ۲۴

ینی س ۱۰ ہوگا۔

تیش بیا میں بارے کی بجائے کبھی روح شراب

بھی انتعال کر لیتے ہیں ۔ اِس کی خوبی یہ ہے کہ اِس کا درجیا انجاد پارے کے درجیئر انجاد سے بہت نیچا ہے ۔ جہاں پارا جم کر بیکار ہو جاتا ہے روحِ شراب اُس سے بہت آگے تک کار آمد ہوسکتی ہے ۔ بہت باند اور بہت بیت ورجوں کی تیش معلوم کرنے کے لئے طرح طرح کے تیش بیا ہتعال موتے ہیں ۔ اِن کے اُصولِ عمل کو نی الحال ہم نظر انداز مرد جی ہیں ۔

حرارتِ غریزی کی کی بیش سے انسانی جسم کی بیش میں جو تغیر پیدا ہوتا ہے اُس کی دریافت کے لئے فواکٹر لوگ ایک خاص شکل کا تیش بیا استعال کرتے ہیں۔جب کسی بیار کی تیش معلم کرنا ہوتا ہے تو تیش پہاکا جُوفہ اُس کی بغل کے اندر یا زبان کے نیچے رکھ ویتے ہیں۔ چند وقیقوں کے بعد تبش بھا کا یارا تیش کے اعتبار سے بیار کی تیش کے ساتھ ایک حال یر آ جا ہے۔ اِس وقت آلہ کو بیار سے لے کراس کی آپش پڑھ لیتے ہیں ۔ لیکن یہ ظاہر بے کہ آر کو بیار کے مُنہ یا اُس کی بغل سے بہر ککال پینے کے بعد پیش کو پڑھنے نک جو وقفہ کرتا ہے اُس میں بارا طھنڈا ہو کر مسی تدر شکر جاتا ہے اور بیار کی اصلی تیش معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس نقص کو رفع کرنے کے لئے اِس قسم کے تیش پیا کی ساخت میں راس بات کا انتظام کر رہا جاتا ہے کہ

پارا ہوٹ کر خود بخود جوف میں داخل نہ ہونے پائے۔ اِس انتظام کی صورت یہ ہے کہ جوفہ سے ذرا اُویر تیش باما کی

المصام في فلورت يه عبد كه جوفه سے درا اور بن بيا في الله الله عمول سے زيادہ تنگ سر دیتے ہیں۔ شکل علا

یہ غور کرو تو یہ کیفیت بخوبی واضح ہو جایگی۔ بیش بہا کا یاراگرم ہو کر پھیلنے لگتا ہے تو نلی کے

یارا رہم ہو کر پھینے میں ہے کو ی کے تنگ مقام میں سے بخوبی گزر جاتا ہے۔ اور جب ٹھنڈا ہو کر ٹیکڑنے گتا ہے تو اُس

کا نلی کے تنگ مقام میں سے گزرنا شکل ہو جاتا ہے ۔ بتیجہ اِس کا یہ ہے کہ اِس مقام

بر' جَوف اور نلی' کے پارے کا تار ٹوٹ جاآ ہے اور جتنا پارا نلی میں چڑھ گیا تھا وہ نلی

ہی کے اندر قائم رہتا ہے۔

ان کے استعال کرنا ہو تو اِس کو باتھ میں شکل اللے بھی تہش بیا

لے کر نرم نرم جھٹکا دیتے ہیں۔ اِس سے نلی کا پارا

نیجے اُتر آتا ہے اور جوفہ کے بارے کے ساتھ بھر اُس کا


سلسله قائم ہو جاتا ہے ۔ زندہ انسان کا جسم صحت کی عا<sup>ت</sup> میں ہو تو اُس کی تیش ۹۵° ن سے کچھ زیادہ متفاوت نہیں ہوتی ۔ چنانچہ صحت کی عالت میں تیش بیما کا جَوفہ

کسی انسان کے ممنہ یا اُس کی بغل میں رکھ دیا جائے تو

تین بیا مزاجوں کے اختلاف کے لحاظ سے ۱۹۵۸ ف سے

یے کر ، ہ ، ف کک کا نشان دیگا۔ اِس کے طبی تیش پیا کی درجہ بندی صرف ۵۵° ف سے بے کر ۱۱۰° ف تک کی ا جاتی ہے۔ اولی بیش بیما اور اعلی نیش بیما اور اللی بیش بیما اور اعلی نیش بیما کے شعلق تم دیکھ کیے ہوک اسے حرارت پہنچی ہے تو اس کے اندر کا ایج گرم ہو کر بھیلتا ہے۔ اور جب محندا ہوتا ہے تو سُكْرِنے لَكُمّا ہے۔ اِس پھيلاؤ اور سُكُراؤ سے تيش كى كمي بیتی کا انمازہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگریہ معلوم کرنا ہو کہ کسی فاص مدت کے اندر کسی چیزیا کسی مقام کی تیش کہاں تک گھٹ جاتی ہے تو معمولی میش بیما سے یہ مطلب حاصل نہیں ہو سکتا ۔ شلاً اگریہ دیکھنا ہو کہ آئ دوبہر سے لے کر کل دویہریک چوبیس گھنٹے کے اندر تیش کا ادنیٰ سے ادنیٰ ورجہ كيا ہوگا تو إس كے لئے ضرورى ہے كہ چوبيس كھنے تك تیش بیما برابر نگاہ کے سامنے رکھا رہے۔ اور یہ کام کس تدرشکل ہے ا بناء بریں اس مطلب کے لئے خاص قسم کے تیش پیما بنائے جاتے ہیں ۔ اِس قسم کے آلہ کو اونی تیش بیما کہتے ہیں۔ اِس کی وجر تسمید یہ 'ہے کہ اِس تسم کے آلوں سے تیش کا وہ درجۂ اونیٰ معلوم کرنا مطلوب ہوتا ہے جس پر کوئی جسم کسی وقتِ معین کے اندر بہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اس بات کی بھی ضرورت بٹرتی ہے کہ کسی مُرتِ معین کے اندر تبش کا جو اعلی سے اعلی درج مکن ہے

اُس کا اندازہ کیا جائے۔ اِس مطلب کے نئے بھی تیش پیا کی ساخت میں کچھ ترمیم کرنی بڑت ہے۔ اِس قسم کے آلہ کو اعلی تیش بیا کی اعلی تیش بیا کہتے ہیں۔ اِن دونوں آلوں کو عواً ایک لکڑی کی شخص پر اُنق کے متوازی لگا دیتے ہیں۔



شکل ملا ۔ ادنی تبت ہیا اور اعلیٰ تبت ہیا

اونی بینی بینی سے اس برا سے اس الدیں بارے کی بجائے عُول استعال کیا جاتا ہے۔ بنی کو بند کرنے سے اسلے غُول کے انداس ہو ج کا ایک چھوٹا سا نمائندہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ نمائندہ ہر طال میں غُول کے اندا رہتا ہے۔ پیش یہ ترق ہوق ہے تو غُول پھیل کر اِس کے باس سے گزر جاتا ہے اور آلہ کی نئی میں چڑھے لگتا ہے۔ لیکن جب بیش کے تنزل سے غُول ٹکڑتا ہے تو اُس وقت نمائندہ ایک جگہ پر قائم نہیں رہتا بلکہ غُول کے سلمی تناؤ کی وج ایک جگہ یہ اس کی سلمے کی لبید میں آکر نئی میں نیچے اُتر نے گئتا ہے ۔ اور آخر اُس مقام پر جہنچ کر شمیر جاتا ہے جو اُس موجودہ وقت میں غُول کے شکڑنے کی آخری مد ہے۔ موجودہ وقت میں غُول کے شکڑنے کی آخری مد ہے۔

اس کے بعد بیش یں پھر ترتی شروع ہو تو غول نائدہ کے پاس ے گزر جائیگا اور نائندہ بر اِس کی حرکت کا کھ اثر نہ ہوگا۔ اس طرح نائندہ کا وہ رسوا جو غُول کی سطح کی طرف رہا ہے اُس کو دیکھ کر ہم معلوم کرسکتے ہیں کر کسی معیّن مرت کے اندر موسم باکسی اور چیزک اون سے اونی میش کیا تھی۔ جب الركو مشاہرہ كے لئے تيار كرنا ہوتا ہے تو اِس کو زرا نینچے کی طرف جھکا دیتے ہیں جس سے نائندہ اپنے بھاری بین کی وجہ سے غُول کی سطح کی طرف سرک آتا ہے۔ اور اخر سطح میں آکر اٹک جاتا ہے۔ شکل علا میں ب ادنی تیش بیا کی تصویر ہے۔ اِس پر غور کرو تو جہاں حرف ب لکھا ہے وہاں نلی کے اندر آل کا خائندہ نظر آئیگا۔ اعلی تبیش پیم میسا میں ا اِس اُلہ کی تصویر ہے۔ یہ بھی ایک معمولی سیابی تیش بیما ہے. صرف إتنا فرق ہے کہ اِس کی المی کے اندر ایک فولادی خاندا طوال ویتے ہیں جو ہمیشہ نلی کے اندر یارے کی سطح سے اویدی رہتا نے ۔ تیش میں ترتی ہوتی ہے تو یارا پھیلتا ہے اور یارے کی سطح نمائندہ کو دبا کر اُوہر نے جاتی ہے۔ اور جب إرا سُكُرًا ہے تو نائندہ سیجھے رہ جاتا ہے۔ اِس طرح نائندہ کا وہ رسرا جو بارے کی طرف ہوتا ہے اُس کو دکھ کر ہم بنا سکتے میں کر کسی معین مرت کے اندر بیش بیما کا یارا نلی میں کہاں تک چڑھ گیا تھا۔ پھر اِس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مرت مکرہ

ے اندر تیش کا علی ہے علی ورجہ کیا تھا۔ اِس الد کو نئے

01

مثاہرہ کے لئے تیار کرنا منظور ہو تو نولادی نائندہ کو مقناطیس دکھا کر پھر پارے کی سطح کے قریب نے آتے ہیں۔ اور اگر

غائنده فولاو كانه بو تو آل كو دو تين مرتبه آبسته آبسته جشكا دينا

سے یہ مطلب عامل ہو سکتا ہے۔

اعلیٰ وادنیٰ تیش بیاؤل کی اور بھی کئی شکلیں ہیں۔ اِن میں زیادہ مشہور وہ آلہ ہے جس کی تصویر ہم نے شکل مثل میں

دکھائی ہے۔ اِس میں اعلیٰ دادنیٰ بیش بیماؤں کو الگ الگ کا ک

کی بجائے لاکر ایک کر ویا ہے۔


نبوترے جوفہ \ کے اندر غُول بھر دیتے ہیں جو یارے کے ٹوورے ب ج

کی وجہ سے بھوفہ ک سے جُدارہما یہ جہ یہ مور مصر مُعال یہ

ہے۔ ج سے اُوپر بھی غُول ہے لیکن اِس بات کا لیاظ رکھا گیا

ہے کہ نُول کے بھیلاؤ کو سنبھانے کے نئے جو فہ ک کے اندر کافی گنبائش

رہے۔ بَوفہ ﴿ کے اندر کا غُول گرم ہو کر پھیلتا ہے تو پارے کا ڈورا



بر ربیسا ہو وہ اور جس طرب بڑھتا ہے آکہ کے نائندہ کو رھکیل کر اپنے آگے آگے نے جاتا ہے پھر لوٹتا ہے تو نائندہ کو اپنے چیجے غول کے اندر چھوڑ آتا ہے۔ نائندوں کے ساتھ چھوڑ آتا ہے۔ نائندوں کے ساتھ چھوٹی جھوٹ کمانیاں لگا دی جاتی ہیں تاکہ وہ خود بخود سرک کر اوھر اُدھر نہ ہو جائیں۔ اِس اللہ کے اُصولِ علی کا سمجھ لینا کچھ وُشوار نہیں۔ اِس کئے مزید تشریح کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔

## دُوسری کل کی مشقیں

ا۔ تیش بیا سے کیا مرد سے ؟ اِس الد سے حرارت کے متعلق کیا پتہ چلتا ہے ؟

اللہ تیں پیا کے ثابت نقطوں کی صحت کا تم کس طرح انتحان کردگے ؟

سوے تیش بیا کی درج بندی کا قاعدہ بیان کرد ؟ درج بندی کا کام بہاڑکی چوٹی پر یا کسی کان کی تہ یر کیا جائے تو کیا درج بندی میں کسی تعمیم کی خورت ہوگی ؟

مہم۔ میرے پاس دو ممادی گنبائش کی صُراحیاں ہیں۔ اِن صُراحیوں کے تمنہ میں کاک کے ہیں اور کاکوں میں ایک ایک سُوراخ کرکے شبسہ کی لیں الیاں نگا دی گئی ہیں۔ ایک صُراحی کو میں نے نیلے ذلگ کے بانی سے بھر دیا ہے اور 'دوسری کو 'سرخ رنگ شراب سے۔ اب دونوں کو کھولتے ہو دیا ہی رکھ دیتا ہوں۔ بتاؤ کیا کیا باتیں مشاہرہ میں آئیگی اور اِن باتوں کی تم کیا توجیہ کرو گے ؟

ے شیشہ کی بیک تھے مُنْہ کی جَونہ وار نلی ہو۔ اور اُس کا کھلا ننہ

یان میں وبو کر جَوف کو دو تین وقیقہ تک شراب کی مشعل سے نرم نرم آنیے دو۔ پھر مشعل کو ہٹا ہو۔ بتاؤ اس صورت میں کیا کیا باتیں مشاہرہ میں آمینگی اور تمہارے نزدیک ان کی کیا توجیہ نے ؟

اللہ ایک بول کا پہر حصد بانی سے بھوا ہُوا ہے۔ بول کے منے میں گئے میں کیک سُوراخ ہے جس میں مولای ہوئی اللہ میں کیک سُوراخ ہے جس میں مولای ہوئی نئی گا وی گئی ہے۔ اس نئی کا ایک سِرا بول کے بانی میں اُڈوبا ہُوا ہے۔ اور اُور اُر اُس کے اندر ہے۔ بوتل اور اُس کے اندر ہے۔ بوتل اور اُس کے اندر ہے ویک کی باتیں دیکھنے مانید کو وہ ہ کک گرم کرکے پھر ٹھنڈا کر دیں تو کی کیا باتیں دیکھنے میں بائیگی ؟

کے ایک فانہیٹ بیش بیم ا ا کہ کی بیش کا نشان وے اسک کے بیش کا نشان وے اسکا بے ۔ طیب کے فازم نے اس کو کھو تنے ہوئے یانی سنے صاف کرویا تو طبیب کو سعلوم ہوا کہ اللہ بے کار ہو گیا ہے ۔ تاؤ اِس کی خوابی کی کر یا وجہ ہے ؟

ہے کی ایع کے " نقطهٔ جوش " سے کیا مراد ہے ؟ اِس کی کیا وج ہے کہ بہت بند بہاڑ پر چائے عدہ نہیں ہتی ؟

**9**۔ اے ن ک ، ن اور (۔ بہم ) ف کی تیشوں سو بیانہ متعی کے درجوں میں تحول سرو۔

ا نانبیت کے بیانہ کے برجب ۸۵ ما مرا (۵۰) مرکی استری ہوگا ہے۔ استریک کے بیانہ کی کے بیانہ کے

11 - تبش بیا کے بھونہ کو گرم یان میں رکھا جائے تو پہلے اس کا

پار زرا سا نیچے اُتر آنا ہے اور اِس کے بعد اُویر اُٹھنے لگنا ہے۔ بناؤ اِس کی کیا وجہ ہے؟

ال کی جم کی ٹیش کو فارنہیٹ کے بیش پیا سے دیکھا تو اُس نے ۔ اور ایک ناقص مئی تیش پیا سے دیکھا تو اُس کے بیش پیا سے دیکھا تو اِس کے بیانہ کے رُد سے وہی تیش مہم کیلی۔ بناؤ اِس ناقص تیش بیاکی درجہ بندی میں کس قدر خلطی ہے ۔

ساا۔ ایک کرے کے اندر دو تیش پیما نگ رہے ہیں۔ ایک اور دور دور تیش پیما نگ رہے ہیں۔ ایک اور دور دور دور کی اور دور کی ایک اور کی تیش بیما میں بارا بھی استعال کرتے ہیں اور عُول بھی مفصل بیان کرو کہ تیش بیما کے اعتبار سے اِن دوول جیزوں میں کیا کیا حوبیاں اور کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا خوبیاں ہوں کیا کیا کیا ہے ہیں ہیں ہی

10- کی جیزگ تیش سے کیا مواد ہے ؟ تیش بیا کو کسی الیا کی تیش الیا کی تیش دیکھنے کے لئے استمال کرنا ہو تو اس میں کون کوں سے شرائط کا ہونا ضوری ہے؟

14- تیش بیا کے ساتھ جوفہ کی کیا ضورت ہے ؟
تیش بیا کے ساتھ جوفہ کی کیا ضورت ہے ؟

اونی و اعلی تیس بیا سے تیش کے ادنی اور اعلی درجے معلوم بو سکتے ہیں۔ بتاؤ ایک ہی آلہ اِن دونوں مطلبوں کو کس طرح پُورا کر دیتا ہے؟



## مىسىرى مى مىلى پىيلاۇ كى شرمىڭ پىيلاۇ كى شرمىڭ

تم بڑھ چکے ہوکہ اوی جسوں کو حرارت بہنچتی ہے قووہ پھیل کر جساست میں بڑھ جاتے ہیں۔ پھر تہیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ پھیلاؤ کی حقیقت کیا ہے۔ اب یہ دیکھنا چا ہئے کہ بھیلاؤ کس انداز سے پیدا ہوتا ہے۔ تبش بیا کے بیان میں ہم نے اِس بات کی طرف اثناؤ کیا تھا کہ پانی تبش بیا میں استعمال کرنے کے قابل نہیں۔ اور اِس کی وجہ یہ بتائی تھی کہ تبش کے مختلف درجوں پر اِس کا پھیلاؤ مستقل نہیں رہا۔ یہ بتائی تھی کہ تبش کے مختلف درجوں پر اِس کا پھیلاؤ مستقل نہیں رہا

له اس فصل کے مطالب جب ریاضی کی زبان میں بیان کئے جاتے ہیں تو اُن کے بلئے جو الجری جیلے یہ بیدا ہوتے ہیں اُن میں پھیلاؤ کی شرح اِس طرح آتی ہے جس طرح الحبرے میں مجبول مقداروں کے ساتھ اُن کے محافظ کرنا میں گفتگو کرنا میں گفتگو کرنا میں گفتگو کرنا میں گفتگو کرنا میں کفتگو کرنا میں کفتگو کرنا میں حدید اس معولی توضیح و تشریح کے بعد اِس فصل کے مطالب کو الجرے کی ربان میں بی جب وہ موقع آتا ہے جہاں معولی توضیح و تشریح کے بعد اِس فصل کے مطالب کو الجرے کی ربان میں بی کام لا استعال کرتے ہیں اور اِسی خیال کو می ہ میں رکھ کر اِس فصل کا عنوان مصافظ کی کا خوا ہے اور الجب کی اصطلاح کو اِس جما ۔ اِس سے کہ اِس فصل کا عنوان مقدر بیجیز کیا ہے اور الجب ہیں ۔ ہاری وصیح اصطلاحات کی کیٹی نے جبیدیات کے لئے کہ احتمال کو کیا نے ساتھ کی اِس سے کہ میں اِس لفظ کو کھیا نے سکا ۔ اِس سے اِس کے اِس کے اِس کے اُس کے اس کا عنوان قرار دیتا ۔ لیکن افسوس سے کہ میں اِس لفظ کو کھیا نے سکا ۔ اِس سے اِس کے اس کی زیادہ فرورت بڑی گی ۔ استعال کو اُن صاحبوں کے لئے چھوڑ دیا ہے جبیس اِس کی زیادہ فرورت بڑی گی ۔

علادہ بریں یہ ایک خالص الحبریت کی اصطلاح ہے۔ اورطبیعیات میں Rate of کی اصطلاح ہے۔ اورطبیعیات میں ایس مقام پر xpanston کو Co-Matent of expansion کی اصطلاح کا التزام خودی متصور نہ ہو تو میرے کی بولی بولنا پڑتی ہے۔ بھر اگر الجبرے کی اصطلاح کا التزام خودی متصور نہ ہو تو میرے خیال میں طبیعیاٹ کے گئے اِس اصطلاح کا ترجہ محض لاحاصل اور فصول ہے۔ برکت علی خیال میں طبیعیاٹ کے گئے اِس اصطلاح کا ترجہ محض لاحاصل اور فصول ہے۔ برکت علی

یہ بے قامرگی کچھ بانی ہی کی ذات سے مفصوص نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہرات ی جسم میں اِس کا کچھ ذکچھ شائبہ ضرور بایا جاتا ہے۔ جسموں کو گرم کرتے ہیں تو تیش کی ترقی کے ساتھ ساتھ بھیلاؤ کے انداز میں بھی اختلاف بیدا ہوتا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بعض چیزوں میں یہ اختلاف اِتنا خفیف ہوتا ہے کہ ہم اُس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اِس بے قاعدگی کو سمجھنے سے لئے یہ وکیھنا کو دیتے ہیں۔ اِس بے قاعدگی کو سمجھنے سے لئے یہ وکیھنا جائے کہ کسی جسم کے بھیلاؤ کی شرح کیا ہے اور تیش کے فاعدگ منتان درجوں پر یہ شرح کی صال پر رہتی ہے۔

بیصیلاً و کی شمرح --- کسی جسم کی تبش میں ترقی ہوتی ہے تو دہ بیصیلنے لگتا ہے۔ اور بیمیلاؤ کی مقدارعمواً جسم کی نوعیت پر موقوف ہوتی ہے۔ چنانچہ مختلف نوعیت کے جسموں کو دیکھا جائے تو اُن میں تبش کی کسی معیّن ترقی کے مقابل جو بیمیلاؤ بیدا ہوتا ہے اُس کی مقداروں میں بہت مقابل جو بیمیلاؤ بیدا ہوتا ہے۔ مثلاً بعض بمرت کی داتوں کا بیمیلاؤ اِس قدر نفیف ہوتا ہے کہ اِس کو نظر انداز کر دیا جائے تو کچھ ہرج نہیں۔ اور دوسری طرف گیسوں کا یہ حال ہے کہ اُن کو صفر درجہ مئی سے لے کر ۰۰ من هر تک گرم کریں تو اُن کو صفر درجہ مئی سے لے کر ۰۰ من هر تک گرم کریں تو اُن کا جم بیمول کر دو چند ہو جاتا ہے۔

المحموس چونکہ اپنی شکل قائم رکھتے ہیں اور جب تک کوئی فارمی قوت اثر نہ کرے اُن کے ابعادِ ثلاثہ میں کوئی فرق نہیں آتا اِس کے محموس جسموں کے بیصلاؤ کو تین پہلوؤں سے

دیکھنا خروری ہے۔یعنی

ر ا - اُن کے طول ' عرض ' یا عمق ' میں کس قدر فرق آتا ہے۔

۷۔ اُن کی سطح کے رقبہ میں کتنا فرق پیدا ہوتا ہے۔ ۷۔ اُن کا حجم کس قدر بڑھ جاتا ہے۔

اِن تینوں پہلوؤل میں سے پہلا سب سے زیادہ قابلِ میں کے مصابہ میں اسے میں سے سے زیادہ قابلِ

سطمی رقبہ کا کچھ ٹھکانا نہیں۔ حجم کا بھیلاؤ طبیعیات کی اصطلاح میں مکعب پھیپلاؤ کہلاتا ہے۔

## طھوس جسموں کا بھیلاؤ

طولی بھیلاؤ کی ترج ۔۔۔ کسی طھوس جسم کو اِس قدر گرم کیا جائے کہ اُس کی بیش صفر درجہ هر سے بڑھ کر ا ہر بر بہنچ جائے تو اِس سے جسم مذکور کے ایک اِکائی طول میں جو اضافہ ہوتا ہے ۔ جبم مذکور کے ایک اِکائی طول میں جو اضافہ ہوتا ہے ۔ بہت وہ اِس جسم کے طولی بھیلاؤ کی شہرج ہے ۔ ایک خاص درجر تیش کا اِس تعریف میں ہم نے ایک خاص درجر تیش کا میں ہم نے ایک خاص درجر تیش کا ایک خاص درجر تیش کا ایک خاص کیوں ہے۔


اُورِ کی تقریر میں ہم بتا جکے ہیں کہ مادّی اجسام کے بھیلاؤ کی تیرج اپش کے تمام درجوں پر مساوی نہیں رہتی۔ بلکہ عموماً یہ حال ہوتا ہے کہ تیش کے ساتھ ساتھ اِس میں بھی فرق آتا رہتا ہے۔ مثلاً کوئی جسم گرم ہو کر ع هر سے ، هر پر پہنچتا ہے تو تیش کے اِس فرق سے اُس کی جسامت میں جو فرق اتنا ہے وہ اُس فرق کے برابر نہیں ہوتا جو اِس جسم کے ، و هرسے او هر تک بهنیخ میں بیدا ہو جاتا ہے۔ عالانک تیش کا فرق دونوں صورتوں میں مساوی ہے۔ بناء بریں یہ ضرری سے کہ واقعات کے تصور کے لئے تیش کا ایک معیار قائم كريا جائے۔ اور إس معيار بر سب كا اتفاق ہو- يكن طھوس جسموں میں پھیلاؤ کی شرح نہایت خفیف ہوتی ہے۔ بھر تبش کے فرق سے اِس شرح میں جو فرق پیدا ہوتا ہے اس کی مقدار تو اِس سے بھی زیادہ خفیف ہونی چاہئے۔ إس ك يه فرق كيجه قابل لحاظ نهين- اور طولي يعيلاؤكي شرح کی تعریف ہم زیل کے نفظوں میں بیان کر سکتے ہیں :-سی تھوس جسم کی تیش ایک درجہ بڑھ جاتی ہے تو اِس سے جسم مُركور ميں في اِكائي طول جو اضافہ ہوتا ہے وہ اِس جسم کے کھولی پھیلاؤنگی مُثلًا کو ہے کی سلانے کو بہ مرسے مہم مرتک

کیا تو اُسس کا طول ط سمرسے بڑھ کر ظ سمر ہوگیا

اِس صورت میں طول کا اضافہ (طَ - ط) سمر ہے اور یہ اضافہ چونکہ تمام طول یعنی ط سمر میں ہوا ہے۔ لہذا اضافہ فی اِکائی طول = <u>طَ - ط</u>

لیکن یہ اضافہ اِس حال میں ہڑوا ہے کہ تبش ، ہو مر سے بڑھ کر ۸ ہم ہر بر بہنیج گئی ہے۔ یعنی یہ اضافہ تبش کی ۸ هر کی ترقی سے بیدا ہڑوا ہے۔ لہندا اضافہ نی درجر تبش = <u>کلا و ط</u>

اور یہی سلاخ مذکور کے طولی چھیلاؤ کی شہر ہے۔ شھوس کے طولی بیھیلاؤ کی بیمائش ۔۔۔۔۔ کسی سلاخ کے طولی بیھیلاؤ کو کیونکر نابنا چاہئے ؟ اِس مطلب کے لئے شکل ممیلاکا آلہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اِس میں اب نیشہ یا دھات کی ایک سلاخ ہے جس کا طولی بیھیلاؤ دریا نیشہ یا دھات کی ایک سلاخ ہے جس کا طولی بیھیلاؤ دریا کرنا منظور ہے۔ اِس سلاخ کے اُویر فیشہ کی نلی ہے جس میں



دونوں رسروں پر کاک لکے ہوئے ہیں۔ اِن کاکوں میں ج اور لی دو سوراخ ہیں۔ سوراخ ج میں سے بھای کی کے اندر داخل ہوتی ہے اور سوراخ من کے رستے باہر نکل جاتی ہے۔ یہ بھاپ سلاخ کو گرم کر ویتی ہے۔ سلاخ کا رسل ب ایک کوری کے مکڑے پر رکھا ہے جس میں جزم (^) کی شکل پر ایک نالی سی بنا دی گئی ہے تاکہ سلاخ اِدھر اُدھر سرکنے نہ پائے۔ سلاخ کا یہ رسرا ایک مضبوط روک وی کو چھو رہا ہے۔ اِس کا فائدہ یہ سے کہ سلاخ کے لئے اِس طرف بعصلاؤ کی گنجائش نہیں رہتی۔ سلاخ کا دُوسرا یسرا ایک سوئی پر رکھا ہے اور شوئی شیشہ کی شختی پر ہے جہاں وہ آزادانہ حرکت کر سکتی ہے۔ اِس سوئی کے ساتھ کاک لگا ہوا ہے اور کاک میں ایک ہلکا ساتنکا لگا دیا گیا ہے۔ یہ تنکا نمائندہ کا کام دیتا ہے۔ جب سُوئی حرکت کرتی ہے تو اِس کے ساتھ یہ نمائندہ بھی حرکت کرتا ہے۔ اِس کی حرکت کا اندازہ بیمانہ مر کی مرد سے کیا جاتا ہے جو اربع دائرہ کی سشکل پر بنایا

فیشہ کی نلی میں سے بھاپ گزرتی ہے تو وہ سلاخ کو گرم کر دیتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سلاخ کا طول بڑھنے گتا ہے۔ ب کی طرف سلاخ کے بڑھنے کے لئے

برے ملک ہے۔ ب می طرف مسلاع سے برسے سے سے کے سے کوئی گنجائش نہیں۔ اِس کے بھیلاؤ کا سارا اثر م ہی کی طرف طاہر ہوتا ہے۔ سلاخ بھیلتی ہے تو اِس کے ساتھ سُوئی کو

منهوس طولی بیمیلاً دکی بیمانش

حرکت ہوتی ہے۔ اِس مطلب کے لئے کہ سُوئی سلاخ کی گرفت میں رہے اور سلاخ اِس کے اُوپر پھسلنے نہ بائے سلاخ کے اُوپر پھسلنے نہ بائے سلاخ کے اِس حصہ کو کرنڈ کے سفوف سے رگڑ کر گھردرا کر دینا چاہئے اور سلاخ کو ایک لیجکدار بند سے 'نیچے رکھے ہوئے سہارے کے ساخھ باندھ دینا چاہئے تاکہ وہ نسوئی کو ربائے رہے۔

جب بھای کو گزرتے ہوئے دس پندرہ منط ہوجائیں تو دیکھو نائندہ بیمانہ کے کس درجہ کا نشان دے رہ ہے۔ اس سے معلوم ہو جائیگا کہ شوئی نے جو حرکت کی ہے وہ أس كى گردش كال كا كونسا حصه ہے۔ اگر سوئى كا قطر ق سمر ہو تو سوئی ایک گردش کائل میں جو فاصلہ طے کریگی ف سمر ہو ہو سوں ایا۔ ریا ہوگا۔ اور تم جانتے ہو کہ سر وہ سُوئی کے محیط کے برابر ہوگا۔ اور تم جانتے ہو کہ سر دائرہ کا محیط ق ہ ہ کے مساوی ہوتا ہے جس میں ق وائرہ کو تعبیر کرتا ہے اور عبرانی کا حرف ہ (حیث) اِس بات کو تعبیر کرتا ہے کہ دائرہ کا محیط اُس کے قطر سے کتنے گنا ہے۔ فسیرض کرد کہ تمہارے تجربہ میں نائندہ نے جو زاویہ طے کیا ہے وہ ز درجہ ہے۔ تو یہ زاویہ گردش کامل کا نہوں ہے۔ اب چونکہ سلاخ آگے کی طرف طرعتی جاتی ہے اور سوئی کو بھی گھاتی جاتی ہے اِس کئے جتنا فاصلہ سُوئی کے کریکی سلاخ کے طول کا اضافہ اُس کا دو پینل ہوگا۔ لہذا

سلاخ کا طولی پھیلاؤ = ۲ ق ہ

فرض کرو که طول کا یه اضافه جو تمهاری بیائش میں آیا ہے ض سمر' سلاخ کا اصلی طول شوئی تک ط سم'اور ابتدائے تجربہ میں سلاخ کی تیش ۲۰ هر ہے۔ اِس صورت میں سلاخ کا طولی پھیلاؤ اُس کے اصلی طول کا ضے ہوگا۔ یہ ظاہر ہے کہ بھاپ کو کافی وقت تک مجھوتے رہنے سے سلاخ کی تیش بھاپ کی تیش کے ساتھ ایک حال پرا تجربہ کے دوران میں سلاخ کی تیش میں (۱۰۰-۴۰) یعنی، ۱۸ هرکا اضافہ ہوا ہے۔ لندا تیس کے ایک در اصاف سے سلاخ كا طولى يحيلاؤ في إكائي طول الص من بهوگا- اور تعریف کے رو سے یہی اُس کے طولی پھیلاؤ کی شرح ہے۔ تجرب، سے سے طولی بھیلاؤ کی بیمائش \_\_ اور کی تقریر میں جس آلہ کا ذکر آیا ہے دیکھواس کے اجزاء کس طالت میں ہیں۔اگر ضرورت ہو تو اِن کو حسب قاعدہ ترتیب دے لو۔ جب آلہ بخوبی مرتب ہو بلئے تو تیش بیما سے بیہ بات معلوم کرو کہ آلہ کے ارد گرد مکان کے اندر تبن کس درجہ پر ہے۔ یہی سلاخ کی تبش ہوگی۔ اِس کے بعد سیشہ کی نلی میں سے دس بندرہ منٹ تک بھاپ گزارو۔ پھر اِس بات کو دیکھ ہو کہ نائندہ درجہ دار ربع دائرہ کے اوپر کس قدر گھوم گیا ہے۔ اب سُوئی کا قطر معلوم کر ہو۔ اِس کے لئے آسان قاعدہ یہ ہے کہ اِسی موٹائی کی بہت سی نوٹیاں سے کر اُن کو اِس طیح ایک قطار میں رکھو کہ پہلو بہلو ایک دُوسری کو چھوتی رہیں۔ اِس کے بعد اِس تمام قطار کا عرض ناب لو

بھر اس عرض کو شوئیوں کی تعداد پر تقییم کر دو۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ صرف ایک موٹائی کا یکساں ہونا یقینی ایس وٹا سا اندازہ ہوگا۔ کیونکہ تمام شوئیوں کی موٹائی کا یکساں ہونا یقین نہیں۔ اِس لئے 'اگر حساب میں نزاکت کا لمحاظ ہو تو شوئی کا قطر نا پنے کے لئے اُن نازک آلات کو استعمال کرنا چاہئے جو اِسی مطلب کے لئے بنائے جاتے ہیں۔ جب شوئی کا قطر معلوم ہو جائے تو پھر اِس کا محیط دریا بنائے جاتے ہیں۔ جب شوئی کا قطر معلوم ہو جائے تو پھر اِس کا محیط دریا کر لینا کچھ مشکل نہیں۔ اِس کے بعد یہ دیکھنا چاہئے کہ خائندہ کی گردش اور سوئی کے محیط کی مدد سے سلاخ کے طول میں کس قدر پھیلاؤ کا پتہ جلت اور سلاخ کی ابتدائی تیش تم ہیلے معلوم کر چکے ہو۔ اہذا سلاخ کی تیش میں جو اضافہ ہؤوا ہے وہ ایک امرِ معلوم کر چکے ہو۔ اہذا سلاخ کی تیش میں جو اضافہ ہؤوا ہے وہ ایک امرِ معلوم ہے۔ اِن مقداروں کی مدد سے دریافت کر ہو کہ جس سلاخ کو تم نے معلوم ہے۔ اِن مقداروں کی مدد سے دریافت کر ہو کہ جس سلاخ کو تم نے شرح کیا ہے۔ حساب کا طریق حسب ذیل ہونا چاہئے:۔

اِتنی لمبی سلاخ کی تپش میں جب اِتنے درج ترقی ہوئی تو ایس کا طول اِتنے سنتی میتر بڑھ گیا۔

ہندا سلاخ مذکور کے اسمر طول میں ا درج تیش کی ترقی سے اِتنے سنتی میشر کا اضافہ ہؤا۔

اِس طرح جو مقدار حاصل ہوگی وہی تمہاری سلاخ کے طولی پھیلاؤ کی خرج ہے۔

آؤ ہیں بات پر اتفاق کر لیں کہ کھولی پھیلاؤگی مشرح ہوئی کے حرف ہ (الف) سے تعبیر کی جائیگی - اُوپر جو ہم نے تعریف بیان کی ہے اُس کے رُوسے اِس شیح کی

قمت حب زیل ہوگی:۔

طول کا تغیر ۱ جدائی طول × تیش کا تغیر

یا فرض کرو که

طے = طول ت عربر

طِ = طول ت مربرجب كات مرات مر

سے بلند تر ہے۔ تو اِس صورت میں اُوپر کی مساوات زیل کی شکل انتظار کرلیگی: —

يا طے ۔ طے = ۲ طے (ت - ت )

يا ط = ط (۱+ ۱۸ (ت - ت) }

حثال ۔۔۔ صغر ورجہ ہر کی کیش پر نُقرتِ کی سلاخ کا طول رو میشر ہو تو ، اُ ہر پر بہنچ کر اِس کا طول کیا ہوگا ؟ نُقریہ کے طولی پُھیلاؤ کی

شح ۶۰۰۰۰۹ میے۔

سلاخ ندکور کا اسمرطول ، هر سے ا° هر پر یبنیج کر ۱+ و ..... ی. ہوجاتا ہے۔

سر بر بر من ۱۰۰ هر بریهنیج کرا+(۱۰۰۰، ۲۰۰۸) بمو جائیگا-

بنا سلاخ نکورکا ۲۰ سمر طول ، هرسے ۱۰۰هم بریهیج کر

۲۰۰ {۱+(۹،۰۰۰ و۰ ۱۰۰۰) } سمر ہو جائیگا۔

پس سلاخ ندکور کا طول ۱۰۰ هر پر = ۲۰۰ × ۲۰۰۹ اسمر

سطحی پھیلاؤ کی قسرج --- اِس شرح سے

وہ اضافہ مُراد ہے جو تبیش کے ا ﴿ ﴿ بُره جانے سے کسی طُعوس کی سطح میں فی اِکائی رقبہ بیدا ہوتا ہے۔ فرض کرو کہ ، هر بر کسی دھات کی مربع جادر کے ہر کنارے کا طول اسمر ہے۔ اِس دھات کے طولی بھیلاؤ کی شیخ اگر ۱۹ ہو اور چادر گرم ہو کر ا ﴿ هر بر ببنج جائے تو ظاہر ہے کہ اِس کے ہر کنارے کا طول (۱ + ۱۷) سمر ہو جائے گا۔ بناء بریں چادر کی سطح کا ہر کنارے کا طول (۱ + ۱۷) سمر ہو جائےگا۔ بناء بریں چادر کی سطح کا رقبہ جو ، هر بر ا مربع سمر تھا اب ا ﴿ هر بر ببنج کر حسبِ فیل برو جائےگا۔ بناء بریں جادر کی سطے کا برو جائےگا۔ بناء بریں جادر کی سطے کا برو جائےگا۔ بناء بری جادر کی سطے کا برو جائےگا۔

یہ بات نابت ہو بھی ہے کہ جن طھوس جہموں کے طول بھیلاؤ کی شرح بہت زیادہ ہے اُن میں بھی اُس کی مقدار اِنی خطیف ہے کہ ایک چھوٹی سی کسر سے زیادہ نہیں۔ بھر بھا کی قیمت تو اُور بھی کم ہونا جاہئے۔ ہذا مقدار بالا میں بھا نظر انداز کر دیا جائے تو مجھے ہرج نہ ہوگا۔ اور چادر فرکور کی سطح کا رقبہ صرف (۱+ ۲ ہم) مربع سم سمجھا جائیگا۔ اِس سے ظاہر ہو کہ چادر فرکور کی تیش جب ، ھر سے بڑھ کر اُ ھر بر بہنج گئی تو اُس کی سطح کا رقبہ ا مربع سم سے بڑھ کر (۱+ ۲ ہم) مربع سمر ہو گیا۔ پس سطی بھیلاؤ کی شرح ۲ ہا ہے۔ اور عل فن اُ یہ طولی بھیلاؤ کی شرح کا دو جند ہے۔ بندا اِس نکتہ کو یوں یاد

ر کھنا چاہئے کہ سطحی بھیلاؤ کی شرح علا آہیشہ طولی بھیلاؤ کی

فع سے روجینل ہوتی ہے۔

مناك ممكن بش يربيش كى ابك مقطيل جار كا

طول ۲۰ سمر اور عرض ۱۰ سمر الله إس چاور محو إس قدر حرم كيا جائے سمه

اِس کی تیش ۵۰ هر پر پہنچ جائے تو اِس کے رقبہ میں کس قدر اضافہ

بنا رتبه كا اضافه

بیش کے طولی بھیلاؤ کی شرح

ابتدائی رقبہ ° هر پر

چاور کا طول ۵۰ هر پر = ۲۰ {۱+(۱۹ س د ۲۰ مر پر

15 ... 9 0 x r. =

**- ۱۹ و ۲۰** سمر

{ (0.x.s...19)+1} 1. = چاور کا عرض ۵۰° هر بر

15 ... 40 x1. =

یس بیاور کا رفهه ۵۰ هر پر 1.5..90 × 1.5.19 =

رُ وسرقاعل چونکرسطی پیملاؤکی شرح

ابنا جادد کا رقبہ ۵۰ عربر { ( 0 · X · 5 · · · · m^) + 1} + · · = {·1·19+1} r·· = ٹھوس جہوں کا مکعب پھیلاؤ \_\_\_\_\_ کسی تُقوس جمم كو كرم كرتے ہيں تو أس كے تام ابعاد كى مساحت عموماً ایک ہی انبت ے بڑھتی ہے۔ فرض کرو کہ وحات کے کی کعب کرے کا ہر پہلو ، هر کی تبش پر اسمر اور اُس کے طولی پھیلاؤ کی شرح الا ہے۔ اِس کعب کو اِس قدر حرارت بہنجائی محمی ہے کہ اُس کی تیش ا° هر پر بہنچ گئی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اِس حال میں اُس کے ہر پہلو کا طول (۱+ ۸) سمر ہو جائیگا اور اُس کا جم (۱+ ۱۲) معب سمر دوگا- لبذا جمر كا اضافه = (۱+ ۱۲) - ا 1-(~+~++~++) 4+ 4+4r لیکن ۱۶ نہایت چھوٹا ہے۔ اِس کئے اِس کا مربع اور کمعب کیمت میں اِس سے بھی زیادہ مجھوٹا ہو جائیگا۔ لہذا اُوپر کی مقدار میں پہلی کے سوا ہاتی سب رقبوں کو نظار انداز کر دیا جائے تو کچھ ہرج نہیں۔ اِس بناء پر ہم کمہ سکتے ہیں کہ جمر کا اضافہ ٣ مه عبد اور يه عدواً طولى بعيلاًو كي شرح كالسمجينال ب-تعریف کے رُدِ سے کسی چنیر کے مکعب بھیلاؤ کی خمیج

سے وہ اضافہ فی اِکائی جھم مُراد ہے جو اِس چیز ک تیش کو

ا هر برطا دینے سے پیدا ہوتا ہے۔ ہندا ۱ موات نکور کے کمعب بھیلاؤ کی خرج ہے۔ اور اِس سے ظاہر ہے کہ طوس جموں کے مکعب بھیلاؤ کی خرج علاق آن کے طولی بھیلاڈ کی خرج کا سہ چند ہونی چاہئے۔


## مايعات كالجفيلاؤ

بجھلی فصل میں ہم بیان کر کیے ہیں کہ مختلف قسم کے مایعات کو حرارت بہنچا کر اُن کی تبش میں برابر برابر ترقی کر دی جاتی ہے تو اُن سب کا بھیلاؤ کیساں نہیں ہوتا۔ اب زیل کے تجربہ سے یہ بات بخوبی واضح ہو جائیگی کہ مختلف مایعات کے مجھیلاؤ کی شرحوں میں کس قدر انقلاف پایا جاتا ہے۔ اِس سے یہ بھی معلوم ہو جائےگا کہ مھوس جسموں کی بانبیت ایعات کے بھیلاؤ میں 'باقاعدگی کا پہلو زیادہ قائم رہتا ہے۔ تجی بسه ۱۷ \_\_\_\_ پارا کیانی اور روح تساب فیشہ کی تین ایسی مراحیاں لو کہ ہر ایک کے بطن میں چار اوٹر سی منجائش ہو۔ ہر قرامی کے منہ میں راج کی ڈاٹ لگا دو اور ہر ڈاٹ میں فیشہ کی ایک لبی نلی داخل کر دو۔ اِن نلیوں کے صوراخ وسعت میں برابر ہونا جاہیں۔ شراحیوں کو پارے کیانی ' اور روح شراب سے بھر دو۔ پانی ادر ردح فراب میں تھوڑی سی مجیٹے یا شرخ روشنائی ملا دینی چاہئے۔ اِس سے شراحی کے اندر اِن دونوں بیزوں کی رویت آسان ہو جائیگی ۔

اِن تینوں مایعات کی مقداروں کو اِس انداز سے رکھو کہ جب طراحیوں کے مُتَة مِن والين لك جائين تو مايع كا استوانه تحورًا سام على مي واك كه اویر انکھا رہے ادر تینوں استوانوں کی بلندی مساوی ہو۔ اب ایک گہری رکابی میں یانی ڈال کر تینوں طراحیوں کو انس کے اندر بہلو بہ بہلو رکھ دو۔ رکابی کے یانی کو ہلاتے رہو کہ اِس کی تیش ہرجگہ ایک طال پر رہے۔ جب صُراحیوں کو اِس حالت یں چد دقیقے گزر جائیں تو تیش پیا سے رکابی کے بانی کی تبت معلوم کرو - ضراحیوں کے اندر جو مایع بیں اُس کی تیش بھی یہی ہوگی - اب بیمانہ سے ناپ کر دیجھ لوگ ربڑ کی ڈاٹوں کے اُدیر ہر مانع کے اُستوانہ کی بلندی کس قدر ہے۔ اِس کے بعدر کابی یں اِس قدر گرم یانی والو کہ اُس کے اندر تمام بانی کی تیش یں ٩٠ هر ترق به جائے۔ اس بانی کو چند دقیقوں تک الاتے رہو تا کہ مختلف مقامات پر اس کی تیش میں فرق نہ ہونے پلئے۔ اس سے بعد پانی کی تیش معلوم کرد اور ہر مایع کے استوان کی بلندی بھی ناب لو- بھر رکابی یں آور گرم بان ڈال کر اسی تجرب کو دہراؤ۔ ادر اسی طیح کئی مشاہدے کرو یہاں کے کر بش ۷۰ هریا ۸۰ هر تک بہنج جائے۔ شاہدوں کو لکھے کاطبق حسب ذيل بونا ياسيع: \_

رفع نرایج استوانه کی بلنه مفتح نرایج استوانه کی بلنه	بانی کے استوان کی بندی	پارے کے استوانہ کی بلمندی	تبيض	ببرتجرب
				1
				m pr

اب ایک مرہدار کاغذ ہو اور ہر مایع کے متعلق ہو تہمارے مشاہرے ہیں اُن کی مدد سے اِس کاغذ پر تین مُنحنی تیار کرو۔ بھر اِن تینوں کا مقابلہ کر کے بتاؤ کہ اِن سے کِن کِن باتوں کا بیتہ چلتا ہے۔ اِس بات کو یاد رکھو کہ ہرمُنحنی کی تیاری میں ایک خطِ محور ہیش کی تعبیر ہوگا۔ اور دُوسرا' مایع کے اُستوانہ کی اُن بندیوں کو تعبیر کریگا جو ناص خاص تینوں کے مقابل بڑتی ہیں۔ شکل ہے میں پارے' بانی اور تاربین' سے نتاعج مفاہل کیا گیا ہے۔ تینوں مُنعنیوں کو دیکھو مُنعنی صاف مفاہدہ کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ تینوں مُنعنیوں کو دیکھو مُنعنی صاف مفاہدہ کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ تینوں مُنعنیوں کو دیکھو مُنعنی صاف مفاہدہ کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ تینوں مُنعنیوں کو دیکھو مُنعنی صاف مفاہدہ کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ تینوں مُنعنیوں کو دیکھو مُنعنی صاف مفاہدہ کا مقابلہ کیا گیا ہے۔



شكل عطا - "ارمين كإنى اور بارك كي بعيلاة كامقابل-

تبش کی ترتی کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔

ما يهات كا اصلى أور ظاهر يجيس لاوُ

مایعات کے متعلق بڑی مشکل یہ ہے کہ اِن چیزوں کو تجربہ کے وقت ہم برتن کی قید سے آزاد نہیں کر سکتے۔ ہر حال میں انہیں

کسی نہ کسی برتن کے اندر رکھنا بڑتا ہے اور اِس قسم کا کوئی برتن نہیں مل سکتا کہ اُس میں حارت کے اثر سے پھیل جانے کی قابلیت نه مو- اِس نے جب ہم کسی مایع کا پھیلاؤ ویکھتے ہیں تو اِس میں برتن کے بھیلاؤ کا اثر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ جب برتن بھیل جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اِس کا بطن زیادہ کشاوہ ہو جاتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ بے کہ برتن کے اندر جو مایع رکھا ہے ہمں کا حجم بظاہر اپنی اصلیت سے کم معلوم ہوتا ہے۔ چنامچہ بیجه فصل میں ہم دکھا کے ہیں کہ اگر نتیشہ کی طراحی میں مُنّہ تک کوئی ایع چیز بھر کر اُس کے مُنْ میں ربر کی ڈاٹ اور ڈاٹ میں خیشہ کی کمبی نلی اِس طرح لگا دی جائے کہ نلی سے اندر ایک حد تک مایع ندکور کا استوانه کھوا ہو جائے تو اِس صُراحی الو گرم کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ابتدا میں مایع کا اُستوانہ نلی میں نیکیے اُرسنے گلیگا۔ اور اِس واقعہ کی صورت دیکھ کرتہا<del>ر</del>ے دل میں یہی خیال بیدا ہوگا کہ حوارت کے اثر سے مایع سکڑ رہا ہے۔لیکن اِس بات کو نگاہ میں رکھو کہ حارت کا اثر ابھی مایع کے وجود تک نہیں بہنجا۔ مایع جب گرم ہو جائیگا تو بھیلاؤ کی زیادتی کی وجہ سے اُس کا اُستوانہ نلی کے اندر اٹھت ہوا دکھائی دیگا۔ برتن کے بھیل جانے سے ایع کا بھیلاؤ اپنی اصلیت سے کھٹ کر نظر آتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ کمی برتن کے پھیلاؤ کے برابر ہونی جائے۔ ایعات کے اِس پھیلاؤ کو جو برتن کے اندبظامی نظر آتا ہے ایع کا ظامِر بھیلاؤ کہتے ہیں۔کسی

الن کا اصلی بھیلاؤ معلوم کرنا ہو تو اِس میں برتن کے بھیلاؤ کو بھی محسوب کرنا بڑیگا۔ اور اُس کا اسلی بھیلاؤ اُس کے ظ ہر بھیلاؤ اور پرتن کے بھیلاؤ کا مجموعہ ہوگا۔ یا یوں کہو کہ كس ايس كا بحيلاؤ = أس كا ظاهر بحيلاؤ + برتن كا بحيلاؤ-اس سے ظاہر ہے کہ اِن تین مقداروں میں سے کو کی سی دو معلوم ہول اور تیسری مجہول کو اِس مجہول کی قیمت دریافت کرلینا کچھ وشوار نہیں۔ اب اس بات کو تم بخوبی سمجھ کتے ہوکہ جب تبش بیما کو استعال کرتے ہیں تو اِس میں ہم بارے کے رمز ظامی بھیلاؤ کو دیکھتے ہیں۔ اِس طح گزشتہ تجربہ میں بارے کا پی اور روح شراب کا پیمیلاؤ جو ہم نے دیکھا ہے وہ بھی حقیقت میں اِن چیزوں کا ظامی بھیلاؤ ہے۔ يحيلاؤ اور كثافت مسكمب يهيلاؤكي شیح کی تعریف تم بڑھ کے ہو۔ مایعات کے باب میں اِسی پھیلاؤ کے اندازہ کی ضرورت پرتی ہے۔ فرض کرو کہ کسی مایع کے کمب بھیلاؤ کی شرح میں ہے۔ اس کی سمی معین کمیت کا جم ت<sup>°</sup> بر ح ہے۔ بھر جب اس کی تبنی کو بڑھا کر ت° ہر بہنیا دیا تو اس کا جم حے ہو گیا۔ بس تعریف کے رو سے حي- حي ح (ت - ت) حش (ت ـ ت) يا ج - ح ي

البدا حمية (١٠٠٠٠٠ ) ١٠٠٠٠٠ (١)

یه ظاہرہ که اگر کمیت متقل رہے تو ایع کی کثافت

کو جم کے ساتھ تناسبِ معکوس میں ہونا چاہئے۔ یعنی ت کی آپش پر مایع کی کٹافت سے اور ت پر سے ہو تو شے کو

بین بر ماین می طاعت سنانی روز سن پر سنی ہو و سنی و الح کا تمناسب ہونا چاہئے اور شنی کو لیے کا تمناسب - بناہ بریں الماوات (۱) کی شکل حب ذیل ہو جائیگی: -

ث = ث { ا+ش (ت - ت ) } .... ا تعہد ش صلے اللہ العات کے ظاہر بھیلاؤ

کی شمرح \_ اِس بات کو یاد رکھو کہ جب ہم مایعات کے پھیلاؤ کا ذکر کرتے

یں تو اِس سے ہمیشہ اُن کے جم کا پھیلاؤ مقصور ہوتا ہے۔ ایک ۳۰ سمر مبی افیار کے ایک ۳۰ سمر مبی افیار کی میں ایک سرا بگھلا کر بند

کر دو اور اُس کے ادر اِس قدر بانی ڈالو کہ اُس کا کچھ حصہ خالی رہے۔ بھر جیسا کہ شکل ماللہ میں دکھایا گیا ہے تاگے کی مدد سے کیا رہز سے بند لگا کر اِس

نی کو تبت پیما کے ساتھ ہاندھ دو اور اِس مجہ عد کو بگھلتے ہوئے یخ کے اندر اِس

مجموعہ کو چھکتے ہوتے یع کے اندر اِس طرح رکھو کہ نلی کے تام بانی کو یخ گھیر لے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد نلی کے پانی

> کی تبش' بگھلتے ہوئے تنح کی تبش کے ساتھ ایک عال پر آجائیگی۔ اب یہ دیکھ لو

ك نى كے بانى كى عطع تيش بيا كے كون

اسے درجہ کے محاذی ہے۔ اِس کے بعد

The state of the s

شكل سنبيل

أستوانه كيطول كااصا	تیش کی ترتی	بانی کے اُستوا نہ کا طول	تبىش	البرتجرب
				1
_				۲
				٣
				۴
				٥
				4

ان مشاہدوں سے حساب نگاکر یانی کے ظاہر پھیلاؤک

شرح معلوم کرو- اگر نلی کا موراخ ہموار ہے تو مایع کا جم اُس کے طول کا متناسب ہوگا۔

مایع کے ظاہر پھیسلاؤ کی شرح کثافتِ اضافی کی ہوتل سے بھی دریافت ہو سکتی ہے اور اِس میں نتیجہ کی صحت بھی زیادہ یقینی ہے۔ یہ قاعدہ ذیل کے سجربہ سے واضح ہو جائیگا۔

تجرب ملا \_\_ ووسرا قاعده \_ كنانت اضافى كى بوتل مے کر اُس کو صاف اور نشک کر لو اور تول کر دیکھو کہ اُس کا وزن کیا ہے۔ فرض کرو کہ اُس کا وزن و ہے۔ اب جس مایع پر تجربہ کرنا منظور سے وہ اِس بول کے اندر بھوو - بھر بول کے مند یں ڈاٹ لگا کر اُسے گرون مك معنترك باني من ركه وو اور تقريبًا باني وقيقه مك إسى حالت من ريخ دو۔ یانی کو انچھی طبع سے ہلاتے رہو تا کہ اُس کی تیش ہر جگسہ ایک حال پر رے۔ جب بول کو یانی میں رکھ ہوئے تقریباً یانج وقیقے گزر جائیں تو بانی کی تیش معلوم کر ہو۔ فرض کرو کہ بانی کی تیش ت مر ہے۔ اِس کے بعد اوتل کو پانی سے باہر تکالو۔ ادر اُس کی بیرونی سطح کو پونچھ کر بانی کی آلائش سے بالکل پاک کر دو۔ اِس دوران یں بوتل کو ٹھنڈ سے کیرے کی کئی تہوں کے اندر رکھنا چاہئے اور اِس بات کا خیال رہنا چاہئے کہ ہاتھ بول كو كجمون د بائه - إس احتياط كا لحاظ نه بهوكا تو تمهار الله كاته كى دررت ہے بوئل گرم ہو جائیگی۔

جب ہوتل کے بدن پر بانی کا کوئی نشان باتی نہ رہے تو ہوتل کا وزن دریافت کرو۔ فرض کرو کر یہ وزن فی ہے۔ یہ بوتل اور مایع دونوں کا درن ہوگا۔ اب محصندے بانی کا مجمع حصہ پھینک کر اُس کی جگمہ اِس قدر

گرم پانی ہے ہو کہ کُل پانی کی تبش ، 9° یا ، 2° هر پر پہنچ جائے۔ اِس سے بعد اول کی گردن میں تاگا بائدھ کر اِس حام کے نتیج ایک جمعوٹا سائنعلہ رکھ دو اور پیش بیا سے بانی کی بیش ویکھتے رہو۔ نشعلہ سے حام کو اِس طرح حرارت اور پیش بیا سے بانی کی بیش ویکھتے رہو۔ نشعلہ سے حام کو اِس طرح حرارت بہنچانی بائی کی بیش کم از کم پانچ وقیقہ کک متقل رہے۔ اِس وَدُوران مِن اِنی کو برابر ہلاتے رہنا جاہئے وریہ مختلف مقاات پر اُس کی تیش میں فرق پیدا ہو بائیگا۔ اب بانی کی آنری تیش دیکھ ہو۔ فرض کرو کہ یہ تیش می مذب ہو ایس کے بعد ہوتل کو بانی سے باہر نکال کر اُس کے بدن کو بیسا کہ اُوپر بیان کیا گیا ہے بعد اچھی طرح خُشک کرہو۔ حب ہوتل کونی ہو جائے تو تول کر وکہ یہ وزن ہے ایس مال میں حال میں میں حال میں میں حال میں حال میں حال می

اُس ماین کا وزن جو ت هم پر بوتل کے اندر ہے = ہے۔ ہم گرام

ر ر ر ر ر ر ر ر و ج گرام

اگر یہ بات مان لی جائے کہ تجربہ کے دوران میں بوتل کی گبخالٹس

متقل رہتی ہے تو ظاہر ہے کہ مایع کی کٹانت اُس کے وزن کی تناسب

ہے۔ اور بچم کے ساتھ معکوس تناسب رکھتی ہے۔ دہذا تقریر گرشتہ کی مساوات (۲) کے رُوسے۔

 $\frac{q}{q} - \frac{q}{q} = (\frac{q}{q} - \frac{q}{q}) \{ 1 + \hat{w}(\vec{z} - \vec{z}) \}$   $\frac{q}{(\frac{q}{q} - \frac{q}{q})} = \frac{q}{(\frac{q}{q} - \frac{q}{q})(\vec{z} - \vec{z})}$ 

الع کے اصلی بھیلاؤ کی شرح معلوم کرنا ہو تو اِس

ظا ہس پھیسلاؤ کی شرح میں فیشہ کے مکعب بھیلاؤ کی شرح کو بھی محسوب کرنا بڑریگا۔ مثلاً شیشہ کے طولی بھیلاؤ کی شرح اگر مدر میں محسوب کرنا بڑریگا۔ مثلاً شیشہ کے طولی بھیلاؤ کی شرح اس کو متبعہ بال اس جند یعنی ہم مرب مربی چاہئے۔ اِس کو متبعہ بالا میں شامل کر ہو تو دونوں کا مجموعہ مایع مزکور کے اِحملی بھیلاؤ کی شرح ہوگا۔

يهال مك جو كچھ بيان بڻوا ہے اُس بيں ہم اِس بات کو مانتے پلے آئے ہیں کہ پھیلاؤ کی شیعے' تیش کے ہر درجہ پر منتقل رہتی ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ نیال صحیح نہیں۔ بیش کے درجوں کے اتھ ساتھ شرح کی قیمت بھی برلتی جاتی ہے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ کسی چیز کے بھیلاؤ کو جب ہم (ت - ت) پر تقییم کر کے اُس کے بھیلاؤ کی شرح دریافت کراتے ہیں تو یہ گویا ان درجوں کے درمیان پھیلاؤ كى تىرج كا ارسط ہے۔ ٹھوس جموں میں پھیلاؤكى نسي نہا خفیف ہوتی ہے۔ اِس کئے تبش کے مختلف درجوں پر اِس میں جو فرق پیدا ہوتا ہے وہ بھی نہایت خفیف ہے اور ہم اِس کو نظر انداز كر ديت بين - ليكن ايع چيزون كا بيهيلاؤ شهوس جيمون کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے۔ اِس لئے اگر مایع چیزوں کے بھیلاؤ میں اِس قسم کی بے قاعدگی دیکھنے میں آئے تو اُس کو نظر انداز کر دینا ٹھیک نہیں۔ تجربہ سے ثابت ہے کہ عام طور پر ما یع چینروں میں بھی یہ ہے قاعدگی تج<u>چھ</u> زیادہ قدر و قیمت نہیں

پان کے بھیلاؤ ک بے قاصد گ

رکھتی ۔ لیکن بعض مایع اِس قمم کے بھی ہیں کہ اُن کے باب میں اس امر کا خیال رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پانی اس گروہ میں سب سے زیادہ ممتاز ہے۔ ذیل میں اِس کے بھیلاؤ کی خصوصیات ہم کسی قدر تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ یانی کے پھیلاؤ کی ہے قاعدگی \_\_\_\_ تم ربکھ کھے ہو کہ کسی مادی جسم کو حرارت بہنجائی جاتی ہے تو حرارت کے إِثْرِ سے وہ بھیلتا جاتا ہے۔ بھر اُس کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو سکڑنے لگت سے ۔ لیکن یانی کا حال نہایت عجیب ہے ۔ اِسے تصن ا کیا جاتا ہے تو باتی چیزوں کی طرح اِس کا ججم بھی کم ہوتا جاتا سے اور یہ کمی سم هر تک جاری رہتی ہے۔ لیکن 'جب رسٰ کی تیش ہ هربر پنجتی ہے تواس کے پھیلاؤیں بے قاعد کی شروع مو جاتی ہے۔ اِس مقام پر بہنچ کر پانی خلاف توقع پھیلنے گلتا ہے۔ اور ، هرکی تیش تک برابر بھیلتا رہتا ہے۔ پھر تپش کے اِس درجہ برآ کر بھی اگر تبریہ کاعل برابر جاری رہے تو اِس میں بستگی کے آٹار شروع ہو جاتے ہیں اور پانی جم کرینے بن جاتا ہے۔ لیکن اِس پر بھی اِس کے پھیلاؤ کا یہ عالم ہے کہ سنح کا جم ابنے پانی کے جم سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب اِن واقعات کا عکس ویکھو۔ ۹۹ کی تیش کے یانی کو حرارت پہنچائی جائے تو مجوں مجوں تیش میں ترتی ہوگی یانی کا

و طرارت بہنی بات کو بول بول بال میں رہ ہوں ہوں بال کہ کہ بیش جم کم ہوتا جائیگا۔ اور یہ عمل برابر جاری رہیگا یہاں تک کہ بیش میں اور زیادہ میں ہو پر بہنی کر تبش میں اور زیادہ

ترتی ہوگ تو اِس کے ساتھ ساتھ پانی کا جمم بھی بڑھتا جائیگا۔ یہ بات ہم پہلے بیان کر جیکے ہیں کہ کسی جسم کی تحمیت میں فرق نہ آئے اور اُس کا حجم بڑھتا جائے تو اِس کے ساتھ ساتھ جسم کی کثانت گھٹتی جائیگی۔ اس نکتہ کی وضاحت کے لئے کتافت کی تعریف نگاہ میں رکھو۔ اِس کو کیتے ہے تعبر کیا جاتا ہے۔ اب آؤ یہ دکھیں کہ تیش کے تغیر کسے پانی کی کٹافت یر کیا گزرتی ہے۔ بانی کو گرم یا تھنڈا کرکے اُس کی تیش ہم مریر ہنچاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اِس دوران میں پانی کی کمست میں کیجھ فرق نہیں آتا۔ لیکن اِن رونوں صورتوں میں اُس کا جمم برابر گھٹتا جاتا ہے اور یہ کمی ہم° هرکی تیش تک جاری رہٹی ہے۔اِس ه هر بریانی کی کتافت ابنی قیمتِ اعظم بربہنیج جاتی ہے۔ نتیجہ اِس کا یہ ہے کہ ہم ہر کی نیش پر پانی کے کسی معلوم جمم کا اتنا وزن ہوتا ہے کہ تیش کے کسی اور درجہ پر اِسی قدر جھ ہے کر دیکھا جائے تو اُس کا وزن اِس حد کو نہیں پہنجتا۔اِس بناء بریم هر کو یانی کی کثافت اعظم کی تیش کہتے ہیں۔ یانی کی کثافت اعظم کی تیش ملعلوم کرنے کا قاعدہ ۔۔۔۔۔ اگریہ ویکھنا ہو کہ کٹافت وعظم کی تیش کے قریب پہنچ کر پانی کے جم میں کیا گیا تغییر واقع ہوتے ہیں تو جس برتن میں بانی وال کر تجربہ کرنا منظور ہے اس میں کوئی ایسی تدبیر کرنا جاہئے کہ تیش کی کمی بیٹی سے اُس کی گنجائش میں فرق

نہ آنے یائے۔ یہ مطلب اِس طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ شکل ما کی طرح ایک ٹیٹ کا برتن کے کر اُس کا ایک حصہ یارے سے بھر دیا جائے۔ برتن طمنٹرا ہوگا تو اُس کا شیشه سکرلیگا جس سے برتن کی گنجائش کم ہو جائیگی۔ لیکن اِس کے ساتھ۔ ہی یارا بھی ٹھنڈا ہو کر سکڑتا جائیگا۔ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ برتن کی نلی اور بارے کے درمیان'جو فضاء ہے اُس کی سوت برھ جائیگی- اِس طرح شینشہ کے منکزنے سے برتن کی گنجائش میں جو کمی ہوگی یارے کے مکارنے سے اُس کی کسر منکل سکا نکل جائیگی - یارے کے پھیلاؤ کی شرح نیشہ کے کعب بھیلاؤکی شرح سے تقریباً سات گنا ہے۔ اِس کئے اگر برتن کے بطن کا ساتواں حصہ پارے سے بھر دیا جائے تو برتن کا جو حصہ یانی کے لئے باتی بچیگا اُس کا ججم متقل رہیگا اور ہمیں تبحربہ کے لئے ایک متعل گنجانش کا برتن امل جائیگا۔ اِس آلہ کو تجربہ کے لئے تیار کرنا ہو تو یہلے خالی برتن کو تول لو- پھر اِس میں پارا بھر دو اور دوبارہ وزن کرو-اِس کے بعد برتن کو اُنٹ کر بار بار تھنٹدا اور گرم کرو یہاں تک کہ

بارے کے جھ عصے باہر نکل جائیں اور صرف ساتوال عصہ

برتن کے اندر رہ جائے۔ جب اِتنا کام ہو چکے تو آلہ کوکسی سہارے کے ساتھ عموداً کھڑا کر دو اور اُس کے اندر کشید کیا ہؤا بانی بھر دو۔ اِس بانی کو استعال سے پہلے اچھی طرح جوش دے لینا چاہئے تاکہ جذب شدہ ہُوا اُس یں سے کلیتًا فارج ہو جائے۔

فارح ہو جائے۔ تجهد مك \_\_\_ باني كا يحيلاؤ نقطة إنجاد کے قریب ۔۔۔ اُوپر کی تقریر ایس ہم نے جس آلد کا ذکر کیا ہے اُس کو ایک چوڑی امتحانی الی یں رکھ کر کسی سہارے کے ساتھ کھوا کر وو - اور امتحانی عی یں یارا ڈال دو تاکہ تبش ہر جگہ مستقل رہے۔ اِس بارے کے اندر تبش بیا رکھو اور امتحانی نلی کو سہارا دے کر شیشہ کے گلاس میں سرد بانی کے اندر کھڑا کر دو۔ اِس کے بعد یہ ویکھ لوکہ آلہ کی نلی میں بانی کی سطح کی مقام پر ہے ادر بیش پیماکس درجہ کی تبش کا نشان دے راج ہے۔ پھر گلاس کے اندر یانی میں یخ ما دو اور جوں جوں تیش کم ہوتی جائے اِس بات کو ویکھتے جاؤ ۔ ہر ا درجے بنش کی کمی کے مقابل آلہ کے پانی کی سطح کیس مقام بیڑ جب بیش گھٹے گھٹے اور پربنی جائے تو بھر گلاس کے بانی میں تھوڑا تھوڑا مرم بانی ملاتے جاؤ تاکہ اِس کی تبش مالت رہیج بڑھنے گگے۔ مرم پانی ڈالنے کی بجائے یہ بہتر ہوگا کہ گلاس کے اندراگرینے کا کوئی مملا باتی ہو تو اُس کو باہر نکال دیا جائے۔ پھر پانی کی تبش میں خود بخود ترتی ہوتی جائیگی ۔ جب تیش برصف گے تو تجربہ کے پہلے حصہ میں تم نے تبش کے جی جن درجوں کے مقابل نلی کے اندر بانی کی بلندی کو دیکھا تھا اُن ہی درجوں کے مقابل اِس وقت بہی بانی کی بندیوں کو دیکھتے جاؤ۔ اور اپنے مشاہرول کو

المبيند كراو - جب تبش بيها بندره سوله درجه كى تبش كا نشان دين كلَّ توسمجدو کہ تمہارا تجربہ ختم ہوگیا۔ اب تجربوں کے دونوں حصوں میں جو تمنے مشاہ کئے ہیں اُن کا باہم مقابلہ کرو۔ اور تیش کے ہر درجہ کے مقابل نلی کے اندر جو بانی کی سطح کے دو دو محل تم نے دریافت کئے ہیں اُن کا ادسط

تبرشس کے دیسے شكل بمله-

ہے او - اس علی سے اغلاط مشاہرہ کا اثر کم ہو جائیگا۔ اِس کے بعد بھساکہ شکل مشل یں دکھایا عمیات مربعدار کافذیر اینے مشامات کی دد ہے ایک منتنی تیار کرو۔ اِس منتنی میں ایک خطِ محور تبش کے درجوں کو تعبير كريكا - اور دوسر تهارك أس بیانہ کے درجوں کی تبیر ہوگا جس ک مرد سے تم نے نلی کے اند بانی کے اُتار چرھاؤ کو مضامرہ کیا ہے۔

جب منعنی تیار ہو جائے تو اُس کی شکل پر غور کرو۔ اِس سے معلوم ہو جائیگا کہ نقطۂ انجاد کے قریب پانی کے حجم میں تغیر کا کیا انداز ہے۔ علاوہ برس اِس بات کا بھی بہتہ جِل جائیگا کہ بیش کے کون سے درجہ پر آگر بان کی کثافت اپنی تیمتِ اعظم پر بہنیج جاتی ہے۔

تجهم عشد مسلم مرک تیش برآکریانی کی کٹانت کا ابنی قیمتِ اعظم پر پہنچ جانا ایک اور تجربہ سے بھی نابت ہوسکتا ہے . شکل عالم کو دیکھو۔ اس یں دھات کا ایک اُستوانہ نما برتن سے

جس کے بہلو یں دو گردنار سوراخ ہیں - اِن سوراخوں یس کاک لگاؤ اور



پانی کی کتافتِ اعظم کی تیش معلوم کرنے کے لئے

کاکوں کے اندر ایک ایک بیش بیما
داخل کرو۔ بیمر برتن میں ۱۰ هرک
بیش کا بال بھر دو۔ اُستوانہ کے تمام
ارد گرد رُدؤ لی بیٹ دو تاکہ گرد و نواح
کی ہوا کا اِس کی تپش پر اثر نہ بیرے۔
مزید احتیاط کے لئے برتن کا مُنہ بھی
بیٹھے سے ڈھک دینا جاہئے۔جب یہ
انتظام ہو جائے تو برتن کو کممر کے
انتظام ہو جائے تو برتن کو کممر کے
قریب بستنی آمیزہ سے ٹھنڈا کرو۔ یہ
آمیزہ کوئے ہوئے بیخ کے ساقہ نک

رہا وینے سے تیار ہو سکتا ہے۔ برتن کو ٹھنڈا کرنے کے گئے اُس کی کمر کے گرد ایک اَور برتن لگا رہتا ہے۔ اِس کے اندر بستنی آمیزہ ڈال دیتے ہیں۔ دیکھو اِس برتن کے پہلو یس ایک ٹوئٹی بھی ہے۔ ینح بگھلتا ہے تو اُس کا

بتنی آمیزہ اُستواد نا برتن کے درمیانی حصہ کے یانی کو فوراً لیمنٹرا کر دیگا۔ اب دونوں بہت پیاؤں کو دیکھو۔ نیچ دالے بیش پیا کی بہش گھٹ رہی ہے اور اُدبر دالے کی بیش میں کوئی جدیلی بیدا نہیں ہوئی۔ اس داقعہ کی توجیہ صرف اِس طرح ہوسکتی ہے کہ اُستواد نا برتن میں کمر کے قریب جو بانی ہے جب وہ مُصنڈا ہوتا ہے تو اُس کی کٹافت برمع جاتی ہے جب وہ مُصنڈا ہوتا ہے تو اُس کی کٹافت برمع جاتی ہے جس کا نیتجہ یہ ہے کہ وہ بیندے کی طرف رجوع کرتا ہے اور اِس طرح

نیچ والے پی بیا کی پیش میں تمزل شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اِس کی پین می مو والے پی بین ہوتی۔ اُستواد نا برتن کے بیندے کے قریب کا بانی جب ہم هر پر پہنچ جاتا ہے تو اُوپر والا پیش بیما جو اِس دقت کک ایک طل پر قائم تھا اب اُس کی پیش گھٹنے گئی ہے۔ اور جب کک ، هر پر د بہنچ جائے یہ کمی برابر جاری رہتی ہے۔ اِس افناء میں بینہ ہے کا بانی بالاستقلال ہم هر پر قائم ہے۔ اِس میں شک نہیں کہ بانی کے جس حصہ کی کٹافت زیادہ ہوگی وہ ضرور بیندے کی طف رجوع کریگا۔ لیکن ہمار کی کٹافت زیادہ ہوگی وہ ضرور بیندے کی طف رجوع کریگا۔ لیکن ہمار تجربہ نے دکھا دیا ہے کہ بیندے کا بانی ہم هر پر رہتا ہے۔ اِس سے ہم کہ بیندے کا بانی م هر پر رہتا ہے۔ اِس سے ہم کہ نیجہ نکالتے ہیں کہ بیندے کا بانی م هر پر رہتا ہے۔ اِس سے ہم کہ اِن کی خصصہ کٹافت زیادہ ہے۔ اِس مٹلہ کو مختصر طور پر ذیل کے نفظوں میں یاد کہا فشوں میں یاد

مم هركی تیش كے یانی كو شهندا كرو یا گرم ، دونوں حالتوں میں حرارت شمے اثر سے پھیلنے گتا ہے۔ اس تیش پر بانی كی كنافت ابنی قیمت اعظم پر بانی كا كنافت ابنی قیمت اعظم پر بانی كا استعال كیا بناء پر كنافت اضافی كی شخین میں مم هر بیش كا بانی استعال كیا جاتا ہے تاكہ كنافتوں كے مقابلا كے لئے ایک صبح میار قائم ہو جائے۔

پانی کی یہ خاصیت بڑے کام کی چیز ہے۔ اُن حیوانا کی زندگی پر خور کرو جو بانی ہی کے کیٹرے ہیں۔ اُسی کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اُسی کی گود میں بلتے ہیں اور دُہیں اپنی زنمگی کے دن پُورے کر دیتے ہیں۔ بانی کے وجود میں یہ خاصیت کے دن پُورے کر دیتے ہیں۔ بانی کے وجود میں یہ خاصیت

نہ ہوتی تو اُن کی زندگی اُن کے لئے وبال جان ہوجاتی۔ اور سرد ملکوں میں جہاں اِس کراکے کے جاڑے برتے ہیں فرا سی ویر میں سب کے سب مرکر رہ جاتے۔ یانی کی یہی خاصیت ہے جو جاڑے کی مصیبت یں آڑے آتی ہے اور اُن کی زندگی فنا نہیں ہونے باتی۔ جصیب اوں ' تا لاہوں' اور سمندروں کا بانی سردی کے موسم یں تھنٹا ہوتا ہے تو ' اُس کی کٹافت بڑھتی جاتی ہے۔ تبرید کا عمل سطح سے تمروع ہوتا ہے۔ سطح کا سرو پانی اپنے بھاری بن کی وجہ سے نیسے بیٹھ جاتا ہے اور نیجے کا گرم بانی اُس کی بلکہ اُویر آ جاتا ہے۔ جب کک پنی کی تیش س هر پر نہ پہنچ جائے یہ عمل برابر جاری رہتا ہے۔ پھر اِس کے بعد سطح کا یانی اگر اُور زیادہ ٹھنڈا ہو جائے تو مکڑنے کی بجائے بھیلنے گتا سبے اور کٹافت اس کی نیچے کے بانی کی کٹافت سے کم ہو جاتی ہے اِس کے مزید انقلاب کی گنجائش نہیں رہتی۔ نتیجہ اِس کا یہ ہے کہ سطح کا پانی تو جم کر یخ بن جاتا ہے اور نیچے کے پانی کی تبش م م سے کم نہیں ہونے باتی۔ اِس طرح بانی یں بنے والی مخلوقات کو زندہ رہنے کا موقع بل جاتا ہے۔ پانی میں یہ خاصیت نہ ہوتی تو یہ ساری مخلوقات یخ کے تُودوں میں گھٹ کرم جاتی۔ یانی کے اِس خلاف قیاس متورکو دیکھ کرتم

سبھ سکتے ہو کہ کسی مایع کو بے دیکھے بھالے بیش پیا میں

استعال کرین کی قدر خطرناک ہے۔ بیش بیعا کی مد سے ہم تیش کا اندازہ اِس طمع کرتے ہیں کہ تبش بیعا کے اندر جو مابع بھرا ہو تو ہم ہے اُس کے بھیلاؤ کو دیکھتے ہیں۔ مابع بھیل رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ تبش میں کہ تبش میں کہ تبش میں تنزل ہورہا ہیں تو اِس سے یہ نتیجہ لکا لتے ہیں کہ تبش میں تنزل ہورہا ہے۔ اب غورکرو۔اگر مابع کی خصوصیات نگاہ میں نہ ہوں تو اِس سے کیسے کیسے خلط نتیج قائم ہو جانینگے۔ مثلًا تبش بیا کے لئے اگر یارے کی بجائے بانی انتخاب کر لیا جائے تو وہ سم مرسے اور نیجے دونوں طرف کی تبش پر پھیلنے گتا ہے۔ بھر بتاؤ اِس کا بھیلاؤ کی بات پر دلالت کریگا۔ کیا مکن نہیں کہ تبش بیا کا اور ہے بھیلاؤ کی بات پر دلالت کریگا۔ کیا مکن نہیں کہ تبش بیا کا اور ہم یہ سمجھ لیں کہ تبش میں ترق ہورہی ہے۔ اور ہم یہ سمجھ لیں کہ تبش میں ترق ہورہی ہے۔

چند چیزوں کے طولی پھیلاؤ کی شرصیں بحساب اوسط ، مما

اور ۱۰۰° هر کے درمیان: -

نگرم در د. د. د.

## تيسر فض ل كي شقيل

ا۔ ایک برتن میں پانی رکھا ہے جس کی ٹیش نقطۂ انجاد پر ہے۔ پانی میں فیشہ کے دو چھوٹے چوٹے بین جن میں سے ایک پانی کی تہ پر ہے اور دُوسرا تیر مطا ہے لیکن تقریباً سب کا سب سطح سے نیجے ہے۔ اگر پانی کو بالندیج گرم کیا جائے تو تہ پر کا جُوفہ فوراً اُدپر پلا آنا ہے لیکن ذرا سی دیر کے بعد پھر ڈوب جاتا ہے اور اِس کے بعد پھر ڈوب جاتا ہے اور اِس کے بعد برا بر ڈوبا رہتا ہے۔ بتاؤ اِس انواز کے کیا معنی ہیں ؟ پانی کو گرم کیا طال ہوگا ؟

الله بوتل سے مُنْه بی شیدته کی ڈاٹ لگی ہو ادر بوتل کی گردن گرم کر دی جائے ہے ۔ اِس کی کیا دج ہے ،

سے ۔ ہمر کی تیش پر ایک تا نبے کی سلاخ کا طول م میترہے -اِس سلاخ کو ۲۰۰ مر تک گرم کر ویا جائے تو اِس کا طول کیا ہو جائیگا ؟ تیش کے کون سے درجہ پر اِس کا طول اہ ۲۰۰۱ سمر ہوگا ؟

کم۔ گری کے موسم میں تبش اعظم ، کم هر ہو ادر سردی کے موسم میں تبش اعظم ، کم هر ہو ادر سردی کے موسم میں تبش اتل (- ۲۰) هر تو لو ہے کے بہل میں لگے ہوئے ، ۱ دن فط لیے فہتر کے بھیلنے کے لئے کتنی گنجائش رکھنا چا ہئے ؟

مرکی تیش پریش کی ایک چادر کا طول ۲۰ سمر ادر عرض اسر ہے۔ ، مرکی تیش پریش کی ایک جادر کا طول ۲۰ سمر ادر عرض اللہ اسمر ہے۔ ، مرکی تیش پر اس کی سطع کا رقبہ کیا ہو جائیگا ؟

اللہ مرکی تیش پر کسی مایع کی کثانت شاہ ہے ادر اُس کے بھیلاؤ کی سٹرح ش۔ ٹابت کرد کہ ت مر پر اُس کی کثانت شاہ

حسبِ فیل ہوگی:-

<u>ث</u> = <u>ث</u>

ه مرکی میش بر پارے کی کثافت ۹۹ م ۱۳ گرام نی کمعب سمر او تو بتاؤ ۱۳۵ گرام نی کمعب سمر او تو بتاؤ ۱۳۵ گرام نی کمعب سمر

اِن دو تیشوں کے درمیان پارے کے پھیلاڈ کی شرح = ۱۰۰۰، مکھیم کے ۱، ۱۵ مرکی تپش پر ایک گرام بانی کا جم ۲۹۹،۰۰۰ کا مکعب سمر ہے ادر ۴۵ هرکی تپش پر ۳۵ ۲۹ ۲۰۰۱ کمیب سسمر تو اِن دو تپشوں کے

درمیان بحسابِ اوسط پانی کے بھیلاؤ کی شرح کیا ہوگی ؟ ۸- ۱۰ مرکی تیش پر ایک درجہ دار صُراحی کی محمحائش ۱۰۰ کسب

۱۰۰۸ مرلی بیش بر ایک درجه دار صراحی کی تحال ۱۰۰ میب سمر ہے۔ اگر م م مر اور ۵ م مرح بحاز اور طراحی کی شرح بحاز اور طراحی میں کتنے وزن کا اور طراحی میں کتنے وزن کا لیانی آجائیگا ۹

و کتافت اضانی کی ایک خالی بوتل کا وزن ۵ ، ۳۸ گرام ہے۔
اس میں ۵۰ هر کی تبش کا پارا بھر دیا تو اِس کا وزن ۲۰،۵ گرام ہوگیا۔
پھر اِس کو ۱۰۰ هر کی تبش تک گرم کرنے کے بعد شمسڈاکر کے تولا تو اِس کا
دزن ۲۰ ، ۱۵ مرکی تبش ما۔ بتاؤ اِن تبشوں کے درمیان پارے کے ظاہر
پھیلاڈ کی خرج کیا ہے ؟


﴿ ایک مٹی تپش بیا کے بَوْنہ کی گنبائش ؟ هرکی تپش پر اکست سمر ہے ادر اُس کی نلی کے سُوراخ کی تراش عودی کا رقبہ اور اُس کی نلی کے سُوراخ کی تراش عودی کا رقبہ اور مربع ممر۔ اِس تپش بیا کا ادنی نقطہِ نابت اگر جَوْفہ کی پھٹی سے اسمر اُدیر

ہو اور نمیشہ میں پارے کے کمعب بھیلاؤ کی شرح ۱۰۰۱ء، کو بتاؤ تیش ہیا کے رود دور دیج ہے کے نشاندں سر درمیان کتنا فاصل میں

ک ۲۰ مر اور ۱۰ مر کے نشانوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔

11 - شیشہ کی ایک ۹۰ گرام وزن کی سلاخ کو کسی ۱۲ هر کی بیش

کے ابی میں تولا تو اُس کا وزن ۱۹ ه ۲۹ گرام نظار اور اُسی ابی میں ۱۹ مر کی بیش بر تولا تو اُس کا وزن ۱۹ ه ۲۵ گرام رہ گیا۔ فیشہ کے کمسب بھیلاؤ کی شرح اگر ۱۳ مر کی بھیلاؤ کی شرح کیا ہے۔ بھیلاؤ کی شرح اگر ۱۳ مربی بوتو بتاؤ مایے نمور کے بھیلاؤ کی شرح کیا ہے۔ ایک برتن کی گنجائش ۲۰ کمعب سم ۱۳ مربی ایک شوی نئی میں ختم ہوتا ہے جس کا قطرا مرم ہے۔ اِس جہ ۔ یہ برتن میں اِتنا پانی بھرا ہے کہ پانی کی سطح نئی میں نظر آتی ہے اور نئی کی برتن میں اِتنا پانی بھرا ہے کہ پانی کی سطح نئی میں نظر آتی ہے اور نئی کی جب برتن میں اُوپر چڑھیکا یا نیچ اُتر آئیگا۔ صاب لگا کر دیکھو تو بتاؤ یانی نئی میں اُوپر چڑھیکا یا نیچ اُتر آئیگا۔ صاب لگا کر دیکھو یانی کی حرکت کنی دور تمک ہوگی۔





گیسوں کے بھیلاؤ کی شرح \_\_\_\_ بھیلاؤ ک شرح کی تعریف میں جو کھے بیان ہو چکا ہے اُس کو پھر یاد کرو۔ اِس میں ہم نے یہ شرط لگائی تھی کہ تیش میں ایک درجہ کا اضافہ ، همرا سے ا همر تک محسوب ہونا چاہیئے۔ لیکن بعدین يه ترط الها دى كئى تمى أس وقت تموس اور مايع چيزول كا بهيلاؤ ہماری نگاہ کے سامنے تھا اور اِن چیزوں کے پھیلاؤ کی شرحیں نہا فغیف ہیں اِس کئے بیش کے مختلف درجوں پر اِن کی قیمت میں جو اختلا یا یا جاتا ہے وہ کچھ قابل محاظ نہیں۔ بناء بریں اگر سوس یا مایع کا ذکر ہو تو ا مرتبش کا اضافہ بیمانہ کے جس مقام پر جاہو ے لو۔ شرح کی قیمت یں کوئی قابل کاظ فرق نہ یاؤ گے۔ لین نیسوں کا حال جُداگانہ ہے۔ اِن کے پھیلاؤ کی شیخ آپنی بڑی ہے کہ اِس کی تعریف کے لئے کسی خاص درجیا تیش کی تعیین ضروری ہے۔ االِ رائے نے اِس باتِ پر تفاق کر یا ہے کہ عیسوں کے باب میں شرح کے

گیسول کے بھیلاؤ کی شیع

اندازہ کے لئے ،مرکی تبش مخصوص ہے۔ اِس لئے تبش كا اضافه ٥ هرس ١ هر يك محسوب بونا چا سية - بان أكريه ا ابت ہوجائے کا گیسوں کے پھیلاؤ کی شرح میش کے ہردرجہ یریکسال رہتی ہے تو پھر ، هرکی تخصیص بے شود ہے۔ مازی جسموں کو حرارت پہنچائی جاتی ہے تو وہ پھیلنے لگتے ہیں۔ لیکن گیسول کے متعلق تم پڑھ چکے ہو کہ اِن کے وجود میں یہی کیفیت دباؤ کی کمی بیشی سے بھی پیدا ہوسکتی ہے۔ چنانچہ کُلیہ بائل کا دعویٰ ہے کہ ہرگیس کے جم اور اُس کے دباؤ میں تناسب معکوس رہتا ہے۔ اس کئے ضروری ہے کہ حرارت کے اثر سے گیسوں کے وجود میں جو پھیلاؤ پیدا ہوتا ہے اس سے بحث کرتے وقت دباؤ کے اثر کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ ورنہ دونوں اثروں کے اجتماع سے خلط مبحث ہو جائیگا ادر کوئی پته کی بات معلوم نه موسکیگی۔

یہ تا ہم ہے کہ کسی جسم پر دباؤ پڑ رہا ہو تو دباؤ اُس کے پھیلاؤ کو ردکیگا۔ اور اگر دباؤ کم کردیا جائے توجسم سے پھیلنے میں آسائی ہو جائیگی۔ شہوس چیزوں میں عموماً اور الع پیزول میں خصوصاً دبنے کی قابمیت نہایت کم ہے۔ بھر گیسوں کے مقابلہ میں اِن کا پھیلاؤ بھی بہت نفیف ہے۔ اِس لئے شھوس اور ابع کی بحث میں اگر دباؤ نظر انداز کر ویا جائے تو کچھ ہرج نہیں۔ لیکن گیسوں کے باب میں اِس کا لیاظ نہایت ضروری ہے۔

سمسی عمیں کو حرارت بہنجائی جاتی ہے تو جیسا کہ ہم پہلے

بیان کرچکے ہیں اس کے سالمات کی حرکت تیز ہو باتی ہے اور حرکت کی اِس تیزی کی وجہ سے برتن کی وہواروں پر گیس کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر برتن میں بھیل جانے کی قابلیت ہے تو اِس دباؤ سے اُس کی گنجائش بڑھ جائیگی۔ اور گیس بھیل کر زیادہ بگھ گھیرنے گئیگی۔ میکن اگر برتن میں دباؤ کے اثر سے بھیل جانے کی قابلیت نہ ہو اور گیس کو کسی طرف بھیلنے کا موقع نہ لمے تو ظاہم کی قابلیت نہ ہو اور گیس کو کسی طرف بھیلنے کا موقع نہ لمے تو ظاہم ہوتا جائیگا اور چونکہ برتن کی دیواریں اِس بڑھتے ہوئے دباؤ کا بینے دیا ورعل اور برختے ہوئے دباؤ کا بینے مادات لازم ہے اِس لئے بوں بھوں گیس کے وجو و برجو دباؤ کی ذاتی دباؤ بڑھیگا برتن کی دیواروں سے گیس کے وجو و برجو دباؤ بڑھیگا برتن کی دیواروں سے گیس کے وجو و برجو دباؤ بڑھیگا برتن کی دیواروں سے گیس کے وجو و برجو دباؤ بڑھیگا کہ گیس اب زیادہ ہوتا جائیگا۔ اور ہم کمینگے کہ گیس اب زیادہ بوتا جائیگا۔ اور ہم کمینگے کہ گیس اب زیادہ بوتا جائیگا۔ اور ہم کمینگے کہ گیس اب زیادہ بوتا جائیگا۔ اور ہم کمینگے کہ گیس اب زیادہ بوتا جائیگا۔ اور ہم کمینگے کہ گیس اب زیادہ بوتا جائیگا۔ اور ہم کمینگے کہ گیس اب زیادہ بوتا جائیگا۔ اور ہم کمینگے کہ گیس اب زیادہ بوتا ہائیگا۔ اور ہم کمینگے کہ گیس اب زیادہ بوتا ہائیگا۔ اور ہم کمینگے کہ گیس اب زیادہ بوتا ہائیگا۔ اور ہم کمینگے کہ گیس اب زیادہ بوتا ہائیگا۔ اور ہم کمینگے کہ گیس اب زیادہ بوتا ہائیگا۔ اور ہم کمینگے کہ گیس اب زیادہ بوتا ہائیگا۔ اور ہم کمینگے کہ گیس اب زیادہ بوتا ہائیگا۔ اور ہم کمینگے کہ گیس اب زیادہ ہوتا ہائیگا۔ اور ہم کمینگے کہ گیس ہے۔

دہاوی عت میں ہے۔

ان وجوہات کی بناء پر ضروری ہے کہ گیسوں کی بحث یں جمھے اور دباؤ دونوں کا لحاظ رکھا جائے۔ اِس کا قامدہ یہ ہے کہ دباؤ کو مستقل رکھے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ تبش کے بڑھ با کہ حدمہ یں کس قدر اضافہ ہؤا ہے۔ یا ججمعہ کو مستقل رکھ کر یہ دیکھتے ہیں کہ تبش کے بڑھنے سے حمد باؤ کس قدر بڑھ کی اپنا اپنا انداز ہے۔ پس کی این اینا اپنا انداز ہے۔ پس فروری ہے کہ اِن دونوں سے الگ الگ بحث کی جائے۔ اور یہ دیکھا جائے کہ گیسوں کے پھیلاؤ اور اُن کے دباؤ کے دباؤ کے اور یہ اضافہ کی شمر میں کیونکر معلوم ہوسکتی ہیں۔

کیسوں کا پھیلاؤ مستقل دباؤ کی تحت میں<u>۔</u> تھوس اور مابع بحیزوں کے بیان میں تم دیکھ کے ہو کہ ہر ٹھوس اور ہر مایع کے بھیلاؤ کا اپنا اپنا انداز ہے۔ اِن کے پھیلاؤ کی شرحوں کا باہم مقابلہ کیا جائے تو اُن کے وجود میں کوئی ایسی مشترک خصوصیات نظر نہیں آتی که اُس کو بگاہ بس رکھ کر كوئى خاص كليه قائم كرايا جائے- كيسوں كايہ حال نہيں -ان کا پھیلاؤ عموماً ایک ہی انداز کا تابع رہتا ہے۔ چناسچہ مختلف کیسوں کے مسادی جموں کو اگر مساوی دباؤ کی تعمت میں رکھا جائے اور اِس بات کا انتظام کر دیا جائے کہ دباؤ ستقل رہے تو اِن کے بھیلاؤ کا یہ عالم ہے کہ بھیلاؤ کی شرصیں ایک دوسر کی مساوی رہتی ہیں۔ علاوہ 'بریں تبحربہ سے یہ بھی ٹانبت ہے کہ اگر ،° همه پر کسی گیس کا مجم معلوم کر لیا جائے تو ہر ا° تیش کی ترتی سے اِس مجم میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ ، مرکی تیش برے مجم کی ایک خاص کسر ہے جو ہمیشہ مستقل رہتی ہے۔ ا<sup>ہ تیبش</sup> کو بیانہ کے جس مقام پر چاہو نے اور کسر نزکور کی قیمت میں کچھ فرق نہیں آتا۔ مثلاً دباؤ ستقل ہو تو کسی گیں کے معلوم مجم میں اُس کی بیش کے ، مرسے ا مریک بڑھ جانے سے جس قدر اضافہ ہوگا اُتنا ہی اضافہ تیش کے ما مرسے ١٦ مرک یا ۸۰ مر سے ۱۸ مرتک یا ۱۲۵ مرسے ۱۲۹ مرتک بڑھ جانے سے ہوگا۔ اِن واقعات کی بناء پر چاس اس نامی ایک مائیس دان نے ایک گلیہ قائم کیا ہے جو اُسی کے نام پر

ں کہلاتا ہے۔ اِس کلیہ کو زیل کے لفظوں میں \_ تمام گیبوں کے مبادی مساوی اور مستقل رباؤ کی تحت میں پھیلتے ہیں تو اُن سب کا پھیلاؤ ہر درجزِ تپش پر باہم مساوی رہتا ہے۔ اور یہ پھیلاؤ ، هریر کے حجم کی ایک مستقل کسر ہے۔ تحقیقات میں اگر مزاکت کا خیال رکھا جائے تو بعض ایسی بھی ہیں جن پر یہ گلیہ کامل طور پر صادق نہیں آنا۔ تاہم معمولی ہوا' رحصین' مائین'شورین' وغیرہ کے وار دات اِس کی صدا کے موید ہیں - جن گیسوں پر یہ کلیہ صادق نہیں آیا اُن کی تیش ت بلند کردی جائے تو وہ بھی اس گلیہ کی شخت میں آجاتی ہیں لیکن جن عیسول سے نام ہم نے اُوپرلکھ وے ہیں اُن کے باب میں اِس کُلیہ کا اطلاق سب سے زیادہ غایاں ہے۔ اِس بناء پر اِن سوں کو مستقل گیسیں کہتے ہیں۔ اِن کے پھیلاؤ کا یہ عالم ہے ۔ پش میں ا مرکے اضافہ سے إن كا مجم ، مرير كے مجمركا ا ۲۷ س. و براھ جاتا ہے۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ

یہ کر' منتقل دباؤ کی شحت میں گیبوں کیے پھیلاؤ کی تمرح ہے۔ اب تم سجھ سکتے ہوکہ ° ھر پر کسی گیس کا جمرا کھب

مر ہو تو ا مر بر بہنج کر اُس کا حجم ا + براہ ہو جائیگا۔ آِی طرح ، مر برگیس کا حجم ۲۷۳ کعب سم ہوتو ا مریر اُس کا حجم

۲۷۳ + ۲۲۳ یغی ۲۵۴ کعب سم ۲° مر پر ۲۵۵ کعب سم اور ت مر پر (۲۴۴ + ت) مکعب سمر بو جائیگا- اِسی خیال کو سبولت کے لئے ذیل میں ہم ایک جدول کی شکل میں ظاہر کردیتے یں - فض کرو کہ ، مر پرگیں کا جم سے معب سم ہے - تو اس سے بلند درجوں کی تیش پر اُس کا مجم حلب ذیل ہوگا ہے۔ 72 + P P P + P P + P P + P P + P اب آؤ اِس مسل کو ذرا زبادہ عمومیت کی نگاہ سے دکھیں۔ فض کرو که ، مر پرگیس کا جم ج ب اور ت مر پر ح اِس کے بھیلاؤ کی شرح کو ہر مان او۔ تو ظاہر ہے کہ ے ج (ا + ر ت ) .... (۱) .... یہ ساوات ذیل کی فکل میں بھی لکھی جاسکتی ہے۔اور اِس شکل کی مدد سے ہم معلوم کرسکتے ہیں کہ ، هر پر جم کتنا ہوگا: \_ اس ات کو یاد رکھنا جا ہے کہ را کی کسرمیس کے ، هریر کے جم سے متعلق ہے۔ اِس سے اگر مسی بلندتر تیش مثلاً ،و مر

بر کسی گیس کا جم معلوم موتو یا سمجه لینا سیح نہیں کہ الا° هر برگیس نرکور کا جم 'جم نرکور کا ایک براه جائیگا۔

٩٠ هر سنے كسى جدا كاند چش پركسى كيس كا حجم معلوم بو اورتم يہ

معلیم کرنا پیامو کر کسی اُور پیش پر اِس کا عجم کتنا ہو جائیگا تو سب سے بہلے۔ رکھنا ہوگا کہ ،° مر پر اُس کا حجم کِتنا ہے ۔ پھر اِس سے تم حجم مطلوب

معلوم کر سکتے ہو۔ یا اِس مطلب کے لئے ذیل کے قاعدہ پر عمل کرنا چا جئے :۔

فرض کرو کہ ت مر پر گیس کا مجم سے ہے اورت م

ير جي اِس صورت ين اگر ٥٠ هرير جم حج بو تو

(-1) P = P (-1) P = P (-1)

ابنا 🗲 =


 $\frac{1}{\Gamma^{6}} = \int \frac{1}{\Gamma^{6}} \left( \frac{1}{\Gamma^{6}} + 1 \right)$ 

بناء بریں ح = ح × ۲۲۳ ×

کیں کے پھیلاؤ کی شرح معلوم کرنے کا قاعرہ ۔

کی گیں کے پھیلاؤگی شرع معلم کرنے کے لئے تجربہ کرنا ہو تو

اس بات کے دریافت کرنے میں کہ ٥٠ هر پر کیس ذکور کا حمر کیا ہے دقت بیش آتی ہے اِس کئے ؟ هر برکا مجم تجربطً معاوم کرنے کی بجائے حساب سے دریافت کرنا پڑتا ہے۔ اِس مطلب کے لئے ایک اور قاعدہ بھی استعال کیا جا سکتا ہے۔ یعنی تجربہ سے یہ معلوم کر ہو کہ تیش کے دومختلف درجوں کے درمیان گیس کے ظاہر پھیلاؤ کی شرح کیا ہے۔ پھر اِس بات کو ہم استدلال سے ثابت کرسکتے ہیں کہ تجربہ میں بیش کا اولی درجہ اگر ات مربوتو گیس کے ظاہر بھیلاؤ کی شرح = اللہ اللہ اللہ فض کرو کہ ظاہر پھیلاؤ کی شرح ت مر اور ت مرکے ورمیان ش ہے۔ ت°ھر پر گیس کا حجم جو تہارے مشا مرہ میں آیا وہ ح ہے اور ت مر پر ح ۔ أو ظاہر ہے ك (a)  $\{(z-z)(z+1)\}_{z=0}^{\infty}$  $\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1$ اورنتبجر(۵) سے تے = ١ +ش (ت - ت) بندا ا بن (ت-ت) =



صُرِّی کو کُھلے مُنہ کے دھاتی برتن میں رکھ دو۔ یہ برین اِتنا بڑا ہونا جائے۔ کہ صُراحی اِس سے اندر کھولتے ہوئے پانی میں دوب جائے۔ صُراحی

الحمس قدر ہے۔

کو یانی کے اندر ڈبو رکھنے کے لئے شیشہ کی اُستوانی سے دیا دو۔ بھاب کو مُواعی میں داخل ہونے سے روکنے کے لئے ربڑ کی نلی کے کھیے شنہ میں ایک لمبی شیشہ کی علی لگا دینا چا ہیئے۔

اب عجكى كو كُمل رہنے دو اور پانى كو بالتدريج گرم كر كے نقطة جوش پر پہنیا دو۔ اور تقریباً پانچ وقیقہ کک اُس کو جوش کھانے وو۔اس کے بعد بھنگی کو بند کر دو اور میش بیا ہے یالی کی میش دیکھ ہو۔ پھر صُامی کو یہاں سے نکال کر ٹھنڈے پانی میں اِس طرح ڈبو دو کہ اِس کی گردن نیجے کی طرف رہے۔ اب بچنگل کو کھول دو۔ اور صُرای کو پانی کے اندر باتے رہو تاکہ باتی ماندہ مواکی تیش یانی کی تیش کے ساتھ ایک طل پر آجائے۔ اس وقت کھے بانی صرای سے اندر واخل مو جائیگا۔ صُرای کو اِس قدر نیجے دا دو کہ اُس کے اندر اور باہر یانی کی سطح برابر ہو جائے۔ اِس کے بعدیجنگی کو بند کر دو اور ٹھنڈے پانی کی میش معلوم کر لو۔ پھر صُراحی کو باہر نکالو اور ناپ کر دیمو کہ صُراحی کے اندر جو پانی واض ہوگیا تھا اُس کا مجم کیا ہے۔ اور یہ بھی وکیم لو کہ ڈاٹ کی نیچے والی سطح کک صُراحی کی گنجالُش

حساب كا طراق حب ذيل ہے۔ إس ميں جو اعداد ديج سي وه

ایک تجریر واقعی کے مشاہے ہیں:۔ ه به مو کمب سم کھرامی کی گمنجانٹس

۷۵ کعب سمر اس إنى كا حجم جو صُراحى مِس واخل جوكيا


ا کھولتے ہوئے یانی کی تیش APA

ه ا م ٹھنڈے بان کی تیش

۳۸۰ معب سمر مواکی تیش یں ۹۴ مریعنی ۹۹ مرسے ۹۵ مرکب تنزل ہؤا تو ٹھنڈا ہو جانے سے اُس کا حجم ٤٤ کمعب سمر گھٹ گیا۔ لبذا بهم كعب سمريوا كا مكواؤ اهم ك لئے = عبي كعب سم 190 a > 1 = 2 × ap x App بناء بریں ، مر پر جس بوا کا جم (٠٧ ٣ - ٩ ر٠٩) کمعب سمر تھا ٨ ٩ مر ير پنج كر اس کے جم یں ۹۰،۹ کسب سمرکا اضافہ ہوگیا۔ لبذا ٥٠ مرتبش ك ا كمعب سم بوا كا جم مه هم هر ار ٩٠ م كمب سم برمد كيا-ووسرا قاعدہ ۔۔۔۔ ماہم اور مہ م کے درمیان ہوا کے ظاہر بھیاد کی خرح معلوم کر لی جائے تو اِس سے بھی وہی مطلب عاسل بیساک ہم بیلے بیان کر چکے ہیں ، شرح اگرش ہو تو گزشتہ تقریر کی سات (۵) کے رُو سے {(°10 - °91) +1}7 ح ش ( ۹۹ - ۱۵ ) 7 - 7  $\frac{76 - 47}{(10-9A)7}$ (10-91) (66-mm.)

AF XFYF

تجرب، بنت \_\_\_\_ مستقل دباؤ کی تحت میں کیس كا يحيلاؤ معلوم كرنے كا دُوسرا قاعدہ \_\_\_\_ شكل الله بر غور کرو۔ اِس سے گیس کے دباؤ کو متقل رکھ کر اُس کے پھیلاؤ کی شج معلوم ہوسکتی ہے۔ تیش بیا بنانے کی الی کا ایک کمرا او جس کا طول ، سمر کے قریب ادر سُوراخ کا تھر ا ممر کے قریب ہو۔ اسس بی میں کہوا کو یُوس کر اِتنا یا یا برطا ہو کہ اُس کا طول ایک سمرے قریب موجائے۔ یہ یارا



شكل <u>ال</u>

نائنده کا کام دیگا اور اینے دونوں بہلوڈں کی موا کے درمیان روک بن مایگا-اس الى كا ايك رسرا شعله مين ركه كر بند كرود اوراس بات كالخاظ ركهوكرجب يه سرا بند ہو جائے اور نلی ٹھنڈی موتو ارے کا نائدہ اس نلی کے وسط میں رہے۔ الی کا بندرسرا نیچے کی طرف رکھ کرام کو تیش بیا کے ساتھ باندھ دو۔ نلی کا سوراخ چونکہ بہت باریک ہے اِس سے یال نیجے نہیں گر سکتا۔ اب تہمارے پاس

نلی کے بند رسرے اور نائندہ کے درمیان ہوا کی ایک معین مقدار ہے۔اس کی

تبسس مل بدل کرتم دیکھ کے ہو کہ جم میں کیا گیا تغیر ہوتے ہیں۔

الی اور بہتی بیا کے اِس مجبوعہ کو بگھلتے ہوئے تخ میں رکھ دو اور دیکھو اِس بیش بر ہوا کا اُستوانہ کی کے اندر کس بلندی یک بینجتا ہے۔

اس بلندی کو یاد رکھنے کے لئے تبش پیا سے تم بیانہ کا کام لے سکتے ہو۔

اِس بلندی کو یاد رکھنے کے لئے تبش پیا سے تم بیانہ کا کام لے سکتے ہو۔

اِس کے بعد تبشش بڑھاتے جاڈ اور اسی طبح تبش کی ہر ۱۰ ھر ترق کے بعد کی اور کی بلندی دیکھتے جاڈ یہاں تک کہ آخر تبش ۱۰۰ھر پر بہتی جائے۔

بر بہتی جائے۔ اِس بات کا خیال رکھنا چا ہیئے کہ ہوا کا اُستوانہ ہر حال یہ بہتی جائے۔

یں سادے کا سارا پانی میں ڈوبا رہے۔ ویہ اِس کے ہر حصہ کی تیش ایک علی اس بر نہ اُسکیگی ۔ علاوہ بریں ہر شاہرہ کے وقت کی کو اُنگلی سے دو تمین حال بر نہ اُسکیگی ۔ علاوہ بریں ہر شاہرہ کے وقت کی کو اُنگلی سے دو تمین ایک مرتبہ کھاکھٹا دینا یا ہیئے تاکم یارے کے لئے کلی کے اندر اٹک جانے کا اختال باقی نہ رہے۔ پار کئی کے اندر اٹکا رہیگا تو ہواکا بھیلاڈ اینی بساط اختال باقی نہ رہے۔ پار کئی کے اندر اٹکا رہیگا تو ہواکا بھیلاڈ اینی بساط سے کم رہ جائیگا۔

ساموں کے لکھنے کا طریق سب ذیل ہونا جائے:۔۔

اوسط بجيلادُ ا°هرك لمنه	بکھیلاؤ ۱۰مریے کئے	أستوانئه بهوا كاطول	تيش	نمبرسٹارہ
				1
				۲ ۳
				۴

نلی کے موران کا تطریر مقام پر ماوی ہے۔ اِس کے اِس کے اند ک ہوا کا جم ہر حال بیں اپنے اُستوانہ کے طول کا متناسب ہوگا۔ تبارے متابرہ سے اہم کے سے بھیلاؤ کا جو اوسط نکلیگا اُس کو ، مرکی تبنی پر کے جم یر تقییم کر دوگے تو یہی ہوا کے پھیلائی کی شس ح ہے۔ اینے تجربہ کے نتائج اللہ کر صاب نگاؤ اور دیکھو اِس شرح کی کیا قیمت نکلتی ہے۔ اِس بات کو یاد رکھوکہ اگر ہوا کی بجائے کسی آور گیں پر تجربہ کیا جائے تو اُس ہے بھی یہی نتیجہ ماصل ہوگا۔

اُوپر کی تقریروں میں جو ہم نے دو تجربے بیان کئے ہیں اُن میں گیسوں کا بھیلاؤ مستقل ماباق کی تحت میں ہارے زیرغور میں گیسوں کا بھیلاؤ مستقل ماباق کی تحت میں ہارے کو گا۔ تقار تم کہوگے کہ داؤ کو ستقل رکھنے کا اِس تقریر میں کوئی ذکر نہیں آیا۔ لیکن تہیں یاد ہوگا کہ دونول تجربوں میں نلیوں کا مُذکھلا ہوا تھا اور اندر کی ہوا کے لئے کافی موقع تھا کہ اُس کا دباؤ گرؤ ہوائی کے دباؤ کے ساتھ تعادل بیدا کر لے۔ بہذا ہارے تجربوں موائی کے دباؤ مستقل تھا کیونکہ تجربہ کے شروع اور آخر دونوں مالتوں میں میں دباؤ مستقل تھا کیونکہ تجربہ کے شروع اور آخر دونوں مالتوں میں گیس صرف کرؤ ہوائی کے دباؤ کی شخت میں ہے۔ میں میا مطاق کا بیمانہ سے۔ اب آؤگلیئہ چارایس

پیس طلق کا پیجانہ ۔۔۔۔۔ اب او کلیئہ چاراس کو ذرا زیادہ غور کی عکاہ سے دیکھیں۔ گیس گرم ہو کر پھیلتی ہو یا ٹھنڈی ہو کر سکٹر رہی ہو دونوں صورتوں میں یہ کلیہ اُس پر صادق آتا ہے۔ اِس کُلیہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر گیس کا پھیلاؤ گیس کے

، مرتبش پر کے جم کی اضافت سے دیکھا جائے تو اُس کی اُمرتبش پر کے جم کی اضافت سے دیکھا جائے تو اُس کی تمرح ایک مقدار متقل ہے۔ بونسی گیس چاہو لے لو یہ مقدار

ہر حال میں 'وہی رہیگی ۔ چنا شجیہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ <del>ہوء</del> ے۔ اور اِسس کا مطلب یہ ہے کہ ٥٠ مرکی تیش پر کسی گیس كا عجم الر ايك مكعب سمري اور ومستقل دباؤكى شحت مي ركمي گئی ہے تو تپش کے ہم سے ا° مرتک یا ۴۰ مرسے ۲۱° مر کیک یا ۵۵مرسے ۵۱° مرتک یا ۹۰ مرسے ۹۱°مرتک یعنی پیا کے کسی مقام پر ایک درجہ بڑھ جانے سے اُس کے مجمریں ہاتا کعب سمر کا اضافہ ہوجائےگا۔ اِس کلیہ کے اُرو سے میش کے مختلف درجوں پر کسی گیس کے حجموں کو لے کر ایک فہرست تیار کرو اور دیکھویس سے کیسی کیسی باتوں کا بہتہ جلتا ہے۔ فرض کرو که .٥ هر پر کسی گیس کا مجمر ا کمعب سمرے اور ت مريح ، تو سرا س <del>V.</del> ۵۱° هریر 10 Y L W ه ۱۰ مریر 1. -ه م ير ۰۰ امرير » - ها°مرير

مجر - ۲۲۳° هرير اِس فہرست پر غور کرو۔ یہ کلیئہ چاس کے رو سے تیار کی گئی ہے۔ اِس سے تم سمجہ سکتے ہو کہ اِس کلیہ میں اگر غلطی کا شائبہ نہیں تو تیش کا ایک درجہ وہ بھی ہے جس پر پہنچ کر ہ گیس کا حجم صفر ہو جاتا ہے۔ اِس درجہ کو تبیش کا صفر مطلق كتے ہیں۔ اور اگر اِس درجہ سے شروع كر كے بیمار مثى كے و سے تیش کے درجوں کا حیاب لگایا جائے تو اُس کو تیش مطلق کمینگے - لیکن اِس بات کو یاد رکھو کہ درجر نکور کو صفر مطلق اس ملئے نہیں کہتے کہ اِس درجہ پر پہنچ کر حرارت قطعاً زائل ہو جاتی ہے۔ یہ نام محض اِس کئے وضع کیا گیا ہے کہ اِس مقام پر کلینے چاس لس کے رُو سے گیسوں کا مجمر زائل ہو جاتا ہے ۔ فہرست پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ پیش کا یہ درجہ یانی کے نقطر انجاد سے ۲۷۳ درجے نیجے پڑتا ہے -یایوں کہو کہ یہ نقطہ (۔ ۲۰۳) مر ہے۔ تیش پیا میں اگریارے کی بجائے كوئى كيس استعال كى جائے اور يہش كا صاب اس كيس كے پھيلاؤ اور سُکڑاؤ پر مبنی ہو تو تیش کے اِس درجہ پر پہنیج کر گیس مذکور کا حجم باقی نه رمیگار یا یون کهوکه خود گیس می باقی نه مبوگ پهروس مقام بر اگرتم یہ گان کرو کہ ہارا حساب جس کے رُو سے ہم بیش کا اندازہ كرتے ہيں ماده كے خواص سے آزاد ہوگيا تو كھ بے اما نہ ہوگا۔ إن ہی وجوہات کی بنا، پر اِس درجہ کو تیش کا صفر مطلق کہتے ہیں۔ ورنہ اِس میں اَور کوئی خصوصیت نہیں۔

بہر کیف گیسوں کے پھیلاؤ کی شرح میں جو استقلال پایا جاتا ہے اُس کی مدد سے تیش کا اندازہ کرنے کے لئے تہیں ایک پیانہ رہل گیا۔ ذیل میں ہم اِس پیانہ کا 'پیائے صئی سے مقابلہ کرتے ہیں :۔

اس بات کو نگاہ میں رکھنا جاہئے کہ حقیقت میں یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ پیمانئر ھٹی میں جس دھ کی تیش کو ہم صفر سے تعبیر کرتے ہیں پیمانئر مطلق میں وہ ۱۹۳۵۔ یعنی پیمانئر مطلق میں تیش کا جو درجہ صفر سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ پیمانئر مٹی کے صفر سے ۱۹۲ درجہ نیچ ہے۔ اور اِس پیمانہ کا ہر درجہ درجر مشکی کے صفر سے ۱۹۲ درجہ نیچ ہے۔ اور اِس پیمانہ کا ہر درجہ درجر مشکی کے برابر ہے۔

اِس فصل میں ذرا پیچے ہوٹ کر دیکھو۔ وہاں ایک مساوا (مم) ہے۔ اُس میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ ت° مر پر کسی کیس کا مج اگر جے ہو اور ت° مر پر جے تو

لیکن تم جانتے ہو کہ کسی جسم کی تیش اگر بیا نئر منی کے رو سے معلوم ہو اور اُس میں ۲۰۳ کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ بیانؤ مطلق کے بوجب اُس جسم کی تیش ہوگی۔ بناء بریں مساواتِ بالا میں جو کسر بامیں اُتھ پر ہے اُس کا شمار کنندہ اور نسب نا دونوں تیشِ مطلق کو تعبیر کرتے ہیں۔ یہ بات نگاہ میں ہو تو اِس ساوات سے ہم یہ نیچہ نکال سکتے ہیں کہ جے کو حے سے وہی نسبت ہے جو ایک یہ نظیق کو دوسرے جم کی تیشِ مطلق سے ہے۔ اِس بات کو یاد رکھو کہ جے اور سے گیس کی ایک ہی مقدار کے دو جم ہیں جن میں کہ بات بی مقدار کے دو جم ہیں جم خرق آگیا ہے۔ اِن واقعات کی بناء پر جن میں طرف کے بین و هیفت میں کھیئے چاسراس ہی کی باء ہم ذیل کا گلیہ قائم کرسکتے ہیں جو هیفت میں گلیئے چاسراس ہی کی

ایک برلی ہونی شکل ہے:۔

سی گیس کی کمیت میں فرق نہ آئے اور دباؤاس

كا مستقل ہو تو اُس كا جم ہميشہ اُس كى تبشِ مطلق كا

متناسب رہتا ہے۔

اس تقریر سے تم پر روشن ہو گیا ہوگا کہ کلیئے چاسل سے کے رُو سے بیانۂ ھنگی کے صفر سے ۲۰۱۳ درجہ نیچے جاکر ہر گیس کا جم زائل ہوجاتا ہے۔ اب آؤید دیکھیں کریہ خیال کہا تگ

صحیح ہے۔ ادہ کی تعرفیف میں ہم نے اُس کی یہ خصوصیت دکھائی تھی کہ اوہ کے لئے ہمیشہ نضاء درکارہے - تم اوہ کا نام

لیتے ہو تو اس کے ساتھ ہی تہارے دل میں فضاء کا خیال آجاتا سے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ نضاء کے بغیر مادہ کا تصور مکن ہو۔ پھر اِس

ہے اور یہ ہو این علما کہ علم کے جمیر اوہ ہ سور من ہو۔ بھر اِن کے کیا معنی کہ میش کے ایک خاص تنزل سے گیس کا مجم زائل ہوجاتا

ہے ؟ اگر یہ صبیح ت تو پھر اِس کا مطلب یہ ہوگا کہ اِس مقام

پر بہنچ کر خود مادہ ہی باقی نہیں رہتا۔ اور یہ محض لغی ہے۔انسان کو آج کک کوئی ایسا حربہ نہیں ملاک اُس کی مدد سے مادہ کو معدوم کر دینا مکن ہو۔

واقعہ یہ ہے کہ یہ حقیقت میں گلیئر ہا گہاں کا نقص ہے۔ ورنہ اِس تیش پر بھی گیس کا مجم کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ جب ہم تجربہ سے اِس قیاس کی صداتت کا امتحان کرتے ہیں تو

معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گیس بہت ٹھنڈی ہو جائے تو اُس کے

وجود یں بستگی کے انار پیدا ہونے گئتے میں-پھراس میں شک نہیں کہ جب یہ حال ہوگا تو گیس اپنی سیسیت کو چھوڑنے لگیگی اور اُس کے وجود میں مایعیت کے خواص پیدا ہوتے جائینگے۔ اِس لئے یہ ضرور ہے کہ اِس مقام پر پہنچ کر گلیئر چاس اس نا کام ثابت ہو۔ کیونکہ اِس کلید کا اطلاق صرف گیسوں پر ہوتا ہے۔ پھر جب گیسیت ہی مفقود ہونے گئے تو گیسیت کے خواص کا باقی رہنا کیا معنی اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ پیش کے ادنی درجوں کی طرف ہر گیس کے لئے اپنی اپنی حد مقرر سے -جب کوئی گیس اِس حدیرینی جاتی ہے تو بمر گليهٔ چاكس أس بر صادق نهيس آتا-تعمیسوں کے دباؤ کی سنسرح اضافہ 'متقل حجم کی شحت میں ۔۔۔۔ کسی گیس کا مجم ایک حال پر قائم لک کر دارت بہنیائی جائے تو گیس کا داؤ برصنے لگتا ہے۔ اور تجربہ سے تابت ہے کہ دباؤ کا اضافہ بھی اُسی گلیہ کا تابع ہے جو مستقل دباؤ کے ماتحت اضافر حجم کے بارے میں تم دیکھ چکے ہو۔ چنانچہ ، هر پر کسی معلوم جم کی گیس کا دباؤ کی ہو اور ت مر پر اُس کا

د ا ا ش ت

لیکن شرط یہ ہے کہ جم میں فرق نہ آنے پائے۔ اِس مساوات میں ش دباؤ کے اضافہ کی شرح ہے بحالیکہ عجم منتقل ہو۔ تبحر ہسے ثابت ہے کہ اِس کی قیمت علاماً ہا، ہے اور تم دیجھ چکے

دباؤ مي جو جائے تو دونوں ميں فيل كا رشتہ يا يا جائيگا :-

مو که کسی گیس کو متقل دباؤگی تحت میں رکھ کر حرارت بہنجائی جائے تو اس کے اضافہ مجمر کی شرح کو بھی یہی عدد تعبیر کرتا ہے۔ مستقل حجر کی تحت میں گیس کے دباؤ کی شرح اضافہ معلوم کرنے کا قاعدہ ۔۔۔ اِس مطلب کے لئے شکل سے کا آل استعال لیا جا سکتا ہے۔ اس میں الک شیشہ کا بنا ہوا جوفہ ہے جس کو طیشہ کی اُفقی کی سے آلہ کے باتی حصہ کے ساتھ بلا دیا ہے۔ اِس کے رسوا باقی سارا آلہ وہی ہے جس سے ہم نے کلیٹ مایل ا البت کیا تھا۔ اِس میں بی مرج لکڑی کی بیانہ دار میکن پر نیچے اُوپر رکت کرسکتی ہے۔ تجربہ کے وقت بَوفه أكو كسى دهاتي برّن کے اندر پانی میں رکھ دیتے ہیں اور تیٹس بیا سے یانی کی تپش معلوم کریتے ہیں۔ نمی ب یہ بر ب ایک معین نشا ہے۔ نلی سرج کو نیجے اُورسرکا کر اِس طرح ترتیب و یتے ہیں کہ آلہ کے اندر جویارا ہے اس کی سطح مشاہرہ کے وقت نشان ب کے محاذی رہے۔ برتن کے پانی کو حرارت يہنچا كر اُس كى "بيش بڑھاتے جاؤ تو جَوفه كى ہوا بھيلنے لگيگى۔ اور

أس كا دباؤ برمه جائيكا- يه براهتا مؤا دباؤ إس امر كا متقاضى موكا کہ الی ب ک یں پارے کو دبا کر نیچے اُتار وے۔ لیکن ہمیں تو مجم كا منتقل ركھنا منظور ب- يه مطلب نلي سراج سے حال ہوسکتا ہے۔ اِس بلی کو ذرا اُوپر اُٹھا دو تو اِس طرف کا دباؤ بھی برمه جائيگا اور يارا توك كريه نشان معين پر پنيج جائيگا-جب تجربه شروع كرو تو نلى سرج كو حب ضورت نيج یا اُویر کی طرف سرکا کر نلی ب م کے پارے کی سطح نثان ب پر کے آؤ۔ اب اگر بارہیا میں پارے کا ارتفاع ع اور تمہارے آلہ کی دونوں نلیوں میں یارے کی بلندیوں کا فرق ع ہو' تو جَوف کی ہوا پر بالجلہ (ع ± ع) کا دباؤ ہوگا۔ اِس کے بعد برتن کے یانی كو كرم كرك أس كى تبش كسى درجرٌ خاص تك برها دو اور بين وقیقہ کیک اِس تیش کو ستقل رکھو۔ یہ ظاہر ہے کہ جَوفہ کے اندر جو ہوا بند ہے اِس عرصہ میں اُس کی تبش یانی کی تبش کے ساتھ ایک ط<sup>ال</sup>

جو ہوا بند ہے اِس عرصہ میں اُس کی ٹیش بائی کی ٹیش کے ساتھ ایک طاب ایک طاب ایک طاب ایک طاب ایک طاب ایک طاب اور نلی سرج کے معل کو اِس طرح ترتیب دو کہ بارے کی سطح نشان ب پر آگر اپنا موہی پہلا محل اختیاد کرلے۔

اب فرض کرو کہ تجربہ کی ابتدا میں تیش تم م تھی اور داؤ کہ ہم تھی اور داؤ کہ ہم تھی اور داؤ کے ہم تھی اور داؤ کے ہم تیش برا داؤ کو کہا۔ تو اِس صورت میں جم تیش پرا دباؤ کو کہا مان کر

(1)  $\leftarrow$  =  $\leftarrow$   $(1+\hat{m})$   $\leftarrow$   $(1+\hat{m})$   $\leftarrow$  =  $\leftarrow$   $(1+\hat{m})$   $\leftarrow$  =  $\leftarrow$   $(1+\hat{m})$ 

۱۱۳ محمسول کے دباؤ کی شرح اصلا کمتن عمر کی تحت میں

ا + ش ت اس ماوات یں اپنے تجرب کے مفاہدے رکھ کر تم معلوم

عصر من کوش کی قیمت کیا ہے۔ یہی سنقل مجمر کی تحت میں ہوا کے دباؤ کی خرح اضافہ ہے۔ ہوا کی بجائے کوئی اُور گیس ہوتو

اُس کے دباؤ کی شرح اضافہ بھی اِس کے برابر ہوگی۔ سجربہ سے ش کی قیمت اللہ نکلتی ہے۔ اِس بناء پر مساوات بالا کی شکل

حسب زيل موجائيكي: \_\_

<u> ゴ + y4 m</u>

تم پہلے پڑھ چکے ہو کر کسی گیس کی کمیت میں فرق دہے اور دباؤ اُس کا منتقل رہے تو اُس کا حجم ہیشہ اُس کی تیش

مطلق کا متناسب رہتا ہے۔ اب دباؤ پر غور کرو تو گیس کے دباؤ اور اس کی تیش مطلق میں بھی قوہی رشتہ پاؤگے۔یعنی اگر کمیت

منتقل رہے اور ججم میں فرق نہ آئے تو گیس کا دباؤ ہر حال میں اس کی تبش مطلق کا تمناسب ہوگا۔

اب کو دباؤ کے واردات پر ایک اور پہلو سے فور

کریں - تقریر بالا کی مساوات (۱) کو دیکھو۔ (۔ ۲،۳) مرکی تیش پر اُس کی شکل حسب ذیل ہوگی:۔

 $\left\{ \left( r(r-) \times \frac{1}{r(r)} + 1 \right) \right\} = 2$ 

م ۱۱ محيسول كدوباً وكي شرح اضا ذمستقل فيم كي فحت مي

(1-1)

اس سے ظاہر ہے کہ بیائر مطلق کے درجر صفر پر ایہنیج کر گیس کا دباؤ صفر ہوجانا چاہیئے ۔ یعنی گیس جب میش سے

اِس درجہ پر پہنچیگی تو جس برتن میں وہ بند ہے اُس کی دیوارو پر گیس کے وجود سے کوئی دباؤ نہ پڑیگا۔ اور یہ کچھ خلان تیاس

نہیں۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ مادہ کے سالمات حرکت میں رہتے ہیں۔ اور اِسی حرکت سے وہ چیز بیدا ہوتی ہے جس کو

ہم وباؤ کہتے ہیں۔ گیس کے سالمات برتن کی ویواروں سے مکراتے رہنتے ہیں۔ اور اِن ہی الروں کا مجموعی اثر محیس کا دباؤ ہے۔ بھر

ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ تیش کا تنزل سالمات کی حرکت کی سٹی کا نتیجہ ہے ۔ اِس بنا، پر تیش کے تنزل کو دیکھ کر ہم ہیں

تیاں کرسکتے ہیں کہ سالمات کی حرکت سست ہو رہی ہے۔ پھر

كيا يه قرينِ قياس نهيس كه تيش كا كوئى درجه وه بهى بونا يا بينے جہاں سالمات کی حرکت کلینہ زائل ہوجائے۔ اِس سے تم سم کیلتے

موکہ (- ۲۵۳) مر پر گیسوں کے جمعر کی برنبت اُن کے

ا حرباف کا زائل ہو جانا زیادہ قرمن قیاس ہے۔ لیکن اِس بات کو یاد رکھنا چاہیئے کہ یہ نتیجہ بھی کسی ام

واتع پر دلالت نہیں کرتا۔ اِس کو بھی کلیئے چاس لس ہی کا نقص

سمحسنا چاہئے۔ اِس نقص کی توجیہ ہم اِس طرح کرسکتے ہیں کہ کلیئر مذکور گیسوں کے داردات پر بنی ہے ۔اور کیسیں اِس پیش

کے قریب بہنچ کر اپنی گیسیت بیشتر کھو دیتی ہیں۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنی گیسیت بیشتر کھو دیتی ہیں۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے قرب وجوار میں گیس گیس نہیں رہتی۔ بہرکیف معولی حالتوں میں یہ کُلیہ بخوبی کام وے سکتا ہے۔ اِس لئے اِس کے متائج کو نگاہ میں رکھنا چاہئے۔

اور وہ بیانہ ہو ہا ہے۔
اور وہ بیانہ ہو (- ۳ ، ۳) مرین کہ پیش کا وہ بیانہ ہو ، مراس کے درجوں کو ت سے تعبیر کیا جائیگا۔
اور وہ بیانہ ہو (- ۳ ، ۳) مرینی صفرِ مطلق سے سنروع ہوتا ہے اُس کے درجوں کو دت سے تعبیر کرینگے۔ بھر فرض ہوتا ہے اُس کے درجوں کو دت سے تعبیر کرینگے۔ بھر فرض کرو کہ مستقل دباؤ کی تحت میں شہر مریز کسی گیس کا جم ح کے اور اُن کی تیش کا جم میں اور تُن می بیان کرچکے ہیں اُس کے رُوسے جم اور اُن کی تیش کا جم تعلق ہم بیان کرچکے ہیں اُس کے رُوسے

اور اگر متقل مجم کی تحت میں ت° مر پر دباؤ حج ہو اور شے° مر پر حمیج تو

غور کرو پہلی صورت میں دباؤ مستقل ہے اور مجم ادر ا تیش برلتے ہیں۔ دوسری صورت میں مجم مستقل ہے اور دباؤ

اور تیش میں تغیر آتا ہے۔ اب آؤ یہ دیکھیں کہ مینوں بجزیں ایک ساتم بدل رہی موں تو واقعات کی کیا کیفیت ہوگی۔ فاه بین بن بن بن و ایات کا یا دیات کی گیس کا مجم ج ب اور وباؤ حب - اور ت مطلق پر پہنچ کر اُس کا جم ح اور دباؤ م ہو گیا ہے۔ اگر ہم تیش کو ، مر (یعنی تب ) پر مستقل رکھتے اور دباؤ من سے می ہو جاتا تو کلیمِ بائل پر منتص اکے رُو سے ا 7 > اب اگر دباؤ من کو متقل رکھا جائے اور گیس کے مجم ح کی تیش دی ہے دی تک بڑھا دی جائے تو اِس مادات میں خ کی قیمت رکھ کر م ج ت

اب اگر حب طبعی دباؤ ہو الا ج میٹی طبعی یعنی اب مربی کمبعی یعنی اب مربد اللہ جب کہ کسسی اب مربد اللہ ہے کہ کسسی خاص گیس کے لئے جب کو ہم ایک مستقل مقدار تصور کرسکتے ہیں۔ فض کرد کہ اِس مستقل مقدار کی قیمت می ہے۔ تو مسادات اللہ شکل حسب ذیل ہوجائیگی :۔

(N) = 7>

یہ مساوات گیسول کی مساوات ہے۔ لیکن اِس کے استعال میں اِس اِت کو بھولن نہ چاہیئے کہ ح گیس کی اِکائی کمیت کا مجم ہے۔ اور حس کی قیمت ختاف گیسوں کے لئے مختلف کے اور حس کی قیمت ختاف گیسوں کے لئے مختلف ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ تمام گیسوں کی اِکائی کمیت کو مساو بھش پر مساوی دباؤ کی شحت میں رکھ کر دیکھا جائے تو اُن کے مجم مساوی نہیں ہوتے اور ہارے استدال کی بناوگیس کی اِکائی کمیت پر ہے۔

کیمیا میں گیسوں کے سعلی تم نے ایک کلیہ دیکھا ہوگا ہوگا ہوگا جس کا دمویٰ یہ ہے کہ مساوی دباؤ کی شخت میں اگر مختلف جمیسیل کے جم مساوی ہوں اور اُن کی جیش بھی مساوی ہو تو اُن کے سالمات کی تعداد مساوی ہوگی۔ اب فرض کرو کہ کسی ایک گیس کے سالمہ کی کمیت کے ہے اور دُوسری گیس کے سالمہ کی کمیت کے ہے اور دُوسری گیس کے سالمہ کی طبعی کمیت کے ہو کائی جم سالمات کی تعداد ع ہے۔ حالت میں دونوں گیسوں میں نی اِکائی جم سالمات کی تعداد ع ہے۔

تو ظاہر ہے کہ اِن شائط کی تحت میں

ایک تمیس کی کمیت فی اِکائی قجم = ع ک اور رُوسری گیس کی کمیت فی اِکائی عجم = ع ک

بندا بہلی گیس کا حجم فی اِکائی کمیت = ح = عجم

اور دُوسري گيس کا جم في إ کائی کيت = ح = ع کت

جم کی یہ قیمتیں مساوات ( N ) میں رکھ دی جائیں تو  $\frac{4}{3}$  ہم کی یہ قیمتیں مساوات ( N ) میں رکھ دی جائیں تو  $\frac{4}{3}$  ہم میں کے نیخ مس  $\frac{4}{3}$  کہ ت

اور روسری گیس کے لئے سی ہے گئے ت

ا کی شکل اختیار کرلیگی :۔۔ ای شکل اختیار کرلیگی :۔۔

ت ج ت ت = ۲۵

يعنى يہلى گيں كے لئے = حت كو ت

اور دُوم ری گیس کے لئے ت ع ت ع

اِن ساواتوں میں بائیں ہاتھ کی رقیں ہمشکل ہیں-اور وائیں ہاتھ کے دنین سالمہ کو تعبیر کرتے ہیں۔

اِس کے اگر ذونوں گیسوں کے اتنے اِتنے گرام نے جائیں جتنی اُن کے وزن سالمہ میں وزن کی اِکائیاں ہیں تو ظاہر ہے کہ

اور دُوسِری گیس کے ک گرام کا بھم = ک ح = ک اور دُوسِری گیس کے ک گرام کا بھم = ک ح = خ

اُدیر کی آخری مساواتیں ذیل کی شکل اختیار کرلینگی:\_\_

اس میں م ایک متقل مقدار ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ وہ مادہ کی نومیت سے آزاد ہے۔ اِس کی تیمت تمام عیسوں کے

الله يكسال ہے - إس بناو بدا كيس كى مساوات" لحسب ذيل ہو جائیگی :۔

من تے ہے م ت اِس سے تم یہ بھی سبھ سکتے ہو کہ گیسوں کی مدد سے ہم میش کی تخین میں بخوبی کام لے سکتے ہیں ۔ لیکن اِس کی تفعیل و نہم سر وست نظر انداز کر ولیتے ہیں۔

يوتفضل كمشقيل

۱- ۲۰ مرکی پش بر ہوا کی ایک خاص مقدار کا عجم ۱۰۰ کمعب سمر ہے۔ اِس ہوا کو مستقل دباؤ کی تحت میں رکھ کر ،6° مر تک گرم کرویا جائے تو اِس کا مجم کیا ہو جائیگا ہ

۲- ۲۴ مرکی بیش پر ۱۵ ایتر موا نے کر ادر تک شندی کروی

مائے تو اُس کے جم یں کتنی کمی ہوجائیگی ؟

بناؤ بیش اور دباؤ کی طبعی حالت ( ° مرتبش اور ۱۹ سمر دباؤ ) مین میس نکود کا مجم کیا موگا ؟

مم - ایک متقیم عمودی کی کا رنجلا رسرا بند ہے - اِس کی کے اندر پارے

کا ایک چھوٹا سا قطوہ وال دیا گیا ہے کہ اُس کے سوراج کو سد کر لے ۔ اِس پارے کے وزن کو ہم نظر انداز کر سے ہیں۔ نلی کے بیندے اور پارے کے درمیان ہوا کی ایک خاص مقدار ہے ۔ ساء مرک تپش یر نلی کے بیندے اور پارے کے درمیان ۲۹ سمر کا فاصلہ ہے ۔ تپش اگر ۲۵ ھریک بڑھا دی جائے تو یہ فاصلہ ہے ، سمر ہو جاتا ہے ۔ اِن مقدمات کی بناد پر ہوا کے بھیلاؤ کی تسرح یہ فاصلہ ہے ، اِن مقدمات کی بناد پر ہوا کے بھیلاؤ کی تسرح

معلوم کرد –

ایک کرے کے العاد ۲ × ۱۰ × ۲ میتر ہیں - بتاؤ ، کا سمر دباؤ کی سمر دباؤ کی سمر دباؤ کی سمت میں ہوگئ ہوا کا وزن کمیا ہوگا؟



# يانچويضل

#### مقدار حرارت حرارت نوعي

حرارت اور تیش کا فرق ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس کو بھریاو کر لو۔ تپش محض ایک کیفیت کا نام ہے جو حرارت کے وجود سے مادی جسمول پر طاری ہوتی ہے ۔ اور حرارت ایک ذی مقدار شے ہے جو مادی اجسام کے وجود میں وال ہو سکتی ہے اور اُن کے وجود سے خارج ہونے پر بھی قادر ہے۔ ایک جسمر کی تیش وُوسرے جسم کی تیش سے بڑھی ہوئی ہوتو اِس سے ایہ لازم نہیں آتا کہ پہلے کے وجود میں دُوسرے کی به نسبت حرارت می مقدار بھی زیاوہ نئے ۔ جب ہم یہ محبتے ہیں کہ وہ جسم عثرم ہتے اور یہ ٹھنڈا تو اِس سے ہمارا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اُس جسم کے وجود میں حرارت زیادہ ہے اور اِس جسم کے وجود میں کم ۔ اِس سے مقصود صرف یہ ہے کہ اُس کسم کی تیش اِس جسم کی تیش سے بلند ترہے۔ گرم جسم کسی سرو جسم کے ساتھ مجھوتا ہؤا رکھ دیا جائے تو گرم جسم

حرارت سروجسم یی داخل ہونے لگیگی۔نتیجہ اِس کا یہ ہوگا کہ گرم جسم کی توش گھٹتی جائیگی اور سرد جسم کی تیش بڑھنے لگیگی۔ اور آخرِ کار دونوں کی تیش حال واحد پر ا جائیگی ۔ اِس واقعہ کی اصلیت تو یہ ہے کہ حرارت کا مجھ جصہ ایک جسمہ سے نکل کر ووسرے جسم میں داخل ہوگیا ہے ۔ لیکن حرارت بزائت خود ہمارے احساس میں نہیں آتی۔ ہم جو کچھ محسوس کرتے ہیں وہ حرارت کا صرف ایک اثر ہے اور اِس اثر کو ہم تیش کہتے ہیں ۔ اِس بناء پر حرارت اور تیش میں گویا علت اور معلول کا رشتہ ہے ۔ کوئی گرم جسم کسی سرد جسم کو مجھوتا ہے اور سرد جسم کی تیش برطه جاتی ہے تو یہ نہ سجھنا چاہئے کہ گرم جسم کی بیش ' سردجسم میں طول سرگئی ۔ جو چیز اِس وقت سرد جسم میں حلول کر رہی ہے وہ تو حرارت ہے ۔ تپش کے بڑھ بانے کو اِس مرارت کا صِرف ایک نتیجہ سمجھنا چاہئے۔ تجی ہے۔ ملا \_ ماوی وزن کے گرم اور بسرد پائی کا آمیزہ سے شینہ کے گاس میں معلوم وزن کا شھنڈا پانی لیے لو اور اِسی کے مساوی وزن کا عرم پانی ایک اور گلاس میں ڈالو۔ تبشس بیا سے دونوں کی تیش ویکھ لو ۔ پھر ٹھنڈے پانی کو گرم پانی میں ڈالو۔ رر تین بیا سے ہلا بلا کر دونوں کو اچھی طیح یلا دو کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ فائل آمیزتر کا موقع بل جائے ۔ اس کے بعد تیش پیا کو پڑھ کر دیکھو کہ اس اریزہ کی تیش کیا ہے ۔ یہ تیس دونوں پانیوں کی تپتی کے تقریباً کمین بین بوگ مختلف تپش کے مساوی یا غیر مساوی ورن کے پانی باہم

بلا دئے جائیں تو گرم پانی کے وجود سے جو حرارت خارج ہوگی جو اُس کی مقدار عین اُس حرارت کی مقدار کے برابر ہوگی جو طفقہ کے بانی میں داخل ہو جائیگی بشرطیکہ کوئی تیسرا جسم اِس لفت دین میں حصہ دار نہ ہو۔ لیکن اِن بانیوں کو باقی جسموں سے آزاد کر لینا ممکن نہیں ۔ اِس لئے کچھ حرارت اِدھر بھی چلی جاتی ہے۔ اگر یہ حرارت بھی محسوب کر لی جائے تو مجربہ سے فابت ہے کہ گرم پانی کے وزن اور اُس کی تیش کے تنزل کا خاس ضرب ' سرد پانی کی تیش کی ترقی اور اُس کی تیش کے وزن کے حاصلِ ضرب ' سرد پانی کی تیش کی ترقی اور اُس کی وزن کے ماصلِ ضرب کا مساوی رہتا ہے۔

تنجی بب من من اور من مرارت اور کسب حرارت اور کسب حرارت اور کسب حرارت اید کسب حرارت اید کسب حرارت اید کسب حرارت اید کلاس میں دو مو گرام کے قریب سرد پانی الله وال کر کال کر اُس کی تیش دیکھ لو - اور فود سرے گلاس میں اِسی مقدار کا یابی وال کر تقریباً ۵۰ مر می کال کو میز بر دکھ کر اُس کی تیس دیکھتے جائے ۔ جب تیس بہ مرید بہنچ جائے تو گلاس کو کیڑے میں پکو کر اُس کا یابی فوراً دو سرے گلاس کے سرد یابی میں اُنڈیل دو - بھر اِس آمیزہ کو اُس کا یابی فوراً دو سرے گلاس کے سرد یابی میں اُنڈیل دو - بھر اِس آمیزہ کو اُس کا یابی فوراً دو سرے گلاس کے سرد یابی میں اُنڈیل دو - بھر اِس آمیزہ کو

کے طور پر قلمبند کرتے حاؤ: ۔۔

سرد یانی کا وزن . . . گرام سرد یانی کی تیش . . . مر آمیزه کی شبش . . . . مر سرد یانی کی تین کی کی تین کی کی تین کی کی تین کی کی تین کی تین کی تین کی تین کی تین کی کی کی کی تین کی کی تین کی کی کی کی تین کی کی تین کی کی کی کی تین کی ک

تبت بیا سے بلا کر ایمی طیح را دو اور دیکھو اب تیس کیا ہے ۔ نتائج کو دیل

عُرم پانی کا دزن . . . . . هر عُرم پانی کی تپتل . . . . هر عُرم پانی کی تپش کا تمرل . . . . . هم

سرد پانی کا وزن × اُس کی تبت کی ترقی گرم بانی کا وزن × اُس کی تبت کا تنسرل

اِن دونوں مقداروں میں ذرا سا فرق ہوگا۔ لیکن اِس سے يه نه سجهو كه حارت كا كچه حصه ضائع بهوگيا ـ كياتم و كميت نہیں کہ دونوں پانیوں کا آمیزہ کلاس میں رکھا ہے ؟ گرم یانی کی حرارت کا بھے حصہ سردیانی میں چلا جاتا ہے تو گلاس کا مادہ بھی اِس سے محروم نہیں رہتا ۔ علاوہ بریں اِرد گرد کی موا بھی کچھ حرارت ضرور کے لیتی ہے ۔حیاب میں اگر اِن میہلوڈل کا بھی کاظ رکھا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ وونوں حاصل ضرب ایک ڈوسرے کے مساوی نہ ہوں ۔ تجی ب معلا \_\_\_ حرارت کے کس و نقصان کی مساوات مسسس عرم اور سرو پانی کے غیرساوی وزں اے کر تجریا بالا کو وہراؤ تو اس صورت میں بھی وہی تیجہ مترتب ہوگا۔ پھر بتا و ان دونوں مقداروں کی ساوات سے کیا نتیج نکال سکتے ہیں ؟ اِسس کی تفصیل ہم ذرا آگے جل کر بیان کریگے۔

لحرارت کی اِکائی \_\_\_\_کسی ذی مقلار چنر کو

ابنا ہو تو آسی کی ایک خاص مقدار لے نی جاتی ہے۔ پھر اِس مقدار کو ناپ کا معیار مان کر اُس چیز کی جتنی مقداروں کو چاہیں ناپ سکتے ہیں۔ مثلاً اگر یہ معلیم کرنا ہو کہ کسی جسم کے اندر مادہ کی کتنی مقدار موجود ہے تو اِس مطلب کے لئے مادہ کی ایک خاص مقدار کو ہم معیار قرار دیتے ہیں اور اِس معیار کے ساتھ مقابلہ کرکے اِس بات کا پت لگا لیتے ہیں کہ جسم ندکور ہیں مقابلہ کرکے اِس بات کا پت لگا لیتے ہیں کہ جسم ندکور ہیں اِس قدر و قیمت کی کتنی مقداریں موجود ہیں ۔ یہ چھوٹی سی مقدار سے ہم اُس کی ہمجنس مقداروں کو ناہتے ہیں ایس کا اِس کا اُس کی ہمجنس مقداروں کو ناہتے ہیں اِس کا اِس کا اُس کی ہمجنس مقداروں کو ناہتے ہیں اِس کا اِس کا اُس کی ہمجنس مقداروں کو ناہتے ہیں اِس کا اِس کا اُس کی ہمجنس مقداروں کو ناہتے ہیں اِس کا اِس کی ہمجنس مقداروں کو ناہتے ہیں اِس کا اِس کا کا کی ہمیں اِس کا کا کی ہمیں اِس کا اِس کا کا کی ہمیں اِس کا اِس کا کا گی ہمیں اِس کا اِس کا کا گی ہمیں اِس کا کا گی ہمیں کا کا گی ہمیں کے ہمیں اِس کا کا گی ہمیں اِس کا کا گی ہمیں کی ہمیں کا کا گی ہمیں اِس کا کا گی ہمیں کی ہمیں کی ہمیں اِس کا کا گی ہمیں کی ہمیں کی ہمیں کی ہمیں کی گیس کی ہمیں کی ہمیں کی ہمیں کا کا گی ہمیں کی کی ہمیں کی ہمیں کی ہمیں کی ہمیں کی ہمیں کی کی ہمیں کی کی ہمیں کی کی ہمیں کی کی کی کی ہمیں کی کی کی کی کی کی ہمیں کی کی ہمیں کی ک

تم دیھ کے ہو کہ حرارت بھی ایک ذی مقدار نے ہے۔

چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اُس جسم کے مقابلہ میں یہ جسم اپنے

اندر زیادہ حرارت رکھتا ہے۔ پھر جب حرارت ایک ذی مقدار

نتے ہے تو اِس کے ناپنے کا بھی کچھ انتظام ہونا چاہئے۔ لیکن

سوال یہ ہے کہ اِس کے ناپنے کے لئے اِکائی کی تعیین کیو بحر

ہو۔ حرارت بن اِس کے ناپنے کے لئے اِکائی کی تعیین کیو بحر

ہو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں وہ محض اِس کے افنی ہیں۔

مثلاً جب کسی جسم کو حرارت پہنچائی جاتی ہے تو ہم دیکھتے

مثلاً جب کسی جسم کو حرارت پہنچائی جاتی ہے تو ہم دیکھتے

ہر سے گئی ہے۔ ہمادے اِحساس میں جو کچھ آتا ہے وہ

ہر سے گئی ہے۔ ہمادے اِحساس میں جو کچھ آتا ہے وہ

مادہ کے بچھ کی اضافہ ہے یا تبیش کی ترقی۔ اِن بی کو

مادہ کے بچھ کی اضافہ ہے یا تبیش کی ترقی۔ اِن بی کو

مرکھ کر ہم سجھتے ہیں کہ کسی جسم کے وجود میں حوادی دائل

ہو رہی ہے۔ اِس کئے حرارت کا بلا واسطہ اندازہ ممکن نہیں۔ پھر ضرور نے کہ حرارت کے ناپ کی بناء اُس کے کسی اثر پر رکھی جائے ۔ اِس مطلب کے لئے تپش سے کام لیا جاتا ہے۔ سی جسم کی تیش دیکھ کر ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کے اندر کس تحدر حرارت موجود کئے لیکن ذرا آگے برطوعے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ مختلف نوعیت کے جسموں کو اگر ایک ہی مقدار ی حرارت دی جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ اُن کی تیش میں برابر برابر اضافہ ہو بکہ واقعہ یہ ہے کہ مختلف جسموں کی تیش میں بہت کچھ فرق ہو جاتا ہے ۔ بناء بریں ، یہ نہایت ضروری ہے کہ حرارت کی اِکائی مقرر کرنے کے لئے کسی فاص چیز پر اتفاق کر لیا جائے ۔ اورجس قدر حرارت اس چین کی ایک معییّن مقدار میں داخل ہو کر تیش کو ایک خاص حد یک بڑھا وے اُس کو ہم حرارت کے ناپنے کے لئے اِکائی قرار دے لیں پھراس کے ساتھ مقابلہ کرکے ہم معلوم کر سکتے ہیں کرکسی جسمرکے اندر حرارت کی کتنی مقدار موجود ہے ۔ اِس مطلب کے کیئے یانی بہترین چیزئے اور اِسی کو سب پر ترجیح دی جاتی ئے ۔ اِس بناء پر حرارت کی اِکائی کی تعرایف حسبِ ویل ہے:۔ حرارت کی اکائی' حرارت کی وہ مقدار ہے جو ایک گرام یانی کی تپش کو ایک درجهٔ ِ منٹی بڑھا ُ دبتی طبیعیات کی اصطلاح میں اِس اِکائی کو حرارہ کہتے ہیں۔

اِس تعربیت پر غور کرو۔ اس میں ہم نے اقمر کی شخصیص کر دی بئے اور یہ نہیں بتایا کہ یہ درجہ پیانہ کے کس مقام پر لیا جائیگا۔ ، مرسے کے کر ۱۰۰° مریک بیمانہ کے ہر مقام بریانی کی تیش کو ا<sup>ہ</sup> مربر معا دینے کے لئے اگر حرارت کی کوئی متقل مقدار در کار ہو تو پھراس بات کی ضرورت نہیں کہ حرارہ کی تعرفیف میں ا<sup>0</sup>ھر کے لئے پیانہ کے کسی خاص مقام کی شخصیص ہو۔ لیکن جب الك تجربه سے فيصله نه مو جائے مهم اس بات كوصيح مان لينے کے مجاز نہیں کہ بیمانہ کے سرمقام برایک حرام یانی کی تیش کو ا<sup>°</sup> مربڑھا دینے کے لئے جو حرارت درکار ہے اُس کی مقدار میں کچھ فرق نہیں آتا ۔ اگر واقعی پانی کی یہی خاصیت ہے کہ اُس کی تیش کو ا° هربراها دینے کے لئے جو حرارت درکار ہے اس کی مقدار بیانہ کے ہر مقام پر متنفل رہتی ہے تو اِس صور میں ضروری ہے کہ اگر ت مرتبش کا ایک گرام یا نی ت مرتبش کے ایک گرام پانی میں ملا دیا جائے اور تجربہ کے ووران میں جو حرارت اِدهر اُوهر چلی جاتی ہے وہ بھی محسوب کر لی جائے تو اِن دونوں پانیوں کے آمیزہ کی تہش <del>ت + ت</del> ہو۔ ورنہ یہ قیاس صحیح نہ ہوگا۔

حرارت کی اِکائی کی جو تعریف ہم نے بیان کی ہے آگر اس بیں بیانہ کے کسی خاص مقام کی تخصیص کروی جائے مثلاً یہ کہہ دیا جائے کہ حرارت کی اِکائی کو دوست کی وہ مقدار ہنگا جو ایک گرام پانی کی تیش کو ۲۵° هرسے ۲۲° هر تک

براها دیتی کے تو اس صورت میں یاد رکھنا جائے کہ ایسی بجاس ا کائیوں کے برار مرارت کی وہ مقدار ہوگی جو ، ھ گرام بانی کی تیش کو ۲۵° مرسے ۲۹° مرتک بڑھا دیتی بئے ۔ لیکن تم یہبیں کہہ سکتے کہ حارت کی ہی مقدار آیک گوامر یانی کی تیش کو '<sup>۵</sup> مر برطها دعمی ۔ یہ خیال صرف اُس حال میں صحیح ہوگا جب کہ بیانہ کے ہرمقام پر تپش میں اور کی ترقی کے لئے ایک تن مقدار کی حرارت ورکار ہو۔ جن لوگوں نے اِس امر کی تحقیقات. کو نہایت نازک حد تک پہنیا دیاہے اُن کے تجربوں سے نابت ستا ہے کہ پانی کی تبش کو اقمر بڑھا دینے کے لئے حرارت کی جو مقدار درکارے وہ بامر سے لے کر ، ہم مریک کسی تدر کھٹن جاتی ہے اور اِس کے بعد بالتدریج بڑھنے لگتی ہے۔ لیکن یہ فرق نہایت خفیف ہے۔ اس نے اگر اس کو نظر انداز کردا جانے تو کچھ ہرج نہیں۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ۵۰ گرام اِلّی کی میش کو ۱° مر بڑھا دینے کے لئے جس قدر حرارت ورکاریج اُسی قدر حرارت ایک گرامه یانی کی تبیش کو ۵۰ هر برطها دیگی۔ اِس بناء پر ۵۰ گرام یانی انکی تیش کو بهم° حر برمطا دینے کے لئے حارت کے (۵۰ × ۲۰۰م) حرارے ورکار ہونگے۔ اِسی طرح 'اگر لے گرام بان کو حرارت بہنچائی جائے اور اُس کی میش ت مراس برم كرت مرير يهني جائے تواس صورت میں حرارت کی مقدار ق حب زیل ہوگی:۔ ( - - ご ) む = 0

اب تم سمھ سکتے ہو کہ گزشتہ دو تجربوں میں ہو اصول ہم نے
بیان کیا ہے اُس کی حقیقت کیا ہے ۔سمی دبانی کے وزن اور
اُس کی تپش کی ترقی 'کا طالِ ضرب 'حرارت کی اُس مقدار
کو تعبیر کرتا ہے جو گرم بانی سے نکل کر سرد بانی کے وجود میں
داخل ہوگئی ہے۔ اور تحرم ہانی کے وزن اور اُس کی تپش کے
تنزل 'کا عاللِ ضرب 'وہ حرارت ہے جو سرد بانی نے گرم
بانی سے لے کی ہے ۔ پھر کیا یہ ضروری نہیں کہ یہ دونوں
مقداریں باہم مساوی ہوں ؟ اب اِس اصول کو ہم ذیل
کے لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں:۔

رنقصان حرارت = سسب حرارت

حرارت کی مقداروں کا مقابلہ \_\_\_\_ اُوپر کی تقریر میں تم نے دیکھ لیا ۔ حرارت کی رکائی کی جو تعریف ہم نے بیان کی مقدار ہم نے بیان کی مقدار مرارت دو چیزوں پر موتون ئے: \_\_

ا۔ بانی کا وزن

۲- بای کی تیش

مسی خاص وزن کا پانی تپش کے مسی خاص ورج پر ہوتو اُس کے اندر حرارت کی ایک خاص مقدار ہوگی ۔ اِس سے تم خیال کر سکتے ہو کہ اگر کسی اَور چینر کی تپش بھی اِسی کے برابر ہو اور اُس کے اندر بھی حرارت کی اِتنی ہی مقدار موجود ہونی چا ہئے ۔ لیکن اِس بات کو حرارت کی اِتنی ہی مقدار موجود ہونی چا ہئے ۔ لیکن اِس بات کو

یاد رکھو کہ یہ خیال صحیح نہیں ۔ ۱ گرام پانی کی تپش اگر ۵۰ ہمر بڑھا دی جائے تو اِس پانی کے اندر حرارت کی پانسو اِکائیاں داخل بزگی ۔ لیکن اگر پانی کی بجائے اِسی کا ہموزن پارا ' سیسا ' لوا یا کوئی اُدر چیز لے کر اُس کی تپش ۵۰ هر بڑھا دوگے تو اُس کے اندر جو حرارت داخل ہوگی اُس کی مقداریہ نہیں ہوسکتی ۔ کسی چیز کی حرارت کی مقدار ہے وزن اور اُس کی تبش چیز کی حرارت کی مقدار ہے وزن اور اُس کی تبش چیز کی حرارت کی مقدار ہے اُس کی توعیت کو بھی اِس میں بہت ہی پر موقوف نہیں بلکہ اُس کی توعیت کو بھی اِس میں بہت کی خل می

کھھ وخل ہے۔ حارت کی ایک ہی تقدار مختلف چیزول کی تیش کو مختلف حد تآک بڑھا لمتی <u>ہے۔</u> دو شیشہ کے بنے ہوئے مسادی جسامت کے گلاس لے *کر* اُن کے انمد یانی اور تارمین کی برابر برابر مقداریں ' ڈال دو ۔ اور اِس بات کا خیال رکھو کہ دونوں کی تیش ایک ڈوررے کے برابر ہو۔ بھم مساوی تیش کے گرم یانی کی برابر سرابر مقداریں ' لے کر تارمین اور ٹھنٹدے پانی میں یلاؤ۔ اور دونوں کی بہن دیکھو ۔ تاربیں کی بیش یانی کی تیش سے بلندتر ہے ۔ دونوں میں گرم یانی کی' برابر برابر مقدار' ڈائی گئی ہے اور دونوں حالتوں میں گرم یانی کی تیش مادی تھی ۔ اِس کے معنی یہ بین که سرو یانی اور تاربین کے اندر جو حرارت واخل کی مکئی ہے وہ دونوں صورتوں میں سادی ہے ۔ پھر دونوں کی پیش میں یہ فرق کیوں ہے ؟ بات یہ ہے کہ حوارت کی مساوی مقداروں سے مختلف چیروں کی تیش میں مساوی ترقی نہیں ہوتی۔ اِسی خیال کو علمی زبان میں بیان کرنا ہو تو یوں کیگے کہ مختلف چیزوں کی قابلیتِ حرارت مختلف ہے

تجی بسیر <u>۲۵ \_\_\_</u> پانی اور بارے کے کرب


حرارت کی تشرحول کا مقابلہ ۔۔۔ ایک ہی نیش کے یانی اور یائے ا کی برابر برابر مقداریں کے کران کو دو اسخانی عمیوں میں ڈال دو۔ پھر دو نوں عمیوں

کو کھولتے ہوئے پانی کے ایدر کھزا کرو

اور چند وقیقول کک اِسی طالت میں رہنے وو۔ پانی کی سنبت پارے کی تپس میں زیادہ ترتی ہوگی ۔ اِس سے ظاہرت کہ اُٹر پانی اور پارے کو ایک ہی طابت

ہیں رکھا جائے تو یائی کی برنسبت یارا بلد گرم ہوجاتا ہے ۔ اِس تجربہ میں اِس بات کا نبال رکھنا جائے کہ امتانی


. نلیوں میں جو بارا اور یانی رکھاہتے اُس



شکل <u>۱۳</u>

کی اِنتہائی تبت کا مقابلہ مقصود نہیں ۔ صرف یہ دیکھنا ہے کہ دونوں کی تین اس رفتار سے بڑھتی ہوئے یا فی میں اس رفتار سے بڑھتی ہے ۔ درنہ یوں تو کافی عرصہ تک کھولتے ہوئے یا فی میں رکھا رہنے کے بعد دونوں کی تیش کھولتے ہوئے یابی کی تیش کے ساتھ ایک مال برآجائیگی ۔

تبجی بدر ملال سے مساوی تپش کی مختلف چیزوں کے مساوی وزن لے کر مقابلہ کیا جائے تو اُن کے مساوی وزن لے کر مقابلہ کیا جائے تو اُن کے اندر حرارت کی مقدار مختلف ہوگی ۔ سادی دن کا سیا ' لوبا ' اور پائی کے کر الگ الگ امتحانی نلیوں میں زال دو اور اِن نلیوں کو ایک فیتہ کے کلاس میں کھڑا کردو ۔ پھر ہر نبی کے اندر ایک ایک



مئی تین بیا إس طح رکھوکہ اُس کا بُوف به اِس کے بعد اس کے بعد سب نلیوں کے اُمد رہے ۔ اِس کے بعد سب نلیوں کے اُمد روئی کے اُمیا یمنے میں اِنی اُوال کر اُسے اِس قدر گرم کرو کہ بانی کھولنے گئے۔ اِس پانی کو اِسی طح حوش دیتے رہویہا ایک کم حوجینوں تم نے نلیوں میں رکمی بیس اُن سب کی تیس مزد کر ایک ستقل طالت پر آجائے ۔ اب تین مستقل طالت پر آجائے ۔ اب تین گلاس لے کر اُن کے ایدر برابر وزن کا سرد

گلاس لیے کر اُک کے ابدر برابر وزن کا سرد یانی 'دالو ۔تینوں گلاسوں کے یانی کی تیش می مسادی ہونی چاہئے۔ ان گلاسوں

یالی ڈالو ۔ تینوں گلاسوں کے پالی کی تیش کئی مسادی ہوئی چاہئے۔ ان گلاسوں اس سے ایک میں استحالی نلی کا گرم پانی ' ہُو سرے میں گرم سیسا ' اور تیسرے میں گرم سیسا ' اور تیسرے میں گرم لوہا ڈال دو۔ اور اِن کو اجھی طح سے ہلا دو۔ اب دیکھو ہر گلاس کے یانی کی تیش کیا ہے ۔ اِس سے معلوم ہو جائیگا کہ ایک ہی تیش کے یانی ' لوہے ' اور سیسے ' نے ایک ہی مقدار کے سرد یالی کی تیش مختلف لوہے ' اور سیسے ' نے ایک ہی مقدار کے سرد یالی کی تیش مختلف صد تک برد مائی گئے۔

اب فرا اِس بات پر غور کرو کہ اِن تجربوں سے کیا نتیجہ لکلتا ہے ۔ پہلے تجربہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حرارت کی سادی مقدارسے ' پانی کی یہ نسبت اُسس کے ہموزن تاربین کی تیش زیادہ بڑھ جاتی ہے ۔ دُوسرے تجربہ اِس بات کا تبوت اِلما ہے کہ ہموزن پانی اور بارے اِسے اِس بات کا تبوت اِلما ہے کہ ہموزن پانی اور بارے

کو مشابہ حالتوں میں رکھ کر حرارت بہنجائی جائے تو یانی کے مقابلہ میں پارے کی تیش زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے یہ واقعات اِس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یانی کی تیش کو ا مربر سانے کے لئے جتنی حرارت درکار کے اُس سے بہت کم مقدار کی حرارت پارے اور تاربین کی تیش کو ا° **مر**برها دیتی بئے ۔ اِسی طح تیسرے تجربہ سے اِس بات کا بتہ چلتا کے کہ مساوی الوزن یانی کو ی اورسے کو جب ا° مر محصدا کیا جاتا ا تو اگرچہ تیش کا تنزل تینوں حالتوں میں ماوی ہوتا ہے لیکن اس اثنا میں اِن چیزوں کے وجود سے جو حرارت خارج ہوتی ہے اُس کی مقداریں مساوی نہیں **ہوت**یں۔ پھر بتاؤ اِس فرق کی وج کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حرارت کے قبول کرنے میں مرچیز کا حال جُداگانہ ہے۔ یہی خیال طبیعیات کی زبان میں یوں اداکیا جاتا ہے کہ مختلف نوعیت کے اوّہ کی قابلیت حرارت مختلف نے ۔ پس قابلیت حرارت کی تعربیث ذیل کے تفظول میں یاد رکھو: \_\_\_ سی چیزگی قابلیت حرارت سے حرارت کی وہ مقدار مُراد ہے جو اُس کے ایک کرام وزن کی تیش کو ا مربر مطا دیتی ہے ۔ یانی کی قابلیتِ حرارت \_ - تمام النيائے معلومہ میں پانی کی قابلیت حرارت سب سے بڑھی ہوئی ہے۔ چنانچہ کسی اور چیز کی تبش کو کسی خاص حد تک بڑھانے کے لئے

جتنی حرارت درکار ہوتی ہے اُسی حد تک اُس چیز کے ہمورن یانی کی بیش کو برسانے کے لئے حرارت کی زیادہ مقدار صرف ارنی پرتی ہے ۔ اِسی طرح جب یانی کو ایک مدسے دوسری حد تک محصنا کیا جاتا ہے تو اُس کے وجودسے حرارت کی اتنی مقدار خارج ہوتی ہے کہ یانی کی بجائے اُس کی ہموران سی آور چیز کو اِن ہی حدول کے درمیان محصندا کرنے سے اِس قدر حرارت کا حاصل ہونا مکن نہیں ۔۔ مختلف چیزوں کی قابلیتِ حرارت کا مقابلہ مہوزن یانی، یارے ، اور لوہے کی تیش کو کسی بلند درج مثلاً یانی کے درجر جوش کیر پہنیا دو۔ پھر اِس کے بعد مسادی وزن اور مساوی میش کا سرو یانی الگ الگ سکلاسون مین والور اور مندرجہ بالا چیزوں کو جن کی میش ایک حال پر ہے ایک ایک گلاس میں وال کر دیکھو کہ مبر گلاس کے بانی کی تیش كبال ك بره جاتى ئے جب إنى بن كرم يانى را ايكيا كے اُس کی تیش سب سے زیادہ ہوگی۔ اور باقی چیزوں میں سے لوئی اس حد کو نه پہنچگی ۔ راس کی وجہ یہ ہے کہ یانی کی قابلیت سب سے زیادہ ہے۔ اِس تجربہ میں آگریہ معلم ہوکہ سرد انی کی ابتدائی تیش کیا تھی اور گرم چیز کو بلا دینے کے بعد اس کی تیش کہاں تک بڑھ کئی ہے تو اس سے تم دریافت کرسکتے ہو کہ گرم چیز نے ایک فاص حد تک عُمَانُدًا ہونے میں کس قدر حرارت دی ہے۔

فرض کرد که سرد بانی کی مقدار لیے گرام اور اُس کی تیش ت ° مرہے ۔ اِس کے اندر تم نے (مثلاً) گرم لو ا والا جس کی مقدار کے گرام اور تیش ہے مرتھی۔ یدگرم لوا جب سرد یان کے ساتھ مِسُ کرایگا تو ظاہر ہے کہ پانی کی تیش برسنے لکیگی اور لوہ کی تپش کھنتی جائیگی ۔ یہ عمل برابر اُس وقت تک جاری رہیگا کہ دونوں کی تیش ایک حال پرآ جائے ۔ فرض کرو کہ یہ مشترک تیش ت مرے - اب دیکھو اِس لوہے کے وجود سے کتنی حرارت خارج ہوئی ہے ۔ حرارت کا جو حصہ ردصر اُدھر چلا جاتا ہے اُس کو سر دست نظر انداز کر دو اور سمجہ لو کہ حرارت کے تبادلہ ہیں لوہے اور یانی کے سواکسی اور چیز کو دخل نہیں ۔اِسس حال میں لوہے کا نقصان حرارت یانی کے کسٹ حرارت کا مساوی ہونا چاہئے ۔ اوہ کی تیش کا تنزل ہے ۔ ت یانی کی تپش کی ترقی ت° ۔ ت پانی کاکسب حرارت کورت ، ت ) ادر بی دیم کا نقصان حرارت بے یہ حرارت بانی نے کئے گرام ہوہے کے وجود سے لی ہے۔ اور لوہے کے وجود سے اِس قدر حرارت ت° هر سے ت° مر تک ٹھنڈا ہونے میں خاچ ہوئی ہے ۔ اِس سے تم معلوم کرسکتے ہو کہ ایک گرام لو ہا ° **ھ**ر ٹھنڈا ہونے میں کتنی حارت دیگا۔ اگریہ مان لیا جائے کہ ت مراور ت مرکے ورمیان اوے کی تیش کو ا° مر بڑھانے کے لئے جو حرارت درکار ب اس کی مق ار پیانہ کی اِن حدوں کے اندر مرمقام پر

متقل رہتی ہے تو یہ مقدار کے (ت-ت) ہوگی ۔ اور یہی لوہے کی قابلیتِ حواریت ہے ۔ اِسی طرح اور چیزول كى قابليتِ حرارت بهى معلوم كر لو تو مختلف جيزول كى قابليت حرارت کا مقابلہ کرنے کے لئے پورا سامان بل جائیگا۔ ک فتِ مُطلق کی طرح تمام چیزوں کی قابلیتِ حرارت کا معلوم کرنا نہی طول امل ہے۔اِس کئے ضرور ہے کہ حسی ایک چیز پر اتفاق کرایا جائے اور اِس چیز کی قالمیت حرارت کو معیار قرار دے کر اُس کی اضافت سے باقی تمام چیزوں کی قابلیتِ حرارت معلوم کی جائے ۔ مہولت کو نگاہ میں رکھ کر اہل فن نے اِس مطلب کے لئے یانی کو اختیار کیا ہے۔ اور اِسی کی قابلیتِ حرارت سے مقابلہ کرکے مرچیز کی قابلیتِ حرارت کا اندازہ کرتے ہیں ۔ اِس مقابلہ سے جو متیجہ پیدا ہوتا ہے ا کے طبیعیات کی زبان میں حرارتِ نوعی کہتے ہیں ۔ اِس بناء پر حرارت نوعی کی تعریف حسبِ ذیل ہونی جائے :۔ كسى چيز كى قالميتِ حرارت كا ، يانى كى قالميتِ حرارت سے مقابلہ کیا جائے تو اِس مقابلہ کا مصل اُس چیز کی حرارتِ نوعی ہے ۔ ریاضی کی زبان میں اِس تعربی<sup>ن ک</sup>ی

سی چیز کی حرارت نوعی ہے چیز کی اپنی قابلیت حرارت ہوت کی جارت کی تابلیت حرارت

شکل حب زیل ہوگی ب

اب ذرا قابلیتِ حرارت کی تعربیف پر غور کرو ادر دیکھو اِس سے ہم کس نتیجہ پر پہنچتے ہیں۔ مساواتِ بالا میں قابلیتِ حرارت کی بجائے اُس کی تعربیف لکھ دو تو مساواتِ ندکورہ کویل کی شکل اضیار کرلیگی:۔۔

حرارت کی ده مقدارجو اِس چنرکے ایک گرام درں کی بیش کو اہر بڑھادتی ہی سی چنر کی حرارت بوعی = حرارت کی دہ مقدارجو ایک گرام بانی کی بیش کو ا در بڑھا دیتی ہے

اگر حرارت کی اِکائی' حرارت کی وہ مقدار ہو جو ایک گرام پانی کی تپش میں اُھر کا اضافہ کر دیتی ہے تو ظاہر ہے کہ سسر بالا میں نسب نما کی تیمت احرارہ ہوگی ۔ اِس صورت میں حرارتِ نوعی اور قابلیتِ حرارت عدداً ایک ہی چیز کے دو نام ہونگے ۔ تم پہلے پڑھ کھے ہو کہ حرارت کی اِکائی کے لئے

نام ہوسے ۔ م چہتے برو تھ کیتے ہو کہ حرارت کی رای سے سے ہم نے یہی تعرایت نوعی اور ہم نے یہی تعرایت نوعی اور قابلیت حرارت میں علی آگوئی وجو امتیاز نہیں ۔ ہاں اگر

زیادہ غور سے کام لیا جائے تو صرف اِتنا فرق نظر آئیگا کہ قابلیتِ حرات کو حرارت کی اِکائیوں سے تعبیر کرتے ہیں اور

حرارتِ نوعی محض ایک تناسب ہے ۔

حرارتِ نوعی کی حمین ۔۔۔۔ کسی چینر کی حرارتِ نوعی معلوم کرنے کے عمل کو حرارہ بیجائی کہتے ہیں ۔ اس میں حرارت کی مقداروں سے کام بڑتا ہے اور حرارت کا اندازہ کرنے کے لئے جو اِکائی مقرر ہے اُسے حرارہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں ۔ اِسی بناء پر اِس مطلب کے لئے جو آلہ سے تعبیر کرتے ہیں ۔ اِسی بناء پر اِس مطلب کے لئے جو آلہ

استعال ہوتا ہے اُس کا نام حرارہ بیما ہے۔ ہم اِس فصل میں جس حرارہ بیما سے کام لینگے وہ ایک بتلا سا تانبے یا چاندی کا برتن ہوگا۔

حرارتِ نوعی کا اندازہ کرنے کے کئی قاعدے ہیں جن میں اِس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ حساب میں حد درجہ کی نزاکت پیدا ہوجائے ۔ لیکن ہم سرِ دست تمہیں اِن اُلجھنول میں ڈالن نہیں چاہتے ۔ اِس کئے صرف اصول بیان کر دیا جائےگا اور اُس یں تفصیل کا صرف اِس قدر لحاظ ہوگا کہ اسلی مطلب فوت نہ ہونے پائے ۔

المول صرف اس قدر ہے کہ جس چیز کی حرات نوعی دریافت کرنا منظور ہو اُسے کسی خاص تپنی کہ گرم کرتے ہیں۔
پھر حرارہ ہیا کے اندر معلوم دزن کا پانی لے کر اُس چیز کو اِس پانی میں ڈال دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اِس چیز کو اِس سے حرارہ بیا کے پانی کی تپنی کس قدر براھ گئی ہے ۔ تجربہ میں اگر اِس بات کا انتظام کر دیا جائے کہ حرارت اِرد گرد کی ہوا میں پھیلنے نہ پائے تو پھر ظاہر ہے کہ اِس چیز کا نقصانِ موات بانی کے کسبِ حرارت کا مساوی ہونا چا ہے ۔ لیکن خرارت بانی کے کسبِ حرارت کا مساوی ہونا چا ہے ۔ لیکن کم جانتے ہو کہ حرارت کا کھے حصہ حرارہ پیا میں بھی سرایت کر جاتا ہے اور اِس کو روک دینے کے لئے کوئی صورت مکن نہیں ۔ اِس لئے حرارت کے اِس حصہ کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ نہیں نہیں ۔ اِس لئے حرارت کے اِس حصہ کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ نہیں جبی ضروری کے۔ نہیں ۔ اِس لئے حرارت کے اِس حصہ کا لحاظ بھی ضروری کے۔ نہیں ۔ اِس لئے حرارت کے اِس حصہ کا لحاظ بھی ضروری کے۔ نہیں ۔ اِس لئے حرارت کے اِس حصہ کا لحاظ بھی ضروری کے۔ نوش کرو کہ جس چیز کی حرارت نوعی دریافت کرنا مطلوب

ئے اُس کی تیش گرم کرنے کے بعد ت<sup>°</sup> مربئے اور محمیت اُس کی گ مرام حرارہ بیا کے اندرجو بانی رکھا گیا ہے اُس کی تبش ت مرے اور حمیت اُس کی ك گرام ئے -جب اِس چيزكو یانی میں ڈال دیا تو یانی کی تیش بڑھ کر نے ہم ہوگئی۔اِس وقت اِس چیز اور یانی کی تیش ایک حال پر ہوگی ۔ اِس چیز کی حرارت نوعی اگرف ہو اور یہ مان لیا جائے کہ حرارت کے اِس رو و بدل میں اس چیز اور یانی کے سوائے کسی تیسری چیز کو کوئی فل نہیں تو ظاہر ہے کہ اس چیز کے وجود سے جو حرارت خارج ہوگی وہ پانی کو گرم کرنے میں صرف ہوجائیگی۔ اب چونکہ اِس چیز کی حرارتِ نوعی ن ہے ۔ یعنی جب اِس چیز کا ایک گرام وزن ا° هر شھنڈا ہوتا ہے تو اُس کے وجود سے حرارت کے ن حرارے فارج ہو جاتے ہیں ۔ اِس لئے جب اِس چیز کے ای گرام وزن کی تیش ا° مر مطفیگی تو اُس کے وجود سے حرارت کے گ ن حرارے نکلینگے ۔ اورجب تبش میں (ت ۔ت؛) کی ممی واقع ہوگی توأس كا نقصان حرارت كن (ت - ت) ہوگا -اسی طرح ، جب ایک گرام یانی کی تیش ا مر بڑھتی ہے تو ہماری تعربین کے رُوسے اِس یانی کا تسبِ حرارت ا حرارہ ہوتا ہے ۔ لہذا جب ک گرام یانی کی تیش میں (ت - ت) کا اضافہ ہوگا تو اس کا کسب حرارت ك (ت - ت ) ہونا يائے۔ بناء بري الان (ت - تر) = ك (ت - تر)

لیکن یہ ظاہر ہے کہ حرات کا کچھ حصہ حرارہ بیما یس بھی اس کی تپش میں بھی اُسی قدر اضافہ ہوجاتا ہے جتنا کہ پانی کی تپش میں ہوتا ہے ۔ حرارہ بیما کی ساخت میں جو تانبا استعال ہؤوا ہے اگر اُس کی حرارت نوعی ن ہو اور اُس کی کمیت ک گرام ' تو حرارت کا جو حصہ حرارہ بیما میں سرایت کر جاتا ہے اُس کی مقدار ک ن (ت ۔ ت) ہو ہوگی۔ کیونکے حرارہ بیما کی تپش دونوں حالتوں میں پانی کی تپش کے ساتھ ایک حال پر تے ۔ لہذا ہماری مساواتِ بالا کی شکل صب ویل ہو جائے گا۔

ے کے (ت-ت) + ک ن (ت-ت) + ک ن (ت-ت) اِس مساوات کی مدد سے تم ن کی قیمت معلوم کرسکتے ہو۔ صلب میں اگر زیادہ نزاکت درکار ہو تو حرارت کا جو حصہ تجریبہ کے

ووران میں اِدھر أوھر پھیل جاتا ہے اُس كو بھی محسوب سُرنا ہوگا ۔ ليكن اِس مطلب كے لئے جو تدبيريں على ميں لائی جاتی

ہر اسایں ول سمجھنا ابھی تہماری بساط سے باہر ہے۔ اِس کئے اِس بہلو کو ہم نی الحال نظر انداز کردیتے ہیں ۔

نہے۔ مساوی \_\_\_ اوپر کی تقریر میں تم نے دیجھ

ایا۔ کسی چیز کی حرارتِ نوعی دریافت کرنا منظور ہو تو اُس کے لئے اہمیں حرارہ پیما کی ضرورت بڑتی ہے۔ اور یہ ایک آلہ ہے جو مستقل طور پر ہمارے پاس موجود رہتا ہے۔ اِس کی حرارتِ

نوعی اور اِس کا درن بار بار دریافت کرنا انتکال سے خالی نہیں۔ اِس کئے

یہ دونوں مقداریں اگر ایک دفعہ معلوم کرکے آئندہ کے لئے یاد رکھ لی جائیں تو بہت سا دقت بچ جاتا ہے۔

کسی چیز کی محیت اگر گئی گرام ہو اور اُس کی حرارتِ نوعی ن ہو تو تم سبھھ چکے ہو کہ اُس کی تبش کو ا° هر بڑھانے کے لئے حرارت کے ہے ن حرارے درکار ہونگے ۔ اب حرارتِ نوعی کی تعرایف پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ اِسی قدر حرارت ہے ن گرام بانی کی تبش کو ا° هر بڑھا سکتی ہے ۔ اِس بناء پر طبیعیات کی زبان میں ہے ن کو اُس چیز کا آبِ مساوی کہتے ہیں ۔ یہ مقدار عدداً بانی کی اُس مقدالا کے برابر ہے جس کی قابلیتِ حرارت مقدار عدداً بانی کی اُس مقدالا کے برابر ہے جس کی قابلیتِ حرارت

اُس جیز کے گ گرام کی فابلیتِ حرارت کے برابر ہے۔ اب اگر حرارہ بیا کی تحمیت ک گرام اور حرارتِ نوعی **ن ہو تو** 

اب ہو ہم یوں قیاس کر سکتے ہیں کہ اِس کے وجود سے بانی کی مقدار میں گویا ک ن گرام کا اضافہ ہوگیا ہے۔ اِسی بات کو نگاہ میں رکھ کر اِس مقدار کو حرارہ بیما کا آب مساوی کہتے ہیں ذیل کے عجریہ پر غور کرو۔ اِس سے معلوم ہو جائیگا کہ حرارہ بیما کے

نے جربہ پر عور کرو۔ اِس سے معلوم ہو آب مسادی کی تخین کا کیا قاعدہ ہے۔

اور دونوں کی دیواروں کے درمیان فاصلہ رہے ۔ اِس فاصلہ میں روٹی رکھ دو۔
اِس طرح حرارہ بیا کی حرارت کے اخراج میں روک بیدا ہوجائیگی ۔ اِس کے بعد
اِن کی اِتنی مقدار لے کر گرم کرو کہ حرارہ میا کو تقریباً ایک تہائی ٹک بھر دینے
کے لئے کافی ہو ۔ اِس یانی کی تپش معلوم کر لو ۔ بھر اُس کو حرارہ بیا میں ڈالو
اور تپش بیما سے کچھ دیر تک ہلا ہلا کر اُس کی تین دیکھتے جاؤ ۔ ٹھٹدے حرارہ
یماکو کچھونے سے گرم پانی کی تبن گھٹے نگیگی ۔ اور آخر تصور اُی سی دیر کے بعد
ایک حال پر آکر ٹھر جائیگی ۔ جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو تیش کھھ لو ۔
ایک حال پر آکر ٹھر جائیگی ۔ جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو تیش کھ لو ۔
ایک حال پر آکر ٹھر جائیگی ۔ جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو تیش کھ لو ۔
ایک حال پر آکر ٹھر جائیگی ۔ جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو تیش کھ لو ۔
ایک حال پر آکر ٹھر جائیگی ۔ جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو تیش کھ و نوان معلوم ہو جائیگا ۔ اِس بات کو یاد رکھو کہ حرارت کا جو حصہ اِد صر اُد صر معلوم ہو جائیگا ۔ اِس بات کو یاد رکھو کہ حرارت کا جو حصہ اِد صر اُد صر اُجسل جاتا ہے اُس کو نظر انداز کر دیا جائے تو تجربہ میں حرارت کا رہ و بدل عرب بیان سمجھا جائیگا ۔ تجربہ کے نتائج ذیل کے میں بیان اور حرارہ بیا کے دبیان سمجھا جائیگا ۔ تجربہ کے نتائج ذیل کے طور پر کھتے جاڈ :۔۔

طور پر کھتے جاڈ :۔۔

حراره بيها كا وزن = حراره بيها كل وزن = = يانى كا وزن = =

یانی کی تپش =

یانی اور حراره بیا کی تیشِ شترک =

ان اعداد کی مدد سے تم معلوم کر سکتے ہو کہ گرم بانی کے وجود سے کس قدر حرارت فادج ہوئی ہے ۔ یہ سب حرارت کی مقدار حسب ذیل کے وجود میں مرایت کر گئی ہے ۔ اِس حرارت کی مقدار حسب ذیل

ر بوگی: \_\_

گرم بانی کا وزن × تبش کا تنزل

سولهما

یہ معلوم ہے کہ حرارت کی اِس مقدار نے حرارہ پیا کی نیش کو کتنے رج

برها دیا ہے ۔ ہمراس سے تم دریافت کرسکتے ہو کہ حرارہ پیا کی تبت کو امر بڑھانے

کے لئے کتنی حرارت درکار ہے ۔ عددا یہی حرارہ پیا کا آب مساوی ہے۔

تبي بب من المحال المحال

وریافت کرنے کا قاعدہ \_\_\_ جس دارہ بھا کا تم نے آبِ سادی معلوم کیا ہے اُس کے معلوم کیا ہے اُس کے ایس کے ایس کے ا

اندر اتنا بانی ڈالو کہ اُس کو ایک تہائی مک بھر دے ۔ اِس کے بعد دوبارہ

وزن کرو اور بیس پیما سے اِس یانی کی تیش دیکھ کر کاغذ پر لکھ لو۔ پھر ٥٠

گرام کے قریب تانبے کے چھوٹے چھوٹے تار لے کر ایک اسخانی نلی میں

والو ۔ اور اِس امتحانی نلی کو کلاس کے اندر پانی میں رکھ کر گرم کرد ۔

اِس دَوران میں تیش میا کے بَوفه کو اِس تانبے کے الدر رکھ کر اُس کی تیش

معلوم کرتے رہو ۔ نلی کا ثمنہ روئی کی فیمریری سے بندکر دینا چائیے تاکہ

ہوا کی آمد و ردت کا سلسلہ عست ہو جائے ۔ جب تانیے کے تکروں کی

تبش ایک خاص حدیر جا کر تھیر جائے تو ان ککروں کو بھرتی اور احتیاط

کے ساتھ حرارہ پیا میں یانی کے اندر ڈال دو ادر تبش سے یانی کو ہلاتے

رم کو اس کے ہرصہ کی تیش تانبے کی تیش کے ساتھ ایک حال پر آ جائے

جب پانی کی تیش کا برسنا رُک جائے تو تیش بیما کو پرطمد کر تیش مبھی کا غذ

بر لکھ لو ۔ نتائج کی تحریر کا طریق حسبِ ذیل ہے :۔

حراره بيما كا وزن في گرام

حرارہ بیما اور پانی کا وزن ہے۔ ہو گرام البذا پانی کا وزن ہے۔ ہو گرام حرارہ بیما کا آب مساوی ہون جب کہ ن حرارہ بیما کے مادہ کی حرارتِ نوی ہر البذا پانی کا جموعی وزن ہے۔ ہو ہو گرام پانی کی ابتدائی تیش سترک ہے۔ البذا پانی کی تبیش سترک ہے۔ ہے۔ ہے۔ اور پانی کا کسیہ حرارت (ہے۔ ہون) ( ہے۔ ہے۔)

> تا نیے کا وزن میں بڑنے سے بہلے تو گرام تاہے کی تبش بانی میں بڑنے سے بہلے تو ٥ ٥ مر بانی اور تا نے کی تیش خترک سے ٥ هر

من تانب کا نقصان حرارت ون (ت - ت) جب کن تانبی کی حوارت نبی بر

اب ہوک تا نے کا نقصانِ حرارت یا نی کے کسبِ حزارت کا مسادی ہے لہذا اللہ کی حرارتِ نوعی معلوم کرنے کے لئے ذیل کی مساوات قائم ہوگی: ۔

و بن (تم - ت) = (و - و + و ن) (ت - ت ،)

= (و - و ) (ت - ت ) + و ن (ت - ت ،)

تبی بسہ عالم ۔ ایجات کی حرارتِ نوعی ۔ حرارہ ہاکو قول لو - پھر اِس یں تبسرے صد کے قریب تاپین ہمرکر اِس تارین کا حرارہ ہیا کو قول لو - پھر اِس یں تبسرے صد کے قریب تاپین ہمرکر اِس تارین کا

دزن بی وریافت کرد - بھر اِس کی تہن دیکھ لو اور معلوم تبن کا کھے کھولنا بڑا یانی اِس تاہیں میں وریافت کرد - تارین اور یانی کے آمیزہ کو تبن بہاسے بلاتے رہو اور دیکھو اِس کی تیش کی میں صدیر جا کہ تھیرتی ہے - اِس کے بعد حرارہ بیا کو دوبارہ تولو - اِس سے تہمیں اُس پانی کا وزن معلوم ہوجانیگا ہو تجربہ میں استعال کیا گیا ہے - اب تہما یاس تاریین کی حرارتِ نوعی کا اندازہ کرنے کے لئے تمام ضروری مقدمات موجود ہیں -

#### چند چیزوں کی حرارتِ نوعی

· 6 · mm	بارا
٠١ - ٩ ٦٠	يبيتل
.5446	تارمين
.5 - 94	تانبا
. 5 - 9 ~	جت
.5 4 1 4	'زاجيه
.5 846	زیتول کا تیل
. 5 . 4 4	سيسا
-5111	فولاد
.5044	کگیشیرین
. 5 1 0 0	گندگ
-5114	اويا

### يانچوير فصل كى مشقيں

۔ ۱۰۰ در کی تیش کے ایک پُوٹ یانی میں ۱۰۰ در کی تیش کا ایک بُوٹ یانی میں ۱۰۰ در کی تیش کا ایک بُوٹ یا ایک بُوٹ یا ایک بُوٹ کا ایک بُوٹ کا ایک بُوٹ کی بائے اگر این طاری جائے آگر اس صورت میں بہلی صورت سے کہد اختلاف نظر آئےگا ؟ اِس احتلاف کی تشریح کرو

ا حرارتِ نوعی سے کیا مراد ہے ؟ سادی وزن کی مختلف چیزوں کو " تیش کی یکاں حدول سے لے کر بیکال حدول تک ٹھنڈا کیا جائے تو اُن کے وجود سے حرارت کی غیر ساوی مقداریں نکلتی بہر ۔ اِس مئلہ کوتم کس طبح ٹابت کردگے ؟

معلا مراد ہے ؟

معلا کسی جسم کی قابلیت حرارت سے کیا مراد ہے ؟

ہ کعب سمریارے کی قابلیت حرارت زیادہ ہے یا ۲ کعب سمریانی کی ؟

ہارے کی کتافت اضافی ہے ۱۳۱۹ میں اضافی ہے اور ۱۳۱۰ یارے کی کتافت اضافی ہے ۱۳۱۰ ہے ۱۳۳۰ کا مرارتِ نوعی ہے ۱۳۰۰ کا ۱۰۳۳ کی حرارتِ نوعی ہے ۱۲۰۳۳ کی حرارتِ نوعی ہے ۱۲۰۳۳ کی حرارتِ نوعی ہے ۱۲۰۳۳ کی حوارتِ نوعی ہے ۱۲۰۳۳ کی حوارتِ نوعی ہے ۱۳۰۰ کی حوارتِ نوعی ہے دورتِ نوعی ہے دورتِ نوعی ہے دورتِ نوعی ہے دورتِ نوعی ہے دورت کی حوارتِ نوعی ہے دورتِ نوعی ہے دورت کی حوارت سے کی حوارت سے کی حوارت کی حوارت سے کیا مراد ہے ہے ہی دورت نوعی ہے دورت ہے دورت نوعی ہے دورت ہے دورت نوعی ہے دورت نو

ہم ۔ ایک تانبے کے برتن کا وزن ہے، گرام ہے ۔ اس میں کٹافتِ اعظم کی تبش کا ۔ ، ، گرام بانی ہو اتبا ہے ۔ بتاؤ رس یانی کو نقطۂ جوش تک یہنجانے کے لئے یہ رتن کتنی حرارت کھا ٹیکا ۔ ہولت کے لئے اِس بات کو مان لو کہ اِشعاع وغیرہ سے حرارت ضائع نہیں ہوتی ۔

یانی کی کتافتِ اعظم کی تپش = ۴° ھر ۵ - ۱۰۰°ھر کی نیش کا ۹۰ گرام یارا ۲۰° ھر کی تیش کے ۱۰۰ گرام پانی میں ملا دیا جائے تو آمیزہ کی تبیش ۱۹۲۵، مر ہو ماتی ہے ۔ اِس سے پارے کی حرارتِ نوعی معلوم کرو ۔

ایک عامدی کی حوارتِ نوعی معلوم کرنے کے لئے اس دھات کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک مرزن کے میکوٹ کو ۱۰۱۹هم کی تبیشس تک گرم کرکے حوارہ بیما کے اندر ۱۳۲۸ کرام پانی میں ڈال دیا تو اُس کی تیش ۱۱۱۱ هرسے ۱۱۱۰ هم اوی پوکٹی ۔ حوارہ بیما ، تیش بیما ، اور پانی کو ہلانے کی چیز ، اِن تینوں کا آبِ مساوی اگر ۱۹۲۹ گرام ہو تو جاندی کی حوارتِ نوعی کیا ہوگ ؟

کے ۔ تہمارے اِس ۱۰همر اور ۱۰۰همر پش کے پانیوں کا و خیرہ موجود سو اور ۲۰ همر پش کے پانیوں کا و خیرہ موجود سو اور نم سے یہ کہا جائے کہ اِن دونوں سے ہو م م کا ۲۰ گیلن یار کو کو اور نم دونوں کو کس نسبت سے طاؤ گئے ہ

نُقریه کی حرارتِ نوعی = ۲۰۰۳ م

9- ۱۰ یونڈ پانی ادر ۱۰ یونڈ لوہا دونوں ۱۰۰۰ هرکی تین پر ہیں۔اگر دونوں کو ۲۰۰ هر کی تین پر ہیں۔اگر دونوں کو ۲۰۰ هر کی تین پر ہیں۔اگر دونوں کو ۲۰۰ هر کی تین بک ٹھونڈا کردیا جائے تو کس کے وجود سے حوارت کی زیادہ مقدار حاصل ہوگی ؟ جواب مفصل ہونا چاہئے۔

۱۰- اگریہ معلوم کرنا ہو کہ ایک گرام تا نیا ایک درجہ نیش کے سنزل مین منتی حرارت محصو دیتا ہے تو اس کے لیٹے کیا قاعدہ اِختیار کڑا جائے ہ اا۔ حارت کی رکائی سے کیا مردہے ؟ ۱۰۰۰هم تیش کا جزار گرام پارا اگر ٥٠ همر تیش کے جزار گرام یانی میں را دیا جائے تو کیا اِس کا وُہی نتیجہ ہوگا جو ۱۰۰۰همر تیش کے ہزار گرام یانی کو ٥٠هم تیش کے جزار گرام بارے میں مِلا دینے سے متصور ہے ؟

۱۳ - ۵۰ مرئیس کے ۵۰ گرام بانی کو نقطۂ ۶۶ ش تک بہنیانے کے لئے موارت کی کتنی ایکا ٹیاں درکار ہیں ؟ حرارت کی رہنی ہی مقدار ۱۵ هر تپش کے ایک لیتر یانی کو دے دی جائے تو اس بانی کی تیش کیا ہو جائیگی۔

سوا ۔ کائی کے ایک ۱۲ گرام وزن کے کرئے کی تیش ۱۰۰ مرتھی۔ جب
اِس کو ہ ۱۹ آ مرتبش کے ۱۵ گرام پانی میں ڈال دیا تو پانی کی تیش ہ ۲۳۵مر مہوگئی ۔ اِس سے کانسی کی حرارتِ نوعی معلوم کرد ۔ اور اس بات کی تشریح کرو کہ تمہارے جواب سے کیا چیز فراد ہے ۔

- workers to the second

## چھٹی مل بخارات ۔ تبخیر- ہوش

اس بات کی طرف کئی مقامات بد مهم اشاره کر کیکے ہیں کہ بادہ کے سالمات ہمیشہ اور ہر حال میں حرکت کرتے رہتنے ہیں۔ حالات کے بدل دینے سے یہ حرکت کم و بیڑ ہوتی رہی ہے لیکن یہ نہیں ہوسکتا کر کسی حال میں کلیٹ مفقود ہو جائے۔ ذیل میں ہم اِس مسلم کو فرا تفصیل سے ابیان کرتے ہیں۔ فظریئر تخرکس ۔۔۔۔ تم پڑسہ کھے ہوکر ادہ نین طانتول کے افتیار کر لینے پر قادر نے ۔ مجھی وہ طھوس کی طالت میں ہوتا ہے۔ کہی ایع کی طالت میں۔ اور کھی گیس کی فنکل اختیار کر لیتا ہے۔ تجربہ سے اس بات کا پتہ چاتا ہے كم أكر تبش اور دباؤ كو كمى خاص عد كك بل ويا جائے تو اس کے ساتھ ہی ماوہ کی حالت بھی بدل جاتی ہے۔ اس بناء پر ہم یہ نتیجہ قائم کرتے ہیں کہ مادہ کی حالت میش اور دباؤ کی مابع بئے۔ چنانچہ وہ چیزیں جن کو معمولی حالت میں ہم ٹھوس مایع یا گیس کی شکل میں دیکھتے ہیں اُن کی مالت

عض تیش اور دباؤ کی کمی بیشی سے تبدیل کی جاسکتی سئے۔ یان ہی کی مثال لے کر دیکھ لو۔ کبھی یخ بن کر سخت بتھم کی صورت اختدار کر لیتا ئے ۔ کبھی بیمل کر مایع بن جاتا ہے۔ اور کھی بخارات بن کر ہوا کی طرح صاف اُڑ جاتا ہے۔ اِس قسم کے واقعات کی توجیہ کے لئے یہ نظریہ تائم کیا گیا ہے کہ ہر اوی جسم کے سالمات ہمیشہ حرکت میں سفتے میں۔ اب زرا سرکت پر غور کرد۔ اِس کی تین صور میں ہمارے تصور میں تکتی ہیں۔ اول انتقالی حرکت ہے جس میں حرکت سرسنے والا جسم بہ ہٹیبت بمجموعی نقل مکان کرتا ہتے۔ وُوسری معوس ی حرکت نے جس میں حرکت کرنے والا جسم ایک محل پر قائم رہ کر اپنی ذات کے گرد چکر کا سا ہے۔ تیسری اھتنانری حرکت ہے۔ اِس میں حرکت لرنے والا جسم نقلِ مكان تو كرتا ہے - ليكن مس سے انتقال کا میدان محدود ہوتا ہے۔ اِس میدان کے اندر حرکت کرنے والا جسم گویا گھڑی کے رقاص کی طرح مجھولتا رہتا ہے۔ سالمات کے وجود میں حرکت کی تبینوں صورتیں محمکن ہیں۔ نظریہ تحرک کا دعولی یہ ہے کہ سالمات کی حرکت تیش پر موقوف ہے۔ جب کس جسم کی تیش بڑھتی ہے ۔ تو اس کے سالمات کی حکت میز ہو جاتی ہے۔ اب آؤیہ دیکھیں کہ اِس نظریہ سے مدد لے کر مادہ کی تبدیلِ مالت کی توجیہ سے ہم ليوكر عبده برآ بوسكت بي -

نظرية تحرك

اسی ٹھوس جسم پر غور کرد۔ اس کے سالیات کے مضبوطی سے ایک ووسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں۔تم عاہد کم اِس کو توڑ محر وہ کردہ تو اِس کے لئے بہت سی نوت ورکار بيّے۔ إس خيال كو طبيعيات كى زبان ميں ہم بول ادا كرتے بن کہ طحور جمول کے سالیات میں توت اتصال بہت زیادہ سے ۔ پھر مھوس جمول میں ایک أور بات بھی ویکھنے میں آئی بے اس کے بعد اُسے جوار کر بھر ایک کر دینا جاہو تو یہ نہایت مشکل ہے۔ مایعات میں یہ فاصیب نہیں ۔ اِس سے ظاہر ہے کہ محموس چنروں میں سالمات کے درمیانی فاصلے بہت چھوٹے ہیں اور اِتنے چھوٹے ہیں کہ ہم کسی ٹوٹے ہوئے طھوس کے کلاوں کو ایک دوسرے کے قریب لاکر جور دینا چاہتے ہیں تو اِس قُرب پر بھی اِن مکڑوں کے سالهات اِتنے دُور رُور رہتے بَیں کہ ایک رُور<del>ی</del> کی گرفت میں نہیں آتے۔ اِن وجوات کی بناء پر ہم قیاس کر مکنے ہیں کہ طھوس جسول کے سالمات کے لئے انتقالی حرکت کا کوئی موقع نہیں اور اہتیزازی حرکت کے لئے بھی میدان نہایت "مَنگ ہے۔ اِن حرکت محوری کے نئے البتہ بہت کچھ سنجائش ہے۔ تاہم یہ نہیں مہا جاسکتا کر انتقالی اور اہتنزازی حرکت كليتُ مفقور ع - چنائيه مشاهره إس بات كو نابت كرا ع كم مُعوس وحامیں ایک دوسری کے ساتھ مس کرن ہوئی مت تک یرای رہیں تو اُن کے سالمات ایک ووسری کے اندر

نفوذ کر جاتے ہیں۔ جب تیش بڑھتی ئے تو اُس کے ساتھ ساتھ سالمات کا بیجان مجمی برده جاتا ہے اور وہ تیز تیز حرکت كرنے لگتے ہیں جس كا نتيج يہ بنے كر اُن كے درمياني فاصلے برصتے جاتے ہیں۔ چنانچہ تم دیکھ کے ہو کہ تیش کے ساتھ ساتھ ماری چیزوں کا مجم بھی بڑھتا جاتا ہے۔ سالمات کی حرکت تیز ہوتے ہوتے جب ایک فاص حدسے بڑھ جاتی عجے تو اُن کے باہی اتصال کی زنجیریں وصیلی ہو جاتی ہیں اور وہ ایک موسرے کی گرفت سے آزاد ہو کر لیے محابا نقل سکان کرنے كلتے بيں -جب يہ موقع آجاتا ہے تو جسم اليم كى حالت میں ہوتا سینے۔

اس سے تم طھوس اور مایع کا فرق سمجھ کے ہو۔ الع کے سالمات ابتزازی حرکت کے ساتھ ساتھ نقل مکان پر بھی قادر ہیں ادر اُن میں کا ہر فرد الیع کے اندر رادصر آد صر موم سکتا ہے۔ لیکن اِس پر بھی ایع کے سالمات میں کچھ نہ کچھ قوت اتصال ضرور باتی رہتی ہے۔ اُن کے درمیانی ناصلے ات بھے نہیں ہوتے کہ وہ ایک وُورسے کی کشش سے آزاد ہو جائیں ۔ بیجہ اِس کا یہ ہے کہ اُن میں کر براگر ہو رہی نے اور حرکت کے لئے مجھی ک|با مستقبیر میشہ انہیں آتی -

اب آو یه ویکیس که این پر حدارت کا کیا اثر ہوائے یہ ظاہرے کہ جب ٹیش بڑھیگی تو ایع کے سالیات کی

حرکت بھی نیز ہو جائی اور اِس کے ساتھ ہی اُن کے درمیانی فاصلے بھی بڑھتے جا ٹینکے۔ ذرا کس ایک سالمہ کے واردات پر غور کرد وہ مالیے کے اندر حرکت کر رہا ہے۔ اور ہر طرف سے باقی سالت اس مو اینی این جانب کمینج رہے ہیں۔ لیکن یہ کشش جونکہ ہر طرف سے اس سالمہ کے وجود پر پڑ رہی ہے اِس نے سمتوں کا تضاو اس کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ مایع کی سطح كا عال إس ت بالكل مُباكان بئ - أسى سالم كو ويكهو اور فرض کرو که حرکت کرتے کرتے وہ اینے کی سطح میں بہنچ گیا ہے۔ یہاں نیچ کی طرف اور تمام بہلوؤں پر اُس کے ہمجنس سالمات موجود بیں۔ لیکن اویر کی سمت اِن کے وجود سے خالی ے ماس کے اس طرف کوئی توت الی نہیں کہ اِس سالمہ کے وجود پر عل کرے اور دوسری طرفوں کی توائے عالمہ کے اثر کو زائل کر دے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس مقام برسالمیا مرکور اینے ہمجنس سالیات کی کشش سے اینے مایع کی طرف کھنیا رہتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اِن تمام توتوں کے مال کی سمت عل ایع کے مرکز کی طرف ہوگی اور اُس کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ سالمۂ فرکور کو سطح سے کھینچ کر بھر مایع کے اندر ہے النے ۔ یہی وجہ بے کہ ہر اینے کی سطح میں ایک توت یائی جاتی ہے جس کا رُجان ایع کے اندر کی طرف ہوتا ہے۔ یہی توت الي كاسطى "ناو ئے ليكن تم جانتے ہو يہ سالمہ إسس مقام پر حرکت کرنا ہوا آیا ہے اور جب کوئی مادی جسم حرکت

ويفط فضل

نظرية بحرك

را یتے تو حرکت کی وجہ سے اُس کے دجود میں ایک توت پیلا ہو جات ہے۔ یہ وہی توت بے جس کا ہم نے سمار حرکت ال رکھا تے۔ جب سالہ حرکت کرتا ہؤاسطے میں پہنچیا ہے تو اُس کے مبیار حرکت کا تقاضا یہ ہوآ ہے کہ سالہ تمام بندشوں کو توركر ماين كى سطح سے باہر بمكل جائے ۔ إس دقت سالمہ دو قوتول کی کش کش میں ہے۔ اِن میں ایک اُس کا اینا معطار حرکت ہے جس کے بل پر وہ عابتا ہے کہ ایع سے آزاو ہو جائے۔ اور کورسری توت الیے کاسطمی تناؤ ہے۔ اِس توت كا تقاضاي ہے كر سالمہ كو أواكر پھر مايى كے اندر لے آئے اب اِن دونوں توتوں میں ہے جو غالب ہوگی سالمہ کو اُسی کا اثر قبول کرنا پڑیگا۔ اگر معبارِ حرکت خالب ہے تو سالمہ' الیع کی بند شوں کو توڑ کر آزادانہ ہوا میں اُڑنے گئیگا۔ اِسی حال پر إتى سالهات كو قياس كر بور إس على كو طبيبات كى زبان مي تبخیر کہتے ہیں۔ جب کس ایع سے تمام سالمات کی حرکت إِنِّي تَيْرُ ہُو جَاتِی ہِئے کہ مایع کا سطی تناؤ اُنْ کو روک نہیں سکتا تو وہ سب کے سب آزاد ہوتے جاتے ہیں اور اِسی عل تبخرسے تام مایع بخارات بن کر ُاڑ جاتا ہے۔یا یوں کہو کہ گیبس کی شکل افتیار کر لیا ہے۔ تیش کے بڑھنے سے سالمات کی حرکت میز ہو جاتی ہے۔ اور سطی تناد گھٹ جاتا ہے۔ اِس سے ظاہر ب کہ تیش کی ترقی بہر کیف تبخیر کی معامیات ہے۔ پھر اس بناء پر مایع اور گیس میں وہر امتیاز کیا ہے جا

الما کے سالات بھی الم کے اندر نقل مکان کرتے رہتے ہیں الکین اُن کا طال یہ ہے کہ کوئی سالمہ آزادانہ حرکت نہیں کرئی حرکت کے دوران میں کوئی قابلِ کاظ فاصلہ طے نہیں کرنے یا اگر دوررے سالات اُس کا رستہ روک سیتے ہیں۔ اور نگر پر نگر ہونے گئی ہے۔ جس کا نیجہ یہ ہے کہ سالمہ کی سمت خرکت ہر آن بدتی رہتی ہے۔ اور اُسے کوئی لخط ایسا میشر نہیں آتا کہ ابنائے بنس کی دار وگیر سے آزادی نصیب ہو۔ ہر سالمہ ہمیشہ ابنائے بنس کی دار وگیر سے آزادی نصیب ہو۔ ہر سالمہ ہمیشہ ایک نیس ان کر بر نگر ہوتی رہتی ہے۔ اور اُسے کوئی لخط ایسا میتہ مال نہیں۔ ایک برا نگر رہتا ہے۔ گیسوں کا یہ طال نہیں۔ ایک ہمایوں کے زیر اثر رہتا ہے۔ گیسوں کا یہ طال نہیں۔ ایک برطا بنوا ہے کہ دو نگروں کے درمیان لیک برطا بنوا ہے کہ دو نگروں کے درمیان ہمر سالمہ کو آزادی کے لئے چھوٹا سا وقفہ بل جاتا ہے۔ اِس وقفہ میں دہ آزادانہ حرکت کرتا ہے اور بے روک راہ صفیم پر جلا ہا ہے۔

اِس تقرید سے تم پر روشن ہوگیا ہوگا کہ عُموس کا لیے ا یا گیس کی شکل میں ہونا ادو کا کوئی ذاتی خاصہ نہیں۔ جنانچہ نظریئہ تحرک کو صبیح ان کر ہم نابت کرسکتے ہیں کہ اوہ کی تینوں مالتیں تیش کی تابع ہیں اور آگے چل کر تم کو معلوم ہوگا کہ اِس میں دباؤ کو بھی بہت کچھ وظل ہے۔

یہ نظریہ صرف تیاس ہی قیاس نہیں۔ اِس کی بناء واقعا پر رکمی عملی ہے۔ اوہ کے خواص میں اکثر اِس قسم کی اِتیں وکھنے

بدیاں کا مہاکہ اس نظریہ کے بنیر اُن کی توجیہ مکن نہیں۔ جِنائجے

امک واقعہ تمہاری نگاہ سے بھی گزر چکا ہے ۔ کسی گیس کا جمہ رہا جاتا ہے تو اُس کا دباؤ بڑھ جاتا نے ادر جیسا کہ کلینہ مِأْرُل میں تم یزی*ھ چکے ہو کہ اگر ج*م آوصا رہ جائے بشرطیکہ <sup>آ</sup>ئیس ی کمیت اور تیش میں فرق نہ سکئے تو خمیس س وباؤ رویٹ ہو جاتا ہے۔ اِس طرح اگر گیس سمی تمیت بر قرار رے اور حجم پھیل کر دوچند ہو جائے تو گیس کا دباؤ آدھا رہ کہا تیے ال بناؤ اس كى توجيه كيونكر موكى - نظرية تتحرك إس مسئل و بخوبی حل کر دینا ہتے۔ چنانچہ اِس نظریہ کو اگر صیح ان لاا جانح تو کیس کا دباؤ اُس کے سالمات کی حکمروں کا نتیجہ سجھا جائیگا ۔ ض محرد کہ تمہار ہے سامنے ایک بند برتن کے اندر لوئی عیس رکھی ہے۔ گیس کے سالمات بلاشیہ حرکت میں بئیں ۔ اِس لئے ضرور بے کہ وہ برتن کی دیواروں کے ساتھ ممراتے رہیں۔ اور جب گریں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وباؤ اِس کا لازمی نتیجہ ہونا یا ہے ۔ اب فرض کرد کہ ابہر ہے دبا کر ٹیس کا مجم محکشا ویا گیا ہے یہاں تک کہ اِس وقت اُس کا مجم آوھا رہ اگیا ہے۔ جب حمیس کی کمیت میں فرق نہیں تو جم کے گھٹ مانے کا نتجہ یہ ہونا یا بئے کہ گیس ی کثافت بڑھ جائے۔ چنانچہ تم بڑھ کیے ہو کہ جب جم گھٹ کر نصف رہ جاتا ہے تو کثانت دو چند ہو جاتی ہے۔ ادر کثافت کے دوچند ہو جانے سے مراد یہ بنے کہ اِس بند فضاء کے اندر سالمات کی تعداد فی اِکائی جم دوجیند

104

ہوگئ ہے۔ یعنی بر کمعب سنتی میشر فضاء میں جتنے سالیات پہلے سائے ہوئے تھے اب اُس سے دوچند سما رہیے ہیں۔ اِس سے ظاہر ہے کہ برتن کی دیواروں پر فی اِکائی رقبہ جو سالیات کی گردں کی قعداد پہلے نھی اب اُس سے دوچند ہونی چاہئے۔ بھر کوئی وج نہیں کہ اِس حال میں گیس نکور کا دباؤ دوچند نہ ہو جائے۔

علاوہ بریں تم یہ بھی دیکھ کیے ہو کہ کسی گیس کی کمیت اور اس کے مجم میں فرق نہ سے کا اور اس کی تیش بڑھا دی ا جائے تو اُس کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ تیش کے بڑھنے ہے سالمات کی حرکت تیز ہو مائیگی۔ تمہارے روز مرہ کے مشاہرات تم کو بتائتے ہیں کہ جب کوئی جسم اکسی ووسر جسم دب کے ساتھ کراتا ہے تو اِس کر سے ب کو جو صدر بہنیا ہے اُس کی مقدار ﴿ کی کمیت پر موتون ایئے۔ جس قدر اک کمیت زیادہ ہوگی اُسی قدر صدمہ بھی زیاده شدید هوگا. علاوه برین اگر ۱ تیز تیز حرکت کرتا هوا آنیگا تو اِس سے ب پر زیادہ چوٹ بڑیگی۔ اِس سے روشن ہے کہ صدمہ کی شدت کرانے والے جسم کی رفتار پر بھی موتوف نے ۔ إن منابات كو سامنے ركھ كر ساليات كى كيفيت پر غور کرد۔ جب تیش کے بڑھنے سے سالمات کی حرکت کا تیز ہوجانا لازمی ہے تو پھر گیس کے دباؤ کا بڑھ جانا اِس کا بديبي نتيجه سمما جائيكا -


اسی طرح گیسوں کے نفوذ و انتشار ہے بھی نظریا تحک کی صداقت واضع ہو مال ہے۔ چنانجہ تجربہ سے تابت ہے که تیش اور وباؤ طبعی ہوں تو ایک کمعب ستی میتر ہوا کے دجود سے ۱۰۳۳ گرام فی مربع سنتی بیشر دباؤ برتا ہے اور اِن ہی عالات کی تحت میں ایک کمعیب سنتی میتر حمضین کا وباؤ بھی آتنا ہی ہوتا ئے۔ لیکن جمضین سے مقابلہ میں ہوا کی كُنَافَت جوده كُنَّا سِيم - يهم جب ايك كمعب سنتي ميتر جمضين کی کمیت اپنی ہم جم ہوا کی کمیت سے کم ہے اور وباؤ وونوں کا برابر رہتا ہے تو ضرور ہے کہ جمفین کے سالمات کی حرکت ہوا کے سالمات کی حرکت سے تیز تر ہو۔ ورنہ وباؤک مهاوات مکن نہیں کیونکہ کمیرت اور رفقار کہی وو چیزیں ہیں جن پر دباؤ کی بناء ہو سکتی ہے۔ اہلِ فن کا تخمینہ کے کہ تیش طبعی پر جمضین کے سالمات بالاوسط ۱۸۰۰میتر فی نانید کی رفتار سے حرکت محرقے بئی اور ہوا کے سالیات کی رفقار صرف ۲۵۰ میشر فی ثانیه یئے ، عام طور پر اس اصول الو يوں ياد ركھو كر كس كيس كى كن فت جس قدر كم موكى أسى قدر اُس کے سالمات کی رفتار تیز ہوگی۔ فرض کرد که دهات کا کوئی کعب برتن ایک مسامدار

فرض کرو کہ وہات کا کوئی کمعب برتن ایک مسامدار پروہ گا کر دو حصوں بن تقیم کر دیا گیا ہے۔ مسامدار پروہ کا کام مٹی کے نیہ مجلا برتن ہے لیا جاسکتا ہے۔ اِس برتن سے ایک حصہ بین جمضین گیس اور وُوسے میں ہوا بھر دی

جائے تو یہ دونوں چیزیں مسامار یردہ میں سے نفوؤ کرنے لگینگی ۔ یھر آگر جمضین گیس میں سالمات کی تعداو فی کمعب سنتی میتہ اُسی تدر ہو جس تدر ہوا کے سالیات کی تعداد نی کمعب سنتی میشر ہے تو یونکہ جمنیبن کے سالیات کی رفتار ہوا کے سالمات کی رفتار سے چار سن زیادہ ہے اِس نے ہوا کے مقابلہ میں مصنین کے سالمات ، پروہ سے چار گنا تیزی کے ساتھ گرائینگے۔ بھر سیا یہ ضروری نہیں کہ اس سیس کے سالمات پردہ میں سے بھی چار گنا تیزی کے ساتھ گزری ؟ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ابتدا میں جس حصد کے اندر ہوا تھی اُس میں گیس مذکور کے سالمات کی تعداد بڑمتی جائیگی۔ پھر کوئی وجہ نہیں کم اِدھر کیس کے دباؤ میں بالجلہ اضافہ نہ ہوتا جائے اور وُورب عصد میں وباؤ محفقاً نہ جائے۔ اِس مسلم کو ہم ویل کے تجربہ سے نابت کرسکتے ہیں۔

تبی بستائی بستان بر اور اس کے شنہ بیں ربڑی ایک اسوراخ ہو۔ راس سوراخ بی ایک بتالی اور لبی شیشہ کی نلی کا سرا وافل کرد۔ بھر ایس نلی کو اِس طرح عموداً گھڑا کرد کہ اُس کا نیج والا سرا محلاس کے اندر بان میں دُوبا رب اِس کے بعد ایک اور محلاس کو اُلٹ کر اُس کے اندر بان میں تُووبا رب اس کے بعد ایک اور محلاس کو اُلٹ کر اُس کے اندر جفین گیس بھر دو اور بھے دیر تک اِس کا س کو مسامدار برتن کے اُوپر تھا ہے ربو۔ بلی اور کھی دجہ اِس کی دہ اِس کی اِس کی دہ اِس کی دہ اِس کی دہ اِس کی دی در اِس کی در اُس کی در ا

سوا کھے نہیں کہ سامار برتن کے اندر گیس کا داؤ بڑھ گیا ہے۔ اور چنکہ بیشس میں کچھ فرق نہیں ہیا اور حجم کے گعث جانے کا بھی کوئی موقع نہیں کم مس کو داؤگ زیادتی کا موجب سمجھ لیا جائے' اس نئے ظاہر ہے کہ اِس برتن ے امدر پہلے کی بہ نسبت اب گیں کی کمیت زیادہ ہے۔ مسامدار برس کی ہوا اُس کی ویواروں بن سے سرزسر بہر آتی ہے اور اہر سے نمصین اُس کے اندر جاتی ہے ۔ لیکن جمضیں کے سالات کی رفتار ہوا کے سالمات کی رفتار سے تیز تر ہے۔ اس نئے جمعین کے سالات زیادہ تعداد میں المد یلے جاتے ہیں۔ اور ہوا کے سالمات کم تعداد میں



إبر آتے ہیں۔ اگر مگلاس کے منہ یں بھی ڈاٹ لگی ہوئی ہو اور اِس واث یں بھی ایک بتلی اور لبی نلی سگا کر اُس کا نیچے والا سِرا یانی بر الم بو دیا جائے تو اِس الی میں یانی اُدیر چر سے گیگا۔ یہ اِس بات کی الیل ہے۔ کو گلاس کے اندر گیں کا دباؤ گھٹ روا ہے۔ اگر تم یہ دیکھنا بیامو کہ مسامار برتن میں واقعی جمضین گیس وافل ہوگئی سے اور اُس کی ہوا کا کھے حصہ گلاس کے ادرآ کر جمضین گیس کے ساتھ بل گیا ہے تو تجربہ کو کھے دیریک جاری رکھنے کے بعد دونوں برتنوں کی عمیں کو على كر وكيهو - وونول مين ايك وهاكا بيدا بهوكا جو إس بات ير ولالت مریکا کہ اب دونوں برتنوں کے اندر مضین اور ہوا کا آیزہ ہے۔ تجربہ کو کچے دیر جاری رکھنے کے بعد اگر کاس بٹا لیا جائے تو اس

وقت سامار برتن کے اندل میں ہوا اور جمضین کا آمیزہ ہوگا اور باھی کی طرف سے صرف ہوا اس کو گھیر سے ہوئے ہوگا۔ اِس صورت بیں باطفی کی طرف سے صرف ہوا اُس کو گھیر سے ہوئے ہوگا۔ اِس صورت بی باطفی کی ہوا برتن کے اندر نغوذ کرتی جائیگی اور اُس کے اندل س کی ہوا اور جمعنین ودنوں باہر نکلنے گئیگا۔ لیکن رحمضین کے سالات کی رفقار تیز سر سخت اِس بناد پر برتن کے اندر وبا و گئٹ جائیگا۔ اور نمی بیں یانی پڑھنے گئیگا۔

### متبخب يراورجوش

می بخر \_\_\_\_ یے واقعہ اکثر تمہاری نگاہ سے گزا ہوگا کہ تھی کھلے برتن میں بانی رکھ دیا جاتا ہے تو وہ بتدریج ہوتا جاتا ہے۔ اس علی کا ام تبخیر ہے۔ تبخیر کچھ بان ہی کا فاصد نہیں۔ یہ علی تام ایسات میں بایا جاتا ہے۔ ہم بہلے بیان کرچکے ہیں کہ اِس واقعہ کی توجیہ کے نے سالت کا تحرک اننا بڑتا ہے۔ اِس نظریہ کے رُوسے ایج اور گیس میں صرف اِتنا فرق ہے کہ ایج کے سالات زیادہ قریب قریب رہے ہیں۔ اِس کے حرکت کے دوران میں گر پر تگر کھاتے ہیں اور اُن کو آزادانہ حرکت کے فرران میں گر پر تگر کھاتے ہیں وجود میں یہ وشواریاں بہت کم ہو جاتی ہیں۔ ایس کے سالات کی رفتار معمول سے نیادہ تیز ہو جاتی ہیں۔ ایس سے بعض جب ریک وران میں تو اُن میں سے بعض کی رفتار معمول سے زیادہ تیز ہو جاتی ہیں۔ اِس قسم کے کے رفتار معمول سے زیادہ تیز ہو جاتی ہیں۔ اِس قسم کے

سالمات اگر اتفاقاً سطح کے قریب بہنچ جائیں تو اُن کے لئے زاتی معیار حرکت کے زور سے ایع کے وجود سے باہر نکل جانا کچھ فلان تیاس نہیں۔ اس طرح وہ سالهات جر ایع کی بندشوں سے آزاد ہوتے جاتے ہیں آزادانہ ہوا میں ارنے لگتے ہیں۔ اِس وقت اُن کے وجور میں وہ سب خواص یائے جاتے ہیں جو گیسوں سے مخصوص ہیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے کے جس حصہ نے یہ شکل اختیار کر لی ہے وہ اب تمیں ک حالت میں نے۔لیکن اِس کے لئے ایک علیحدہ نام نجومز *کر لیا گیا ہے۔ کس ایع کے سالیات جب گیس کی شکل* میں <sup>ا</sup> آ جاتے ہیں توطبیعیات کی زبان میں اُن کو بخار کتے ہی۔ نظرینر تحرک میں ہم اس بات کی طرف بھی اشارہ کر ملے میں کہ تیش کی ترقی "بنجیر کی معادن ہے۔ چنانچہ اِس کی وجہ ہم نے یہ بتائی تھی کہ جب تیش برطتی ہے تو سالمات کی حرکت تیز ہو جاتی نے اور مایع کا سطی تناؤ گھٹ جاآ نے۔اب ان مسأل کو ہم ذرا تفصیل سے بیان کرنا یا ہتے ہیں۔ تمہارے سامنے کھلے مند کی بیال میں یانی رکھا ہے۔ اس کے سالیات حرکت کر رہے ہیں۔ جن کی حرکت تیز کے وہ یانی کی بندشوں سے آزاد ہوکر کرؤ ہوائی میں گھتے جاتے ہیں۔ كروً ہوانى ايك وسيع چيز نے وس نے يانى كے وہ سالمات جو اس کے اندر واقل ہو جا مینگے اُن کے لئے توٹ کر والیں ا اجانے کا موقع بہت کم ہے۔ لیکن تم جانتے ہوکہ رُوئے زمین

یر یان کی مبخیر کا عل کس قدر عام ہے۔ اِس کا نتیجہ یہ ہے کہ یان کے بخارات کی کچھ نہ میچھ مقدار بوا کے اندر ہمیشہ اور ا ہر بنگہ موجور رہتی ہے۔ اب اگر یان کا کوئی سالمہ بنار کی شکل میں ہوائے اندر حرکت کرتا ہوا تمہارے کیالی میں رکھے ہوئے یانی کی سطح سے آن کھرائیگا تو مکن ہے کہ یانی کے سالمات ک کشش اس کو کھینچ کر پھر یان کے اندر نے آنے۔ اس طرح تمہاری بیال کا بانی تبخیر کے عل سے بخارات بن کر ارتا جائیگا تو اس کے اساتھ ہی ہوا کے اندر جو یانی کے بخارات موجود أبن أن كا كيه نه كيه حصد ياني بن وافل بهو كر يهر يأني بنتا جائيگا۔ يه دونوں على يهلو به بهلو يط جاتے ہيں۔ اس سے تم سبحه سكتم بوكه اگر تبخير كا عل تيز بوركا تو بيال كا يان وم برم گفتا جائیکا اور آگر خارج ہونے والے سالیات کے مقابدیں واخل ہونے والے سالمات کی تعداد زیادہ ہوگی تو یانی کی مقدار میں اضافہ ہوتا رہنگا۔

جین بسر ملا میں تموڑا سا پان نے کر اُس کے ہدر یخ زال دو.

کا نبوت ۔ گلاس میں تموڑا سا پان نے کر اُس کے ہدر یخ زال دو.

ادر دونوں کو کچے دیر کک ہلاتے رہو۔ گلاسس کی بیرون سطح مرطوب ہوتی بائیگی ادر کچے دیر کے بعد پان کے اچھے خاصے قطرے نظر آنے مگینگے بتاؤ یہ پان کہاں سے آگیا۔ گلاس کے اندر کا پان تو باہر آئہیں سکتا۔ یہ بان ہوا کے اندر بخارات کی شکل میں موجود تھا ۔ ٹھنڈ ہے گلاس کو پان ہوا کے اندر بخارات کی شکل میں موجود تھا ۔ ٹھنڈ ہے گلاس کو پان کی گھو کر بخارات بھی ٹھنڈ ہے ہوگئے ہیں ۔ ادر اب اُنہوں نے پان کی

فکل امتیار کر لی ہے۔

تم نے عام دیکھا ہوگا کہ گیلے کپڑے جاڑے کی بہ نبہت گری کے موسم میں بلدی سُوکھ جاتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب بیش بُرطتی ہے تو ایک طرف تو ایع کی تبخیر تیز ہو جاتی ہے اور ووسری طرف ہوا کے اندر بخارات زیاوہ مقدار میں سمانے گئے ہیں۔ بھر تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ گری کے موسم میں جب برسات تہوئ ہو جاتی ہے تو وصوب خاہ کتی ہی تیز کیوں نہ ہو گیٹا کپڑا بہت ہوا کے اندر بخارات زیادہ مقدار ہیں موجود ہوتے ہیں۔ اِس کا وجہ یہ بے کہ اِس وقت ہوا کے اندر بخارات زیادہ مقدار ہیں موجود ہوتے ہیں۔ اِس کا در ووسری طرف ہوا کے آبی بخارات کے سالمات بخار بنتے جاتے ہیں اور ووسری طرف ہوا کے آبی بخارات کے سالمات بخار بنتے جاتے ہیں اور ورسری طرف ہوا کے آبی بخارات کے سالمات بخار بنتے جاتے ہیں اور ورسری طرف ہوا کے آبی بخارات کے سالمات بخار بنتے جاتے ہیں اور ورسری طرف ہوا کے آبی بخارات کے سالما زیادہ مقدار میں این کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ مشلہ ذیل کی تقریر

ری بیاده واضع بو جائیگا۔ سے زیادہ واضع بو جائیگا۔

تو إس كا كيا نتيجه بونا چا بيئه - فرض كردكه تمهارے سامنے

ایک کھلے منٹ کی پیالی میں پائی رکھا ہے۔ اور اِس پیالی سو تم نے فضاء کے ایک محدود حصہ کے اندر کس برتن ہیں بند ر دیا ہے۔ اب تمہارے سامنے ، پیالی میں یانی ہے کانی ے اُویر بوائے کا دور اِن دونوں کو برتن کی وبوارس گھے ہے ہوئے ہیں میان سے جو بخارات اُشے ہیں اُن کو برتن کی دیواریں اس بند فضاء یں روک بیتی ہیں۔ اِن طالات کو نگاہ میں رکھ کریانی کے کسی ایک سالمہ کے واردات کو دکھو۔ یہ سالمه اگر تیز تیز حرکت سرتا زوا یان کی سطح میں بہنچ جائیگا اور اُس کی رفتار آبنی تیز ہوگی کہ سالمہ یان کی سطح میں ہے رستہ بنا یسنے پر تادر ہوسکتا ہو تو اِس صورت میں وہ یانی کی بناشوں ت آزاد ہو جائیگا اور ہوا کے اندر آزادانہ حرکت کرنے مگیگا۔ اس میں شک نہیں کہ اُس کو ہوا کے سالات کے ساتھ بار بار کرانا پڑیگا۔ لیکن اِس پر بھی اُس کی آزادی ہوا کے سالات کی آزادی سے کھے کم نہ ہوگی۔ بناء بریں اُس کے لئے ہر طرح سے اِس بات کا اسکان ہے کہ زوھر اُوھ حرکت کرتا یھرے اور اِس آوارہ گردی میں برتن کی دیوار وں سے جا کالئے. اب اِس سے آگے رستہ بند ہے۔ اِس کئے مجبوراً اُس کو کلر کھا کر داہیں لوٹنا پڑیگا۔ پھر وہی حدود نضام ہوگی اور وہی اُس ک آوارہ گردی۔ اِسی آوارگ کے عالم میں کبھی نہ کبھی وہ یانی کی سلمے کے قریب بھی آکلیگا۔ اِس وقت اگر سالمٹر مذکور اور بان کی سطح کا درمیانی فاصلہ زتنا کم ہو جائے کہ بان کے سالات

کی مشش سالمۂ مذکور کے وجود پر بخونی علی کرسکے تو وہ خواہ مخواہ یانی کی طرف کھنیا جلا آئیگا اور اخر یانی سے اندر وافل ہو کر بھر اُن ہی بندشوں میں بھنس جائیگا۔ اب اس قیاس کو فرا پھیلا کر دکھو۔ یانی کے وہ سالمات جن کی رفتار مقابلتہ زیادہ تیز ہے پانی سے ازار ہوکر اُویر کی فضاء میں گھتے جائینگے اور واں سے لوٹ لوٹ کر اُن میں سے بعض پھر یان کے اندر داخسل ہوتے رسنگے۔ ابتدا میں بند فضاء کے اندر چوک ایسے سالیات کی تعداد کم مونی چاہئے اس نے یان کو چھوڑنے والے سالمات زیادہ ہو سکھ اور لوٹ کر آنے والے کم۔ لیکن فضائے مکور کے اندر اِن کی تعداد بالتدريج برصى جائيگى أور آخر كچھ وير كے بعد وہ وقت آجائيكا كر يافى كو چھوڑنے والے اور اس كى طرف موث كر آنے والے سالات کی تعداد مساوی ہوگی۔ اِس وقت وونوں کے ورمیان گویا ایک تعاول کی صورت پیدا ہو جائیگی۔ اب یانی کی تبخیر کا عل تو پرستور جاری رہیگا لیکن نہ اِنی کی مقدار میں کھھ فرق آمیکا نه بخلوات کی مقدار میں کھھ کمی بیٹی ہوگی۔ اور بطاھی یہی معلوم ہوگا کہ تبخیر کا عل اب بند ہوگیا ہے۔ اب الر یان کی بیش برها دی جانے تو تعاول پھر نوٹ جائیگا ادر یانی کے سالهات زیادہ تعداد میں اس کے وجود سے تنطنع عَلَيْنَكَ \_ نتيجه إس كايه وركاكه بند فضاء مين بخارات كي مقدار بڑھتی جائیگی ۔ اور یہ عل اُس وقت سک جاری رہیگا تھ

پھر تعادل کی صورت قائم ہو جائے۔ پان کی تیش بڑھانے کی المجائے اگر ابہر سے کچھ بانی کے بخارات اِس بند فضاء کے اندر وافل کر دیئے جائیں تو اِس صورت میں بھی تعادل ٹوٹ جائیگا۔ پانی میں وافل ہونے والے سالیات کی تعداد زیادہ ہوگی۔ اور اُس کے وجود سے فارج ہونے والے سالیات کی تعداد کم۔ ایکن کچھ دیر کے بعد پھر دونوں کے ورمیان تعادل کی صورت پیدا ہو جائیگی۔

تبخیر کا عمل ہر تیش پر جاری رہتا ہے۔ ہی میں شک نہیں کہ تیش کی ترقی سے یہ عمل تیز ہو جاتا ہے اور بیش کا نہیں کہ تیز ہو جاتا ہے اور بیش کا تنزل تبخیر میں سستی کا موجب ہے۔ لیکن اِس سے یہ نہ سجھنا چاہئے کہ کوئی تیش ایس بھی ہے جس پر بہنچ کر یہ عمل اِلکل بند ہو جائے۔ چنانچہ سخ کا کرا و برف کا گالا بھی تبخیر سے خالی نہیں رہتا۔

تام ایبات یں جغیرکا کی جے ان مادی نہیں ہوتا۔
سادی بیش کے پانی اور غُل کو دیکھو تو معلوم ہوگا کہ پانی کی
بہ نسبت مُغول کی جغیر زیادہ میز ہے۔ اگر اِس بات کا تیوت
درکار ہو تو بیالوں میں اِن ددنوں مایع چیزوں کے مسلمی دزن لے کر کھل ہوا میں رکھ دو اور ہر پندرہ میں دقیقہ سمے بعد تول کر دیکھتے جاؤ کہ اِن کے دزنوں میں کتنا کتنا فرق آگیا ہے۔
تول کر دیکھتے جاؤ کہ اِن کے دزنوں میں کتنا کتنا فرق آگیا ہے۔
مینی کہ کئی جسم کو حوارت بہنجائی جاتی ہے تو اُس کے سالمات

کی حرکت تیز ہو جاتی ہے۔ اِسی حرکت کی تیزی کا نام تیش کی ترقی ہے۔ لیکن کسی جسم کے تام سالیات کی رفتار مساوی نہیں ہوسکتی۔ اگر کسی وقت اتفاقاً چند سالمات کی رفتار ساوی ہو بھی جائے تو اِس مساوات کا دیر یک تائم رہنا مکن نہیں۔ سالمات ایک دوسرے کے ساتھ برابر مکراتے رہتے ہیں۔ محمر کوئی وجه نهیں کہ یہ گرس رفتار کی ساوات کو توڑ کر نہ رکھ ویں ۔ اس سے ظاہر ہے کہ جس چیز کو ہم مادہ کی تیش کہتے ہیں وہ حقیقت میں سالات کے ای سط حرکت کا تیجہ ہے۔ اور واقعہ یہ نے کہ اگر سالمات کے واروات کا ویکھ لینا مکن ہو جائے تو ہر سالمہ کی تیش جواگانہ نظر آئیگی ۔ پھر یہ بھی تم سمھ کے ہوکہ تبخیر کے وقت مایع کے وجود سے سب سے پہلے وہ سالیات خارج ہوتے ہیں جن کی رفتار مقابلة زیادہ تیز ہوتی ہے۔ جب واتعات کی صورت یہ ہو تو بلا شبہ تبريد ، "بنحير كا ايك بديهي بينجه بونا چا بنے - كوئي ايع بخارات بن کر اُڑ رہا ہو تو اُس پر دو حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ تبخیر کے عمل سے اُس کا وجود دم بیم ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے۔ دُوسرے یہ کہ اِدو گرو کی ہوا سے الیے کے وجود میں حارت داخل ہوتی ہے۔ اِن دونوں میں سے جونسا عمل تیز ہوگا اس کا اثر فالب رہیگا۔ ہوا میں رکھا ہوا مایع جب بخارات بن کراڑتا ہے توعام طور پر اُس کے دجدو میں اِس قدر مُصندک بيدا ہو مانی ہے کہ وہ بخوبی مسوس ہوسکتی ہے۔ چنانچہ گرمی

کے موسم میں مٹی کی مسامدار صُرحیوں کا بان جلتی ہوئ ہوا میں خوب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔

تبحی بہر موسر ایک بول میں بانی اور دُدمری میں ایک بول میں بانی اور دُدمری میں ایک بول میں بانی اور دُدمری میں ایتھر بھر کر کچھ دیر تک کمرے کے اندر رکھ دو کہ دونوں کی تبیش کمرے کی تبیش کی تبیش کے ساتھ ایک حال پر آجائے۔ اِس کے بعد کمرے کی تبیش دیکھو۔ بھر ایک بیانی میں تھوڑا سا بول کا بیانی اور دُدسری میں تھوڑا سا بول

کا اہتھر وال دو۔ اور بیش بیما سے دونوں کی تیس دیکھتے رہو۔ چند رقبقوں کے بعد یانی اور ایتھر کی بیش سا تنزل بعد یانی اور ایتھر کی بیش سا تنزل بال کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہوگا۔

اب تعورًا ما ایتھم اپنی ہیلی پر ڈال کر ویکھو کر کس قدر مُھنڈک پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وج یہ ہے کہ ایتھم میں تبخیر کا فرجان زیادہ ہے۔ اس کی وج یہ ہے کہ ایتھم میں تبخیر کا فرجان زیادہ ہے اس نے دہ جلد جلد بخارات بن کر اُرُنے مگتا ہے۔ گری کے موسم میں تم نے اکثرنہا کر دیکھا ہوگا کہ عظیے گیلے جسم پر ہوا کا جھو کا اتا ہے تو ٹھنڈک موس ہون ہے۔ لیکن یہ مھنڈک ایتھم کی شھنڈک کو نہیں بہنچی

تبحر بب المجاد - "بخیر کا نتیج المجاد برا "بنیر سے شندگ بیدا ہوت ہے تو بھر کیا رس شمندگ کو یہاں تک بڑھا لینا مکن نہیں کہ البع جم کر ٹھوس بن جائے ہا ہوا پرب کے قُرص پر ایک چوڑے منہ کی بیالی میں بانی ڈال کر رکھ دو اور اُس کے اُوپر ایک شیشہ

کا فانوس رکھ کر اُس کی ہوا خارج کرتے جاؤ۔ پانی سے جو بخارات اُنھینگے وہ کا فارج کرتے جاؤ۔ پانی سے موتے جائینگے اور اُن کو لوٹ کر پانی کے

اندر واظل ہونے کا موقع نہ بل کیگا۔ اِس طرع تبخیر کا عمل برابر جاری رہے جس سے پان کی تپش وم برم گھٹی جائیگی اور آخر چند وقیقوں کے ایس ہو بانی باق ہے وہ جم کر بیال میں جو بانی باقی ہے وہ جم کر یخ نے گھٹا۔

کڑی کا ایک خشک مگڑا ہے کر اُس کے اُویر باِن کے چند تطرے رُول دو اور ایک بیٹلے شیشہ کے گلاس میں ایتھر رُوال کر اِس

پانی کے اُدہر رکھ دو۔ پھر جیسا کرشکل مالک میں دکھایا گیسا ہنئے ایک پُھکنی لے کر ایتھر کے اندر تیز تیز ہوا بہنچانی۔

اِس سے ایتھریں تیز تیز تبخیر ہوگ اور اُس کمی تی**ٹ**س

ہوہ اور ہاں ہی بیصل اس قدر گر جانیگی کہ مصنع یہ سام

گلاس کے نیچے رکھا ہڑا پانی کینے بن جائیگا۔ ان تجربوں سے تم کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ تبخیر کے ممل سے تبش کس طرح گھٹ جاتی ہے اور اِس سے کسی مایع کو منجد بنا لینا کیونکر مکن ستے۔ گری کے موسم میں جو لوگ یخ بنا کر جیجتے ہیں وہ اِسی عمل سے

فائدہ اٹھاتے ہیں۔

فكل بي

#### جوث


تبخیر کو تم نے وکھ لیا۔ اِس میں ابیع کے سالمات
بالتدریج بخار کی شکل اختیار کرتے جاتے ہیں۔ اور یہ
تبدیٰی الیع کی سطح پر واقع ہوتی ہے۔ اِس سے ظاہر ہے
کہ الیع کے ' تیز تیز حرکت کرنے والے ' سالمات جب
نک سطح پر نہیں بہنچ لیتے اُس وقت تک بہ ہینت مجموئ الیع ہی کی شکل میں رہتے ہیں۔ بخار کا اطلاق اُن پر اسس
وقت ہوتا ہے جب وہ ایع کی سطح کو چھوڑ کر اُویر کی فضاء
میں اُڑنا شروع کر ویتے ہیں۔ اب آؤ یہ وکھیں کہ اِس عمل
پر تیش کی ترق کا کیا اثر ہوتا ہے۔
پر تیش کی ترق کا کیا اثر ہوتا ہے۔

بر تیش کی ترق کا کیا اثر ہوتا ہے۔

تم بڑھ چکے ہو کہ بیش کے بڑھ جانے سے سالات کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ اِس لئے بیش کا بڑھ جانا تبخیر کا معاون ہے۔ اِس لئے بیش کا بڑھ جانا تبخیر کا معاون ہے۔ اِس لئے تیش کا بڑھ جانا تبخیر کا معاون ہے۔ آب مقام ایسا بھی آ جاتا ہے کہ وال بہنچ کہ تبخیر کا عل ایع کی سطح ہی ہے۔ مخصوص نہیں رہتا بلکہ ایع کے اندر بھی بخارات کے بلیلے آئے ہیں۔ اِس وقت تبخیر بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ مالیع بوش کھا رہا ہے۔ دس رہتن میں مابع رکھا ہے اُس کو اگر نیچ سے حدارت بہنچائی جائے برتن میں مابع رکھا ہے اُس کو اگر نیچ سے حدارت بہنچائی جائے اور ایس کا وہ حصہ جو برتن کے بیندے کو جُھو رہا ہے اُس کی

نیش ہمیشہ باقی ایم کی تیش سے کسی قدر زیادہ ہوتی سئے اِس کئے بخارات کے بہلے پہلے بہل عمواً اِس مقام پر بنتے ہوئے رکھائی ویتے ہیں۔ میش کا وہ ورجہ جس پر جوش عل شروع ہوا ہے ہر این کے لئے جُداگانہ ہے۔ تیش کے جس درجہ پر بہنچ کر کوئی الیے عِش کھانے ب أس الله كا نقطة جوش كيته بي-کسی ایع کے نقطر جوش کی تعیین میں برتن کے ادہ اور مُس کی اندرونی سطح کو بھی خفیف سا دحل ضرور ہوتا ہے علاوہ بریں اُس پر کرہ ہوائی کے دباؤ اور ایع کے خالص یا فیر خالص ہونے کا اثر بھی پڑتا ہے۔ چنانچہ یہ ٹابت شدہ بات ہے کہ مایع کا نقطر جوش بن باتوں کے اثر ہے ہیشہ بدت رہت ہے ۔ لیکن اگر کرہ ہوائی کے داؤ میں کچھ فرق نہ آئے تو ہوش کھاتے ہوئے الیے سے جو عناس ات نکل کر اُس کی سطح کے اُور جمع ہو جاتے ہیں اُن کی تیش ہمیشہ متقل رہتی ہے۔ اُس پر اِن واقعات کا مجھ اثر نہیں ہوتا۔ اِس لئے جب کسی ایم کا نقطر جوش معلم رنا ہو تو تیش ہیا کے جوفہ کو ایع کے اندر نہیں بلکہ اُن بخارات یں رکھنا یا ہے جو ہوش کے وقت الع کی سطح کے اُور جمع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بیش پیا کے بیان میں بھی ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ محتنی تیش کا نشان دے

کے مطابق ابک الد تیار کرد۔ مُرامی کے منہ میں جوکاک لگا ہے اُس کے ریک سوراخ میں تیش بیا واخل کرد اور مُرامی کے اندر کچھ کشید کیا جوًا بانی ڈوال دو۔ تیش بیا کو اِس طرح ترتیب دو کہ اُس کا جَونہ بانی کی سطح سے آھ پیر رہے۔ مُراحی کے بانی کو متصل ۵ دقیقہ کک کھولاتے رہو۔ اِس کے بعد تیش بیا کو دیکھو کہ



شكلعنت

Ta, Ki

ر ا ہے۔ اِس کے ساتھ ہی بارپیا سے

کر فو ہوائی کا دباؤ بھی معلوم کر ہو۔

کا نقطر جوش ۔ ایک بڑی سی انتحانی

نی کے مُنہ یں ور سوراخ کا کاک انگاؤ۔
ایک سُوراخ میں تپش بیما (شکل عملے) اور

ور سرے سُوراخ میں ایک لبی تصورا سا

کر دو۔ اِس کے بعد اتحانی نلی ایس تصورا سا

نول ڈالو اور اِس کو سہارا دے کر پائی کے

کلاس ب میں رکھو۔ اور غُول کے اندر

شیشہ کے بعد محراے ڈال دو۔ اِس بات

بن جائیں ورد شعل کے شعلہ سے اُن میں اُگ لگ جانے کا اندیشہ کے

اب گلاس کے پان کو گرم کرو یہاں ٹک کم نخول بوش کھانے گئے۔ جب
اِس کو جوش کھاتے ہوئے چار یا نچ وقیقے گزر جائیں تو بخارات میں رکھیے
ہوئے تیش پیما کی تبش یوھ لو ادر دیکھو تمہارے تجربہ سے وفت
باربیا ممکرة ہوائی کا دباؤ کتنا بتا رہا ہے۔ اِس دباؤ کی تحت میں یہی
باربیا ممکرة ہوائی کا دباؤ کتنا بتا رہا ہے۔ اِس دباؤ کی تحت میں یہی

غُرِلُ كَا نَقْلِا هِ مِنْ بَيْرِ كَا الْمِرْ نَقَطَةً بِوْسَ بِيرِ \_\_\_

ہم بہتے لکھ چکے ہیں کہ اگر سندر کی سطح پر کرہ ہوائی کا وباؤ طبق ہو تو یارے کے تیس انجے اُدنیجے اُستوانہ کو سہار لیٹا ہے۔ بلند یہاڑکی چوٹی پر ہوا کی کثافت کم ہوتی ہے اور بار بیما کے أوير ہواكى بلندى بھى گھٹ جاتى لئے۔إس لئے وہاں كرؤ ہوائى کا دباؤ محم ہونا چاہئے۔ پھر ضرور ہے کہ عمیق غاروں اور گہری کانوں کا حال اِس کے برمکس ہو۔ اِس لئے رُوئے زین پر نشیب و فازکی وجہ ہے دباؤ برجگہ سادی نہیں ہوتا۔ علاوہ بریں اگر کسی خاص مقام کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو وہاں بھی را؛ متقل نہیں رہنا۔ بلکہ واقعہ یہ کے کہ مقامی اساب اور موسم کے تغیرات ہر وقت اُس کو بدنتے رہے ہیں۔ اگر کرؤ ہوائی کا دباز زیادہ ہو اور ہم کسی الیے کو جوش دینا جاہیں تو ایس مطلب کے لئے میش کو معول سے زیاوہ بڑھانا پڑتا ہے۔ اور جب یک میش معول سے بڑھ کر اُس ورجہ پر نہ بہنی جائے جو اِس داؤکے لئے مناب ہے اُس وقت تک مایع بخار ی شکل اختیار نہیں کرا۔ اِس کے کسی ایسے کا نقطیر جوش

معلوم کرتے وقت اِس بات کا جاننا ضروری ہے کہ تجربہ کے مقام پر کرہ ِ ہوائی کا دباؤ کیا ہے۔

اب آؤید کی کھیں کہ وہاؤ کے بڑھر جانے سے نقطر جوش

بلند کیوں ہو جاتا ہے۔ تم جوش کے معنی سمجھ جکے ہو۔ اِس کی علامت یہ ہے کہ اید کی علامت یہ بنا

شروع ہو جائیں اور سطع کی طرف اُٹھنے لگیں۔ جب یہ حال ہو تو کسی ایک مبلیلے کے واروات پر غور کرو کہ جب وہ سطع کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اس پر کیسی کیسی توتیں عل کرتی

بیں۔ یہ کیفیت شکل ع<u>ام سے</u> بخوبی واضع ہو جائیگی۔ ایع کی سطح پر کرؤ ہوائی کا دباؤ ہے۔ ایس کا اثر مایع کے اندر ہرطرف

سنج پر کرہ ہواں کا دباو ہے۔ اِس کا اس مایع کے اندر ہر طرف پہنچیا ہے۔ اِس کئے 'بلیلے کے وجود پر

شكل عالم

ہے کہ بُلیلے کو وہا کر بھٹنج دے۔ علاوہ بریں بُلیلے کے وجور پر ایع کا ڈاتی وہاؤ بھی ہے۔ لیکن بُلیلے کے اندر جو بخارات

مجمی اِس کا اثر پڑتا ہے اور وہ جاہتا


ہیں اُن کا تقاضا یہ ہے کہ پھیل کر مجللے کا مجم بڑھا دیں۔ اِس وقت بُلیلے بر دو توتیں متضاو سمتوں میں علی کرتی ہیں۔ اِس مُطَّ اُلیلہ جب تک مایع کے اندر رہتا ہے اُس کے جم میں کوئی قابل لھاط فرق نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کرؤ ہوائی کا دباؤ بڑھ جائے

تو طاہر ہے کہ اُن رونوں توتوں کا تعادل ٹوٹ جائیگا اور اِس کا اثر بلیلے کی بیدائش پر بڑیگا ، پھر جب یک مابع کے سالمات میں اِس بڑھ ہوئے دباؤکا مقابلہ کرنے کے لئے کانی توت بیدا نہ ہو جائے اُن کا بخارات کی شکل اختیار کرلینا مکن نہیں۔ یہ قوت سالمات کی حرکت سے بیدا ہوتی ہے اور حرکت حرارت کا نتیجہ ہے۔ پھر کیا نظریئر شخرک کے رُوسے یہ ضروری نہیں کہ کُرو بوائی کا دباؤ جوش کا مزائم ہو۔ اِس میں شک نہیں کہ جب کرہ ہوائی کا دباؤ بڑھ جائیگا تو کسی مایع کو جوش دینے کے جب کرہ ہوائی کا دباؤ بڑھ جائیگا تو کسی مایع کو جوش دینے کے لئے اُس کی تیش کو معمول سے بلند تر درج پر بہنجانا بڑیگا۔ اور جب کرہ ہوائی کا دباؤ کم ہوگا تو وہ معمول سے بیست تر درج پر بہنجانا بڑیگا۔ اور جب کرہ ہوائی کا دباؤ کم ہوگا تو وہ معمول سے بیست تر درج پر جوش کھانے گلیگا۔

جب بان کی سطح پر دباؤ گھٹ جاتا ہے تو وہ ۱۰،۵مر سے بہت نیچے کی تیش پر گھولنے گلتا ہے۔ اِس بات کو ہم ذیل کے ساوہ سے تجربہ سے نابت کرسکتے ہیں۔ اِسی طال پر باقی العات کو بھی تیاس کرلو۔

بند کرال کر اُس کو جوش دو۔ جب بانی کو جوش کھاتے ہوئے چند دقیقے اور اُس کو جوش دو۔ جب بانی کو جوش کھاتے ہوئے چند دقیقے اگر جائیں تو آئی دیر میں صراحی کے اندر سے تمام ہوا ضارح ہو جائیگی اور اُس کی جھاپ بھر جائیگی۔ اب صُراحی کے نیچے سے مشعل ہنا کو اور صُراحی کے مُنہ میں ایک ایسا مضبوط کاک لگا دو کہ اُس کو بخوبی بند کرلے۔ پھر دو تین دقیقہ یک ایسا مال میں رہنے دو تاکہ صُراحی شھنڈی بند کرلے۔ پھر دو تین دقیقہ یک ایس حال میں رہنے دو تاکہ صُراحی شھنڈی بنو جائے اور اُس کی بہنی من اُھر سے نیچے اُتر آئے۔ اِس کے بعد جیساکہ شکل خاتہ میں دکھا اگر اے عشاری کو اُلٹ کر رکھ دو اور اِسفنج کا محکوال

نے کر اس کے بیندے پر کھنڈا پان ڈالو۔ ٹھنڈے پانی کے اثر سے صُرای کے اندر بھاپ ٹھنڈی ہوکر پانی بن جائیگ اور چوکلر باہر سے جوا داخل نہیں ہوسکتی اِس نے گرم یانی کی سطح پر وباڈ پہلے سے کم جو جا یگا۔ اور پانی جوش کھانے گیگا۔




وكل بس

تبی بسہ جسے ۔۔۔ وہاؤ کے اخر جوش پر۔ کے اختلاف کا اثر جوش پر۔ شکل ملت کے مطابق ایک آلہ سیار کرو۔

اِس میں ( ایک شیشہ کی کلی ہے جو دو مرتبہ زاویئر قائمہ پر مڑی

البول ہے۔ ب ایک سنگ استوانہ ہے۔ اِس



فسكل ماس

یں بارا ڈوال کر صُری کی بھاپ پر دباؤ کم و
بیش کیا جاسکتا ہے۔ نبی اکا جو برا یارے
کے اندر ہے اس کو تلم کی طرح تراش دینا
جا ہے۔ اس سے بھاپ کے فارج ہونے
میں زاید مرکا دٹ بیدا نہیں ہوئی۔ صُرامی کے
اندر بان کو جوش دو اور بیش بیما کو بڑھ کر
وکھو کہ اس وقت یان کا نقطۂ جوش کیا ہے۔

فرض کروکہ اُستوانہ میں پارے کی سطح ج پر ہے۔ اور پارے کے اندر نلی اکا بسرا فی بر۔ مُرامی کی بھاپ جب نلی کے مُنْہ سے کیلنے

گلیگی تو اُس پر کروً ہوال کا واق ہوگا اور اِس کے ساتھ ہی ہارے کے

ا متواد ہے کے واڈ کا بھی مقابلہ کرنا پڑیگا۔ اِس نے مموی وباڈ معلوم کرنے کے لئے اس کے مموی وباڈ معلوم کرنے کے لئے اُس میں پارے کرنے کے لئے اُس میں بارے کے اُسوا ہے اُس کے اُسوانہ میں کرنا ہوگا۔ شیشہ کے اُستوانہ میں بارا اُال ڈال کر وبائد بڑھاتے جاڈ اور ویکھتے جاڈ کہ وبائو کی مختلف مقداروں کے مفابل یاں کا نقطۂ ہوش کیا ہے ۔

رس طرح إس كے بعد داؤكو گفنا گھٹا كر ديكھو كر إنى كے نقطة جوش پر إس كاكيا اثر ہوتا ہے ۔ إس مطلب كے لئے مل كے اندر حرف نحوزا سا بارا رجنہ دو ادر صُراح كے فيك سے متعل ہا لو تحوری سى دير كے بعد بھا پ شھندی ہوكر شكڑنے گلیگی بس سے بانی كی سطح پر دباد تحسیہ جائیگا اور بارا نی ج بیں چڑے نے گلیگا ۔ اِس وقت والد كی بر دباد تحسیہ جائیگا اور بارا نی ج بیں چڑے نے گلیگا ۔ اِس وقت والد كی بر بہدی مقدار معلوم كرنے كے لئے باربيما كی بلندی بیں سے اور ب اور ب این ہوگا ۔ اگر سیابی چوس كا غذ شھار کے بار بی بار بی کا نام تھار کے بار بی بار بی کا در بارہ کے بار بی بارہ کی کی بارہ ک

شمدُی روگ اور بان تیز تیر ہوش کھائیگا۔ گھلے ہوئے شھوس کا اثر نقطۂ ہوش بر اس بحث سے پہلے ذیل کی صدیں نگاہ

یں رکھ کو۔

برب ایک جسم و وسرے جسم میں گفل کر اِس طرے اٹنائل ہو جاتا ہے کہ دونوں بل کر ایک فات بن جاتے اُبَن تو اِس آمیزہ کو محلول کہتے ہیں۔ مثلاً مصری بانی میں گھول وی جاتی ہے تو اِن وونوں کے دعود سے ایک آمیزہ تیار

ہوتا ہے جس کے خواص میں کسی مقام بر کوئی فرق نہیں ہوتا یہ آمیزہ مصری کا آئی محلول ہے۔ مصری یان میں حل ہو جاتی ہے اور یان مصری کو حل کر کیتا ہے۔ جد چیز کمی وُدسری چیز کو عل کریتی ہے اُس کو محلِل کتے ہیں۔ اُوپر کی مثال میں یانی معلل ہے۔ جه چیز کنی محلِل میں مل ہو جاتی ہے اُس کا نام مُنحل ہے۔ اُویر کی مثال میں مصری کو منحل سمجھنا یا ہے۔ خالِص محلِل کی بر نبت محلول کے وجود میں تبخر کا رجان کم ہوتا ہے۔ اِس نے اگر کسی مایع کے وجود میں کوئی ٹھوس چنر گھل ہوئی ہو تو اِس محلول کی تبخیر کے مرجمان کو کرہ ہوائی مے دباؤ کے ساتھ میادی کرنے کے لئے محلول کی سیمشس زياده بلند كرني يراتي بي يا يون كهو كم محلول كا نقطر جوش خالص محلِل کے نقطم جوش سے بلند تر ہوتا ہے۔ نجربہ ہے نابت ہے کہ نقطهٔ ہوش کی زائد بلندی ایک مد تک منحل کی مقدار پر موتوف ہوتی ہے۔

نک کے محلول ا کا نقطر بوش ۔ ایک بڑی مُرامی کو تول کر اُس میں ۲۵۰ معب م

پانی وال دو - بھر صُرای اور یان وونوں کا وزن دریافت کرو۔ اور یانی کے اند ایک تبش پیا اس طرع رکھو کہ اُس کا جَوف یان میں اُدبا رہے۔ اِس کے

بعد چھ جگہ یانج پانچ گرام نک تول او- اب بان کو گرم کر کے نقط ِ بوش

پر پہنیا دو۔ پھر اِس کھوتے ہوئے پان کی تیش معلوم کرد۔ ادر وقت دیکھ کر

اِس یان کے اندر یانج گرام کک ڈال دو۔ جب دو دقیقے گزر جائیں تو کھولنے ہوئے بان کی تبش دیکھو۔ اِس کے بعد یابج گرام نک اَدر ڈال دو اور دو دقیقے گزر جانے پر پھر تیش دیکھو۔ اِس عمل کو اِسی طرح جاری رکھو حتی کہ تمام

مک بانی میں عل ہو جائے۔ اب جتنی جلدی ہوسکے صُراحی کو ٹھنڈا کر دو تاکه تبخیر کا عمل سُست ہو جائے اور اِنی صَائع نہ ہونے یائے۔

جب صُراحی تُصنَّدُی ہو ہائے تو اُس کو پیر تول ہو۔ یہ مُراحی مک

اور اُس بانی کا وزن مبوگا جو اِس وقت صُراحی کے اندر موجود نے ، اِس وزن کیں سے صُرای اور نکے کا وزن کے ا

ابتدایں جو بان محراحی کے اندر ڈالا گیا تھا اُس کا وزن تم پہلے معلوم ارچکے ہو۔ اِن دونوں دزنوں کا مفاہلہ کرکے دیکھ لو کم بالجملہ کس تدر

ربی ہو۔ بن دونوں درموں کا مقابر کرمے ویظ کو کہ بابعد میں ملکہ ایان تبخیر سے ضائع ہو گیا ہے۔

اب گریہ ان ایا جائے کہ تجربہ کے دوران میں تبخیر مستقل رہی ہے تو بان کے اِس مجموعی نقصان سے اِس بات کا بہتہ نگا لیسا کچھشکل ہے۔

نہیں کہ ہر بار بانچ گرام نک والنے کے بعد جب تم تیس پیاکو بڑھتے تھے تو اُس وقت مُرامی کے اندر بانی کی کتی مقدار موجود تھی۔جب

یہ سعلوم ہو جائے تو ساب نگاکر دیکھو کہ ہر ایک حالت یں نمک کی کتی گنی مقدار فی صدی موجود تھی۔ اِس کے بعد نک کی اِن مقداروں اور

اِن کے مقابل کے نقاطِ بوش کو تعبیر کرنے کے لئے مربعدار کاغذیر ایک

مُنتنی تیار کرواور بتاؤ اِس سے کِن کِن باتوں کا بنتہ جِلتا ہے۔

\_\_\_\_(**\psi**)\_\_\_\_\_

# جهافصل مخشقين

ا۔ صُری میں فالص بانی وال کر اُسے آیک مشعل ہے گرم کیا۔ اُس میں ابک تیش بیمیا اِس طرح رکھ دیا کہ اُس کا بجوفہ بانی کی سطح سے نیچے رہے۔ اور دُوسرا اِس طرح رکھا کہ بجوفہ سطح سے ذرا اُوپر سطح ہے۔ اب اگر بانی جوش کھانے لگے تو کیا تیش کے اعتبار سے دونوں آبول کی نتان دی میں کھ اِختلاف ہوگا ؟

ذیل کی صورتوں میں دونوں آبوں پر کیا اثر ہوگا:

(۱) مُرای کے نیچے ایک اور شعل رکھ دی جائے۔

(ب) فراح يس كيه كهاني كانمك وال ديا جائے۔

۷۔ گرمی زیاوہ ہو' ہوا تیز جِل رہی ہو' اور شرک پر چھڑکا ؤ کر دیا جائے تو سرک جلدی خشک ہو جاتی ہے۔ اور اُگر ہوا مرطوب اور ساکن ہو تو ویر یں خشک ہوتی ہے۔ اِس کی کیا دہر سے ب

سور کی اینے کے نقطئہ جوش سے کیا مراد ہے ؟ بوش اور تبخیر کا انتیاز بیان کرو۔ ایع کے جوش کھانے کے لئے کون کون سے سندائدا ضروری ہیں ۔

میم۔ ایک تنگ مُنہ کی صُراحی اور ایک چَوْری بیالی میں ایتھ وَالل کر دبوں میز پر بہلو بہ بہلو رکھ دی جائیں تو کی دونوں میں ایتھرکی تیش کیاں دہوں یہ اگر کیسال نہ رہت تو تمہاری رائے میں اس اختلاف کی کیا توجیہ ہوگی ؟

ع من بنکما بل را بو تو چېره کو سردی کيوں مسوس بوق ي ا

میا ہوا کی خشکی یا مرطوبہت کو بھی اِس میں کچھ وفل سے ؟

ا مرکابی میں یان وال کر ہم نے کوری میں رکھ دیا ہے کہ بخار

بن کر اڑ جائے ۔مفصل بیان کرو کہ کرٹو ہوائی کی کون سی حالتیں تبخیر کی معاون ہونگی اور کن حالتوں میں تبخیر کا عل سُت رسکیا ؟

الله مفصل بیان کرو که ذیل کی صورتوں میں اِنجن سے نکلتی

ہوئی بھاپ کا کیا مال ہوگا:۔

(۱) مطلع صاف ہوا ختک کم اور موسم گرم ہے۔ (ب) ہوا مرطوب نئے۔

(**ب**) ہو ہروب ہو۔ میشہ اک مینہ گال)ھ

۔ تیش پیا کے جُوفہ پر گیلا کِٹرا چڑھا دیا جائے تو تیش بیما براس کا کی اثر پڑیگا ؟ کیڑے کو بان کی بجائے ذیل کی جیروں سے تر کر دیا جائے

تر اِس کا کیا نتیجہ ہوگا ؟ ہر نتیجہ کی توجیہ بیان کرد .۔

(۱) ابتھر-

(ب) سرسون کاتیل۔

- SARARARARARA

## ساتوين ل

#### بخارات كا دباؤ

اِس فصل میں آؤیہ وکھیں کہ بند فضاء کے اندر بخارا پر کیا گزرت ہے۔ اور فضاء کو محدوو کر دینے سے تبخیر پر کیا اثریرًا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ مایع بند مکان کے اندر رکھا ہو تو اُس کے سالات جھوٹ جھوٹ کر وور نہیں جا کتے۔ إدھر أوهر بند فضاء کی دیواروں سے بکراتے پھرتے ہیں۔ پھر اِسی اوارکی کے عالم میں کبھی مایع کی سطح سے بھی آن نکراتے ہیں اور ہمجنس سالات کی سشش پھر اُن کو مانیے کے اندر کھینچ لیتی ہے ابتدا میں مایع کو چھوڑنے والے سالات کی تعداد زیادہ ہوتی بئے اور لوٹ کر وایس آنے والے سالات کی تعداد کم۔ لیکن یہ مالت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہی ۔ کھھ عصہ کے بعد مِننے سالات فی تانیہ ایع سے باہر تکلتے ہیں اُتنے کی فی تابر لوٹ کر والیس آنے گلتے ہیں۔ اِس وقت العے کی تبخیر اور اُس کے بخارات

کی بنگل میں تعادل بیدا ہو جاتا ہے۔ جب یہ حال ہو تو کتے بی کہ الیے کے اور کی فضاء اس کے بخلات سے مسیر ہو چکی۔ کھی اس خیال کو اِس طرح بھی ادا رتے ہیں کہ بخارات اب سیر شدہ بخارات ہیں۔ لیکن اِس اِت کو بھولنا نہ چاہئے کہ مُراد حقیقت میں وسی نفاء کی سیری ہے۔ جب نفاء بخارات سے سیر ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اُس وقت اِس کے اندر بخارات کی مقدار اِس کی تبیش کے اعتبار سے قیمت اعظم پر ہوگی۔ اِس نے اُن کا داؤ بھی اینی قیست عظم بر بہنی جائیگا۔ اس میں شک نہیں الله اگر تیش بڑھ جائیگی تو اتنی نضاء کی سیری کے لئے بخارات کی زاوہ مقدار ورکار ہوگی۔ لیکن جب کے میش متعل رہی ہے بخارات کی مقدار میں فرق نہیں آسکت اور اُن کا داؤ بھی ایک حال پر تائم رہنا ہے۔ سیری کے وقت بخارات کے وجود سے ایج کی سطح پر فی مربع سنتی میشر جو دباؤ برتا ہے اس ا م ما يع كے بخارات كا اعظم دباؤ كتے ہيں۔ يہ دباؤ اس كے ہم يد پارے كے استوانے كى بندى سے تبیر کیا جاتا ہے۔ شلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہام پر یان کے بخارات کا اعظ وباؤ عدر بے تو اِس سے مطلب یہ ہوتا ہے کا ہ امریر اِن

کے بخارات کا دباؤ اتنا ہے جتنا کہ یارے کے ۱۲۶۷ مِلْی میدار اُونے استوانہ کا دباؤ نی می بع سنتی میدار ش کے بڑھنے سے بخارات کا دباؤ برص جا آ ہے ۔۔۔۔ جب ابع کی تیش بڑھتی ہے تو اُس کے دجود سے سالمات جلدی جلدی خارج ہونے گئتے ہیں۔ اِس کئے بلند تیش پرجب ما یع کی تبخیر اور بخارات کی بشگی میں تعاول پیدا ہوگا تو منردری سے کے اس مالت بیں بند فضاء کے اندر جو سالمات بخار کی حالت بین نہیں ان کی تعداد مقابلة زیاوه ہو۔ پھر چونکہ بند فضاء کی وسعت ایک حال بر قائم ہے اس نے کوئی وجہ نہیں کہ سالمات کی تعداد کے بڑھ جانے سے بخار کے دباؤ میں اضافہ نہ ہو جائے۔ علاوہ بریں تیش کے بڑھ جانے سے سالات کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے اور رفتار کی تیزی بھی دباؤ کی زیادتی کا موجب ہے۔

سیری کے وقت بخار کے دباؤ اور اُس سمی کثافت پر بخار کے جم کا محولی اثر مهين بوتا \_\_\_\_ نف كروكر بند فضاء كى

وسعت کسی سبب سے اجانگ کم ہوگئی ہے۔ اِس صورت میں بند فضاء کے اندر بخار کے سالات کی تعداد فی مکعب سنتی میتر زیادہ ہو جاگی ۔ اِس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تبخیر کے عمل سے جتنے سالات ایع کے وجود سے مکل رہے ہیں اُن کی بر نسبت کوشکر آنے والے سالات کی تعداد بڑھ جائیگی ۔ اِس طرح بخار کا زائد حصہ بالتدريج بشكي مين آكر ماييح كي شكل اختيار كرمًا جانيكًا اور بند فضاء سے اندر بخار کے سالات کی تعداد کھٹی جائیگی ۔ جب کک کہ انع کی مبخیر اور بخار کی بشکی میں تعادل کی صورت بیدا نہ ہو جائے بخار کی بشکی کا عمل برابر جاری رسکیا۔ پھر جب تعاول بیدا ہو جابگا تواس وقت بند فضاء کے زرر بخار کے سالات کی تعداد فی کعب سنتی میترویمی مہوگی جو اِس سے پہلے تھی ۔ اِس طرح اگر بند فضاء کی وسعت بڑھ جائے تو واقعات کی صورت اِس کے برعکس ہوگی۔ پھر نضاء کی وسعت کے گھٹ جانے یا بڑھ جانے سے بخار کی کشافت اور اُس کے دباؤ میں فرق آ جانا کیا معنی ؟ اِس تقریر سے یہ گان ہوسکتا ہے کہ اِس مقام پر بخارا اور سیسوں میں اختلاف بیدا ہو جاتا ہے۔ جنائجہ گیسوں کے باب میں تم بڑھ چکے ہو کہ اگر گیسوں کو دباکران کا مجم کم کر دیا جائے تو أن كى كتَّا فت اور أن كا دباؤ دونوں جيزس بڑھ جاتى ہيں ۔ لیکن غور سے ویکھو تو حقیقت میں یہ کوئی اختلاف نہیں۔جو کھھ نظر آتا ئے صرف عالات کے اختلاف کا نتیجہ سے - جن چیزول ہ ہم کیس کہتے ہیں اگر اُن کو بھی اپنے اپنے مالیے کی سطے سے

چُھوتا ہوا رکھیں تو اُن کا بھی یہی حال ہوگا۔ اُویر کی تقریر میں جو ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ سیر شدہ بخارات کے دباؤ پر جم کی کمی بیشی کا اثر نہیں بڑتا اُس بیں اِس بات کا خیال رکھنا یا سٹے کہ دباؤ کی مجموعی مقدار مقصور نہیں۔ صرف دباؤ فی مربع سنتی میتنر مُراد بئے۔ دباؤ کی مجموعی مقدار بلاشبہ بل جات ہے۔ کیونکہ بند نظائکا حجم اب وہ نہیں جو پہلے تھا ادر اُس کے اندر سالیات کی تعداد فی رکھیب سنتی میشر وہی ہے۔ سیر شدہ بخار کے دباؤ اور اُسس کی کتافت پر ہوا کی موجود کی کا کچھ انرنہیں ہوتا۔ تبخیر کا عل بند فضاء بن بهو را بهو تو اس وقت صرف وو بيزول كو توجہ کے قابل سمجھنا چاہئے۔ ایک مایع کی تبخیر اور ڈوسرے اُس کے بخارات کی بنگی۔ سیری کے نئے صرف اِن ہی وونوں چیزوں کے تعادل کی ضرورت ہے۔ تبخیری حقیقت پر غور کرو۔ ایچ کی سطح کے أوير بهوا بهو يا خلاً بخار كي مقدار وونول صورتول مين مساوى رسكي لیونکہ یہ ظاہر ہے کہ جب تک کوٹ کر ہنے والے سالیات کی تعداد فی ثانیہ اتنی ہی نہ ہو جائے بتنی کہ مایع سے خارج ہنے والے سالمات کی تعداد فی ثانیہ ہے اُس وقت کک ما بیع اُ بخارات بن کر اُڈتا رہیگا اور اُس کی مقدار گھٹی جائیگی۔ توٹ نہ آنے والے سالمات کی تعداد فی ثانیہ صرف اس بات پر موقوف الله كو نفاء مين في كمعب عنى ميتركيني سالمات موجود مين -کسی اور جنر کو اس میں کچھ وخل نہیں۔ اس بناء پر ہوا کی

موجودگی کا اثر صرف اِس قدر ہوسکتا ہے کہ بخار کے سالمات ہوا کے سالمات ہوا کے سالمات ہوا کے سالمات ہوا کے سالمات سے کھڑئیں اور تعادل کے بیدا ہونے بس دیر بو جائے

جب اس مسم کی مکریں ہونگی تو ظامبر بئے کہ بخار کے انتشار میں روک بیدا ہو بلگی جس کو نیتجہ یہ بدگا کہ بند فضاء کی دیوارول کے بہنچنے

میں بخار کے سالمات کا زیادہ وقت صرف ہوگا اور سیری کے لئے ضروری سبئے کہ بند نضاء کے ہر مقام پر بخار کی کثافت ایک حال پر آجائے۔

سیر شدہ بخارات کے متعلق جو کچھ سم نے بیان کیا ہے

اس کے بر محملہ کی صداقت بار بیما کی الدیما کی

پر غور کرو۔ اِس میں بار بیما کی جار نلیول کی تصویر ہے۔ جو کی بائیں ماتھ پر سے

اُس کے اندر صرف پارا ہے اور بارے کے اُور خلاء یہ کلی باربیا کا کام ویتی

سے اوپر ملک یہ می باربیا کا مام کریا سہے۔ اِتی تلینوں میں اِئیں سے شروع

ا کرکے بالتر تیب پان عُول ' اور ایتھر' وامل کر دیا گیا ہے۔ یہ چیزیں یارے

کے اُوپر خلا میں جاکر بخارات بن گئی

بین اور اُن کے دباؤ نے بارے کے اُستانوں کو نعیے دبا دیا ہے۔ یانی کے

بنارات کا دباؤ سب سے کم سبے۔



فنكل متلك

غول کا اِس سے زیارہ ۔ اور ایتھر کا دونوں سے بڑھا ہوا ہو ہے۔ یارے کے اُستوالے بقنے بقنے نہیے وب گئے ہیں وہی اِن تینول کے اپنے اینے سیر شدہ بخارات کے دباؤ کی مقدار ہے۔ اِس سے نابت ہے لہ ہر الع کے بخار کا وہاؤ اُس کی توعیبت پر موقوف ہے۔ ہمارے تجربہ میں اِن تینول ایع چنول کی نوعیت کے علاوہ اگر کوئی اُدر جیز وباؤیں فرق بیدا کر عق کے تو وہ تیش کی نابرابری ہے۔ لیکن ہماری الميال سب ہوا يس ركھى ہوئى بي اور ان كے حالات يس إ جم توئی فرق نہیں ایس لئے وباؤ کے اختلان کو محض مارہ کے اختلاف نوعيت كانتجه سجهنا ياسيح اس تجربہ میں نلی کے اندر سر مایع کی آئی مقدار واخل کرنی چاہئے کہ پارے کے آویر جو خلا ہے وہ مایع کے بخار سے سیر ہو جانے اور تھوڑا سا مایع باتی بھے رہے۔ یہ نہ ہوگا تو پھر سیری کی تصدیتی کے لئے ووسری کوئی علامت نہیں ۔ بیوں کے اندر الیعات اور اُن کے بخارات کو گرم کر دیا جائے تو بخارات کا وباؤ بڑھ جائيگا اور بارا وسب كر نيچے اتر آئيگا - إن نليول كے ممنه جس برتن میں رکھے ہیں اگر اُس کے یارے کی سطح پر کرؤ ہوائ کا دباؤ زیادہ ہو جا گئے تو ظاہر ہے کہ ہر ہی کے اندر بارے کا اُستوانہ زیاوہ بلند ہو جا گیگا۔ اور اُس کے اُویر جو فضاء ہے اُس کی وسعت گھے اُ بالله و نتيجه إس كايه موكاكه بخارات كالك حصه جمركر الع كي شكل اختیار کرایگا - اگر کری بوان کا دباؤ کم بد جانے او دافعہ کی صورت اس کے برعکس ہوگ ۔ لین نٹی میں بارے کے اوپر جو فضاء سے

آس کی وسعت بڑھ جائیگی اور اُس کے اندر جو زائد مایع بڑا ہے أس كا ايك حصه بخار بن جانيكا-

بخاركا وباؤ - « باربيا ك بحريب عوا نلیاں لے کر اُن کو اندر سے صاف اور خشک کر لو۔ پھر وونوں کو ماربیا بناکر کور کرو به لیکن اِس بات کا خیال رہے کہ یارا صاف اور نشک ہو ور نہ نتیجہ غلط ہو جائیگا۔ دونوں نلیوں میں پارے کے جاستوانوں کی جو بلندی سے اُس کو ناب لو۔ اِس کے بعد مراح بوٹے مُنہ کا نالیہ (شکل سے") لے کراس کی مرد سے ایک الی کے اندر یاتی کے حاف قطرے وافل کرو اور روسری کے اندر ایتھو کے دو تطرے ۔ پانی اور التجھر خلا میں پہنچتے ہی تخار بن کر اُڑ جا مُلِیکے اور مالنے کی صورت میں اُن کا کوئی ستاں ماتی نه رہیگا۔ اِن بخدرا مے وجود سے پارے کی سطوں پر وباؤ بڑیکا اور اس کے ا المتوالے كسى قدر فيع أثر أينكى - إن استوانوں كى بلدكا ناپ او اور اِس بات کو یاد رکهو که اُدیر کی نصاد اہمی

محارات سے سیرنہیں ہوئی۔ تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا ایتھر نلیوں کے اندر اور داخل کرو اور دیکھواب نلیوں میں یارے کی بلندی کیا ہے۔ اِس عل کا اعادہ اُس وقت کک جاری رکھو کہ ذرا ذرا سا الیے پارے کے اُوپر زائد بیا رہے۔ جب یہ صورت ہوگی تو دونوں نلیوں میں یارے کے اوید کی نفاء کارات سے سیر ہو چکیگی۔ اب ابتدا سے کے کر سیری کے وقت سک بخارات کے داؤ کی مقداریں تمہاری نگاہ کے سامنے ہیں۔ اِن پر غور کرد تو معلوم بہوگا کر جب تک نضاء کو سیری نہ ہوئی تھی اُس وقت تک دباؤکا یہ عالم تعاكم جول جول بحارات كي مقدار برصي تهي أن كل وبأو بهي برهتا جايا تعا- ليكن


سری پر یہج کر یہ سلسلہ سد ہو گیا ہے ۔ جب یک تیس ایک طال پر قائم ہے اس داؤ میں کچھ فرق نہیں آسکا - بارے مے استوانوں کی طبعی ناپ اور کھرے ی بیں دیکھ ر۔ دونوں نل**یوں میں شروع سے لیے کر اخیر تک** یاہے کی بلندیوں میں جو نمی واقع ہونی ہے قرمی میش ندکور پر ان مانع چیزوں کے سیر شدہ بخار کا وہاؤ سے۔ دونوں نلیوں میں جہال مایع اور بخار کا محل کے اُن حصول ا یر مشعل کے شعار کو اُویر' نیچے جلدی جلدی حرکت دے کر بلیوں کو سکرم سکرو۔ ویکھو بخارات کا دباؤ کس طرح برصا جاتا ہے۔ وونوں نلیوں کے "منہ انگوٹھے سے بندکرکے یارے سے بھوے بہوئے گہرے برتن میں لے جاؤ اور اُن کو اِس قدر نیجے دباؤ کہ دُور کک یارے میں دوب جائیں۔ یارے کی سطح کے اُدیر بارہا ی نبی میں جو فضار ہے اُس کی وسعت کھٹ جائیگی اور بخارات کا کھے حصہ بنگی میں آگر ایع کی شکل اغتیار کر لیگا۔ لیکن برتن کے یارے کی سطح سے لے کر نمی کے یارے کی سطح کک جو یارے کے استوانہ کی بلندی ہے وہ وہی ہوگی جو پہلے تھی۔ اِس سے م سجھ سکتے ہو کہ سیر شدہ بخارات کے دباؤیر مجم کی کمی بیشی كاكوئى اثر نهيس -بخار کے وہاؤگی آزاوی - اربیا ک ای یں بارے کے اُدیر جو نا رہ جاتا ہے اُس میں

تھوڑی سی ہوا داخل کر دو ادر دیکھو اِس کے بعد یارے کا اُستوانہ کتنا بلند رہتا ہے۔ اب نلی میں تھورا سا ایتھ راخل کرد۔ ایتھر بارے کے اُدہر بہنچ کر بخالہ

بخار کا وباؤ کرؤ ہوائی کے وباؤک مساوی ہوتا ہے۔ بیدا کہ شکل میں محایا کی ہے ریک لانائی و جسس کی ماتیں طول یں ، سر سر کے قریب ترب ہوں اور ایک ساق کا مُنہ بعد ہو۔ بند منہ ک ماق کو شیشہ کی ایک پؤڑی ٹی جب یں رکھ دو۔ اِس ٹی یں بہلے کاک ماق کو شیشہ کی ایک پؤڑی ٹی جب یں رکھ دو۔ اِس ٹی یں بہلے کاک

موط خ ہے جس میں تیت کی نلی واخل کر وی گئی ہے۔
اس نلی کے زریعہ دب میں محاب وائل ہوگ ۔ نیجے والا
کاک لانا نلی کو سنجالے ہوئے ہے۔ اِس کاک میں
ایک اور مسوراے میں ہے ۔ اس موان میں محاب
کو باہر نکالنے کے لئے ایک ستیشہ کی نلی لگا دی

مربر محتی ہے ۔



فنكل منكت

لانائی کو اکک کلیت مان خنگ بارے سے بھرد - اِس کے بعد کھے مُند کو اگر اور کے بعد کھے مُند کو اگر اور کا کی ہوا اللہ کا کہ بارک کے بند رسرے میں ملی جائے - اِس کے بعد بھر ہوا کر اِس ہوا کو دابس کے بند رسرے میں ملی جائے - اِس کے بعد بھر ہوا کر اِس ہوا کو دابس کے اندر بی میں ڈاننے وقت جو جوا کے درا دوا سے جملیلے

رہ جاتے بیں اُن کو یہ جوا اپنے ساتھ سمیٹ لائیگی۔ جب اِس طرف سے المينان ہو جائے تو 1 ير جو نلي كا تھوڑا سا حصہ خالى پڑا ہے أس ميں، سید کئے ہوئے اور تازہ کھولانے ہوئے کم ین کے چند قطب ڈال دو اور اس بات کا خیال رکھوکہ کی کے اندر اِس مقام پر اب ہوا کے لئے گنجائش باقی نہ رہے۔ اِس کے بعد نلی کا منہ ایکونے سے اِس امتیاہ کے ساتھ بند کر ہو کہ پانی کی سطح اور انگوسٹھے کے درمیان ہوا کا کوئی نتاں نہ رہنے پانے ۔ پھر نلی کو اِس طرح حرکت وو کہ یانی اُس کے بند یرے میں چلا جائے۔ اب نلی کو سیدھا کھڑا کر دو اور سنگ نالیہ لے کم اُس کی مدد سے کھلے منہ کی ساق میں سے یارا نکاتے جاؤ اور یہال مک نکالو کہ اُس کی سطح مور کے قریب یہنچ جائے۔ اِس کے بعد چوری نلی میں سے بھاپ گزارنا تمروع کرد اور دیکھتے جاؤکہ پان کے بخار کا دباعی یارے کو کس انداز سے دباتا ہے۔ جب لا نا کی کے اندر یان کے بخارا ی تیش بھاپ کی تیش کے ساتھ ایک حال پیر آجائیگی تو یہی تیش کا دہ نقطم بع جس کو یاں کا نقطی جوش کہتے ہیں۔ اِس وقت تم دیکھوسکے کہ لا نا نلی کی دونوں ساقوں میں پارے کی بلندی مساوی سنے ۔ یہ اِس بات کا نتیجہ ہے کہ الی کے اندر بخارات کا دباؤ کرؤمہوائی کے داڑ کے ساتھ تعادل میں ہے۔ تجیب سے سے بخارکے دباؤ سے نقطۂ جوش

گلاس میں پانی کے اندر رکھ دو اور پانی کو گرم کرنا شروع کرد ۔ اِس بات کا خیال رکھو کہ تربر کے ووران خیال رکھو کہ نی کی بند سات پان کے اندر ڈوبی رہے۔ تجربر کے ووران

یں بان کو ہاتے رہو۔ اِس سے بان کے ہر دعد کی تیش

ایک حال پر رہیگ ۔ جب لانا

نلی کی دونوں ساتوں میں پارے

ک بندی میادی ہو جائے تو یانی کی تیس دیکھ ہو۔یہی غُول

کا نقطئہ جوش ہے۔ کی مایع کی صرف

تھوڑی سی مقدار میس





شکل حمق

کا جنتر استعال کرنا چاہئے۔

آسکتی ہوتو اُس کا نقطئہ ا چُن معلوم کرنے کے نئے یہ قاعدہ نہایت مفید ہے۔ تجربہ بہر ا میں نُول کا نقطیہ جُن معلوم کرنے کے لئے ہم نے بن جنتر ہتھال کیا ہے۔ اِس کی دجہ یہ ہے کہ بان کا نقطیہ جُنُس غُول کے نقطۂ جوش سے بلند تر ہے۔ اگر نُول کی بجائے کوئی ایسا الیے ہوتا جس کا نقطیہ جوش بانی کے نقطۂ جوش سے بلند تر ہے تو بن جنتر بیکار تھا۔ ایس صورتوں میں بانی کی بجائے کسی اور ایسے

## ساتوين ك في شقيب

ا۔ دو سابی باربیا تیار رکھے ہیں۔ اِن یں سے ایک کی نمی کے اِندردنی بہلو پانی سے بھی ہوئے ہوں تو کیا وونوں آبوں میں پارے کے اُستوانو کی بندی کیساں بڑگی ؟ آگر کرے کی تیش ، اھر ہو تو دونوں کی بندیوں میں کیا فرق ہوگا ؟

ہو۔ ، اید میتر کے بعد کمے کی تین ، اور ہو تو اس کی ہوا اور کرنے کے لئے وزن کا بانی ورکار بوگا ؟

سوے دو ساوہ بربیا دیک ہی برتن کے پارے میں رکھے ہیں۔ ایک کے خلا میں تعورا سا بانی داخل کر دیا جائے تو اِس میں پارے کی بلندی گھٹ جائے گی ۔ اِس کی وجہ بیان کرد۔ ایک میں تعوراسا بانی واخل کر دینے کے بعد گرم دوں کی تیش میں تغیر کا ہر ایک بر کیا اثر ہوگا ؟

#### ر المحوي**ف**صل

## رطوبت بيمائي

رطوبت کا وجود کرؤ ہوائی میں ۔ روعے زمین کو دیکھو ۔ اِس پرکس قدر بانی موجود ہے ۔ یہ یانی کرٹ ہوائی کے نیچے تھلا یڑا رہتا ہے۔ اور اِس کے اُدیر کوئی چیز ایسی نہیں جو اِس کے بخارات کو کرؤ بوائی میں داخل ہونے سے روک دے بیجھلی فصلوں میں تم بڑھ جکے ہو کہ تبخیر کا عمل کسی خاص درجہ کی تیش کا تابی نہیں۔ تیش کے ہر درجہ پر یہ عمل جاری رہتا ہے۔ اِس سے تم سمجھ کتے ہوکہ یانی کے بخارات کا ہوا میں موجود ہونا اِن باتوں کا لازمی نتیجہ ہے۔ یانی کے وجود سے جو سالمات خارج ہوتے ہیں اُن کو ہوا کے سالمات سے گرانا پڑتا ہے۔ اِس لئے ہوا کا وجود تبخیر کے علی کو کسی قدر مست کر ریتا ہے۔ علاوہ بریں وہ اِن کے انتشاس کو بھی روکتا ہے۔ یہ وقت نہ ہوتی تو کرؤ ہوائی کی فضاء ہمیشہ یانی کے بخارات سے سیر رہتی -

کرہِ ہوائی میں بخارات آبی ہی کے وجود سے وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو ہم ہوا کی رطوبت کہتے ہیں۔ موسموں کا تغیر و تبدل معلوم کرنے کے لئے اِس

بات کا جاننا ضروری سنتے کہ ہموا کی رطوبت کس درجہ پر ئے۔ یہ بات جس عمل سے دریافت کی جاتی ہے انسس کو رطوبت بہمائی کہتے ہیں۔ ہوا میں رطوبت کی مقدار ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کسی خاص تیش پر کسی خاص وسعت کی فضاء کو میر کرنے کے لئے بخارات کی ایک معیّن مقدا در کار ہوتی ہے۔ اگر تیش بڑھ جائے تو فضاء کی سیری ٹوط جائیگی اور اُس کو سیر کرنے کے لئے زیادہ بنجارات کی ضرورت بڑگی۔ اور اگر تیش گھٹتی جائے تو بخارات کا ایک حصہ فضاء کی سیری سے زائد کے رہیگا۔ فضاء میں اِسس جصہ کو سبھا نے کی طاقت نہیں۔ اِس کئے ضرور ہئے کہ بخارات کے اِس حِصہ کی حالت ہمل جائے۔ اب فرض کرو کہ رطوبت کے اعتبار سے بواکی ایک خاص حالت ہے اور یہ حالت سیری کی حالت نہیں۔ اِس وقت اگر ہوا کی تیش گھٹتی جائے تو فضاء کے جس حصہ میں یہ ہوا بھری ہوئی ہے اُس کی سیری کی عد اُنگ ہوتی جائیگی - اور آخر تیش کی وہ حد آجائیگی کہ اُس پر رطوبت کی یہی مقدار اُس کی سیری کے لئے کافی ہوگی۔ پھر اگر

آپش اِس سے بھی کم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ بخارات کا ایک جصہ ضرورت سے زائد ہوگا۔ اور دہ بھی میں آکر اوس کم مردرت سے زائد ہوگا۔ اور دہ بھی میں آکر اوس کم مرکب بادل کم یا بالے کی شکل اختیار کریسگا۔ اِس مقام پر ایک بات نگاہ میں رکھنے کے قابل ہے۔

تم نے توگوں کی زبان سے اکثر سنا ہوگا کہ آج ہوا خشک سے يا سبح موا مرطوب عبي عوام مي كي عادت نهيس بكد الل فن بھی کبھی کبھی اِس قسم کے خیالات کو اِسی طبح اوا کر دیتے بن \_ چنانچہ اس قسم کے کھلے کہ ہوا بنجارات سے سیر ہوگئی یا ہوا کی اسیری کے لئے ابھی اُور رطوبہت ور کار بنے اکثر تمہاری نگاہ سے گزرینگے۔ لیکن یاد رکھنا باہے کہ یہ سب رواج عام کی مہولت ببندی ہے۔ ہوا کو اِن دافعات یں کوئی دخل نہیں۔ بچھلی دو فصلوں میں جو کچھ تم نے د کھھا ہے اس بر غور کرو تو یہ خیال تمہاری سمجھ میں بخوبی آجائيگاء ايسے موقعول پريهي مجھنا چاستے كه هيقت ميں زوا سے وہ حیائی نضاہ مراد ہے جس کے اندر یہ ہوا واقع ہے۔ مرطوبیت ۔ ۔۔۔ مرطوبیت سے مُراد یہ ہے کہ ہوا کی رطوبت کس درجہ پر ہے۔ یہ معلوم کرلینا کہ اِس وقت ہوا کے اندر فی کعب سنتی میشر یا فی کنٹ اپنچ' رطوبت کی کتنی مقدار موجوہ ہے کچھ وشوار نہیں۔ مثلاً گندک کے تیزاب کا فاصہ ہے کہ رطوبت سے اِس کو بہت س غبت ہے۔ تھوڑاسا گندک کا خانص تیزاب ہو اور اُس کو تول کر اُس میں سے ایک نیے ہوئے جم کی ہوا گزارو - ہوا کی رطوبت کو یہ تیزاب بذب كرايكا - اور بهوا خشك جوكر آسك نكل جائيگي - اب تيزاب کو پھھر تولو۔ اِس کے وزن میں جتنا اضافہ ہوگا وہ ہوا کی

191

رطوبت کا دزن ہے۔ اِس ہوا کا جم تم بہلے معلوم اِن دونوں سے تم معلوم کر سکتے ہوا کہ ہوا میں افی اِکافی جم کتنی رطوبت موجور ہے۔

یکن اِس علم سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا۔

موسم کا تغیر و تبدل ایل بات بر موقوف نہیں کہ ہوا کے اندر کتنی رطوبت ہے۔ وہ تو اِس بات پر موقوف سے کہ سیادی کے اعتبار سے ہوا کس حل پر ہے۔ اور سیری یں

تیش کو بہت کیجھ وخل سے۔ ممکن سبے کہ کسی ایک وقت میں ہوا کے اندر رطوبت کی بہت سی مقدار موجود ہو اور تبش

کی بلندی اُسے سیر نہ ہونے دے۔ اور کسی اور وقت میں بیش گر جائے تو رطوبت کی زراسی مقدار بھی اُس کی سیری

سے زائد ثابت ہو۔ اِن وجوہات کی بنا، پر اِس بات کا جاننا

ضروری ہے کہ کسی فاس وقت میں رطوبت کی جو مقدار ہوا کے اثرر موجود ہے اس کی مقدار رطوبت کی اُس مقدار سے کتنی دُور ہے جو موجودہ

تیش پر ہوا کو سیر کرسکتی ہے۔ یہ مطلب اِس طسیع ماصل ہو سکتا ہے کہ اِن دونوں مقداروں کا تناسب معلم

ہو جائے۔ اِس تناسب کو طبیعیات کی زبان میں مرطوبیت اضافی کہتے ہیں۔

مرطوبيت اضافي فرض کرو کہ

کی خاص وقت میں جب کہ ہوا کی تبش ت م ہے '

اُس کے اندر نی اِکائی جم ہی گرام رطوبت ہے۔ اور اِس دقت رطوبت کی جو مقدار ہوا کو سیر کر دینے کے لئے درکار ہے اُس کی مقدار فی اِکائی جمم کی گرام ہے۔ تو مرطوبیتِ اِضافی کی تعریف حسبِ ذیل ہوگی:۔۔

مُرطوبيتِ اضافي = <u>ق</u>

نالہائی عمل کا سیجہ ہمیں۔بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جب سجیر سروع ہوئی سے
تو بنجارات کے وجود سے اُن کی بیدائش کے ساتھ ہی دباؤ ظاہر ہونے
گتا ہے۔ بھر بُوں بُوں بنجار کے سالات کی تعداد بڑھتی ہے یہ دباؤ بھی
زیادہ ہُوتا جاتا ہے اور آخر بڑھتے بڑھتے سیری کے وقت اپنی مقدار
اعظم پر بہنچ جاتا ہے۔ اِس سے تم سجھ سکتے ہو کہ جس طرح بخار کا سیری

پہنچنا ایک تدریجی عمل ہے اُسی طی اُس کا وباؤ بھی تدریجاً بڑھتا ہے۔ پس اُگرہم یہ مان لیں کہ کسی معلوم پش بیر ہوا کے اندر پانی کے بخار کا دباؤ ابتدائے تبخیر سے لے کر سیری تک سالیات کی تداو کا متناسب رہتا ہے تو کچھ لیے جا نہ ہوگا۔ پھر اِس یس شک نہیں کہ ہر چیز کا وزن اُس کے سالیات کے وزنوں کا مجموزی فرجہ ہے ور ہرچیز کا وزن اُس کے سالیات ہمیشہ ہموزی بجموری ہونے بیں۔ ہندا یہ ضروری ہے کہ ابتدائے تبخیر سے ہموتی سیری تک بخار کا وزن ہر وقت اپنے سالیات کی تعداد پر موقوف ہو۔ اِس بناء پر موفوبیت اِضافی کی تعریف میں وزن کی بجائے ہم دباؤ کو دافل کر سکتے ہیں۔ اِس صورت میں موقوبیت اضافی کی تعریف حسب ذیل ہو جائیگی: ۔۔۔

مرطوبيتِ إضافي = تيشِ موجوده بر بخار موجوده كارباؤ على المنظوبيتِ إضافي المنظوبية المن

مرطوبیت اِضافی معلوم ہو جائے تو اِس سے ہم اندازہ اُگا سکتے ہیں کہ بیش میں ذراسی کمی واقع ہونے سے رطوبت کے بیش میں آجانے کی کہاں کک توقع ہے۔ بھر اِس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ باول کہر کہا ہے دغیرہ کے نمودار ہونے کی کہاں تک امید ہوسکتی ہے۔علادہ بریں رطوبت کا ایک خاص مقدار میں ہوا کے اندر موجود ہونا صحت کے لئے نہایت خاص مقدار میں ہوا کے اندر موجود ہونا صحت کے لئے نہایت

ضروری ہے۔ مکانوں کی ہوا ایک خاص حد سے زیارہ خشک ہو جاتی ہے تو صحت پر اِس کا بُرا اثر پڑتا ہے ۔ اگر مطوبیتِ اضافی کا علم ہو تو ہم اِس کا تدارک کر سکتے ہیں۔ منتا کی سنتھ :

نقطۂ سنٹر کے مطوب ہوا کو بالت دیج عمنڈا کرتے جاؤ تو آخر پیش کا وہ درجہ آجائیگا جس پر پہنچ کر بخار بسگی میں آنے مگینگے ۔ پیش کے اِس درجہ کو نقطۂ مِشبنم

کہتے ہیں ۔ یہ وہ تیش ہے جس پر بخار کی موجودہ مقدار ہوا کو سیر کر دینے کے لئے کافی ہو جاتی ہے۔ اِس سے تم سمجھ سکتے

ہو کہ یہ نقطہ حقیقت میں اِس بات پر موقوف ہے کہ ہوا میں فی اِکائی جم بخار کی کتنی مقدار موجود ہے۔ ہوا میں رطوبت کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی اُسی قدر یہ نقطہ ہوا کی موجودہ تیسسُس

کے زیادہ قریب ہوگا۔ اور اگر ہوا میں رطوبت کی مقدار کم ہوگی تو ہواکی موجودہ تیش سے اِس نقطہ کا بُعد بھی زیادہ ہوگا

جب نقطئ سنبنم معلوم ہو جائے تو بھر اس بات کا

جان لینا کیجھ مشکل نہیں کہ اِس ٰوقت ہوا کے اندر جو بخسار موجود بیّس اُن کی مقدار کیا ہے۔ یہ بات سجرہ سے شاہت ہے

کہ جب ہم پانی کے بخار' اور ہوا کو ٹھنڈا کرنے ہیں تو اِن دونوں کے مسکڑاؤ کی شرح تقریباً ایک ڈونرے کے برابر رہتی

ہے۔ اِس لئے اگر کرؤ ہوائی سے رقی ہوئی ۱۰ کمعب سنتی سیسر ہوا او ٹھنڈا کر دینے سے ہس کا جم گھٹ کر ہ کمعب سنتی بیسر رہ جائے تو اِس ہ کعب سنتی بیسر ہوا میں بخار کی وُہی مقدار موبود

ہوگی جو اِس کے اندر اُس وقت موجود تھی جب اِس کا جم ۱۰ کعب سنتی بیتر تھا۔ اِس سے ظاہر ۔ تبے کہ دونوں صورتوں میں

اِس بخار کا دباؤ کرہ ہوائی کے دباؤ کے ساتھ تعادل میں بے اور کرہ ہوائی کے وہاؤ میں اِس فراسی دیر میں کوئی تابل لحاظ فرق نہیں آسکتا۔ اِس کئے بنمار کے دباؤ کو رونوں صورتو میں ہم مساوی قیاس کر سکتے ہیں۔

فرض کرو کہ ہوا کی تیش الا عربے اور تجربہ سے نابت ہوتا ہے کہ نقط شبنم پر لانے کے لئے اِس کو محصندا كر كے ١٥ هر كى تيش ير پہنجانا بريگا- اِس صورت ميں الأهر کی تیش پر جو بخار کا دباؤ تھا وہی ۱۵ هر کی تیش پر سیری کی طالت کا دباؤ بن گیا ہے۔ اِس سے ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ ہوا کے اندر جو بخارات موجود ہیں اُن کا اینا دباؤ اِس قدر ہے کہ اگر تیش گھٹ کر ۱۵ مریر بہنچ جائے تو بخارات کی یہی مقدار تیش ندکور پر ہوا کی سیری کے لئے کانی ہے۔ بنا برین اگر نقطئہ سنتہم معلوم ہو جائے تو ہسم اہل فن کی تیار کی ہوئی فہرست کسے دریافت کرسکتے ہیں کہ اِس تیش کے مقابل سیر شدہ بخار کا دباؤ کیا ہے۔ تجربہ کے وقت ہوا کے اندر جو بخالات موجود ہیں اُن کا وباؤ بھی یہی ہوگا۔ اِسی طع فہرست سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تجربہ کے وقت ہوا کی جو تیش ہے اُس کے مقابل سیرشدہ بخار کا دباؤ كيا بهونا چاسية - بهر إن دونول مقدارون كا تناسب بنا ديكا کہ عجربہ کے وقت ہوا کی مرطوبیتِ اضافی کیا ہے۔ مشلاً

فہرست میں لکھا ہے کہ ۱۵ هر پرسیر شدہ بخار کا دباؤ ۱۲،۱۲ یلی میترہے

اور ۲۱° هر بر ۷۶ م ۱۸ یلی میتر- تو اِس صورت میں

. 3 411 =

/° YA ==

اِس تقریر سے تم نے سمجے لیا ہوگا کہ اگر نقطرِ سبنم معلوم ہو جائے تو یحر مطوبیتِ اضافی دریافت کرلینا ایک ہمل سی بات ہے۔ جن آبوں کی مدد سے نقطرِ سنبم معلوم کیا جاتا ہے آن کو رطوبت بیما کتے ہیں۔ ذیل میں ہسم اِس قسم کے چند آبوں کا حال ایکھ دیتے ہیں کہ طالب علم کو اصول کے جند آبوں کا حال ایکھ دیتے ہیں کہ طالب علم کو اصول کے سمجھنے میں مہولت ہو جائے۔

راجیه کا بیاله دار رطوبت بیما \_\_\_\_ یا از اجیه کا بیاله دار رطوبت بیما

زاجیہ کا ایک چھوٹا سا بیالہ ہے جس پر اعلے درجہ کاصیقل کردیا جاتا ہے۔ اِس بیالہ میں بانی ڈال کر میں کو یخ سے شفنڈا کرتے ہیں یہاں تک کم بیالہ کی بیرونی سطح بر اوس بننا شروع ہو جائے۔

تجرب سرم لله (الكرا (الكرام) يرتف

کے قریب تک بانی بھر دو۔ اور بانی بیں ایک تبش بیما ب لاکا دو ج ہو ، ہر تک درجہ بند ہو۔ آلہ کے سامنے شیشہ کا ایک بڑا سا تخت کھڑا کر دو کہ آلہ اینے ٹمفاہر کے جسم اور سانس کی گری سے محفوظ رہے۔ اِس کے بعد یخ کا ایک چھوٹا سا نکڑا بیائے کے بانی میں ڈابو ادر اُس کو لگاتار بلاتے رہو یہاں تک کہ یخ بگھل جائے۔ بھر نخ کا ایک

الكوا أور وال دو ادر إس كے بي محصلے بك بإنى كو بلاتے رہو - بجھ دير بك إس طيح كرتے جاؤ بياك كو بلاتے رہو وس يہاں بك كر بيائے كے اور اوس كى نمود كا موقع آجائے - جب يہ حال ہو تو بانى كے اندر جو تبش بيا محل ہو تو بانى كو نگانار ہلاتے رہو كر بعد بعد بعد بيانى كو نگانار ہلاتے رہو كر اس كے تمام وجود كى تبش ايك حال بير رہے - جب بيائے كى سطح ير سے اوس كا نشان عين يرمط برائے

کے موقع پر ہو تو تیش بیما کو بھر

شکل ۲۳۰۰ داجه کا بیاله دار رطوبت یما

جلدی سے بڑرے لو۔ اِن دونوں تبشوں کا اوسط نقط پُر سنبنم ہوگا۔ اب ہواکی تبش دیکھو اور فہرست سے اِن تبشول کے


اب مہوا کی بیس ویکھو اور فہرست کے اِن بیسوں سے مقابل سیر شدہ بنحار آبی کا دباؤ دیکھ کر مرطوبیت اِضافی معلوم کے کرو۔ نقطۂ سنبنم کی تشخیص میں اِس بات کو یاد رکھنا ضروری

بِے کہ تپش پیما کو دو مرتبہ بڑھنا ہوگا:۔

ا ۔ عیب اُس وقت جب اوس بننا شروع ہو۔ ۲ ۔ عیبن اُس وقت جب اُوس غائب ہو جائے۔ اِس صورت میں جب دونوں تیشوں کا اوسط لیا جائیگا کر خال میں جب دونوں تیشوں کا اوسط لیا جائیگا

مشامرہ کی غلطی کا احتال کم ہو جائیگا۔یہ نہایت مشکل ہے


کہ تیش پہاکوعیں اُسی رقت بڑھ لیا جائے جب اوس بننا شروع ہو یا اُڑکر غائب ہو جائے۔عمواً یہی ہوتا ہے که بہلی صورت میں تیش فرا گھٹ کر اور دُوسری صورت یں زرا بڑھ کر ہمارے مشاہرہ میں آتی ہے۔ اِس کئے دونوں کا اوسط نکال لینے سے نقطرُ شبنم اپنی اصلیت کے قریب آجاتا ہے۔ وُس كا رطوبت يها \_\_\_\_ورن نامي ايك شخص ف ول کی شکل کا رطوبت بیما ایجاد کیا ہے۔ اِس میں ا ایک برتن ہے جس میں نلی لگی ہوئی ہے۔ اِس نلی میں سے گزر کر برتن اکا سرد یانی وہرے خانہ کے کرے دیں بہنیتا ہے۔ اِس کمرے سے اندر ایک نازک تیش پیاج کا جوف رکھا رہتا ہے۔ کرہ کو اُوپر کی طرف سے سیاہ نتینے کی تختی یا جاندی کی جادرسے ڈھک دیتے ہیں۔ چاندی کی چادر قابل ترجیح ہے۔ اِس میں خوبی یہ بے کہ اِس کے رونوں بہلوؤں کی تیش فوراً ایک حال پر آجاتی ہے۔



شکل م<u>ست</u> دکین کا رطوبت پیما تجربہ کے دقت کمود میں ہواکی تیش کا پانی ڈال دیتے ہیں۔
دیتے ہیں اور برتن ا میں یخ بلا ٹھنٹلا پانی رکھ دیتے ہیں۔
پھر جب نلی کی ڈاٹ ب کو کھو لتے ہیں تو برتن کا ٹھنٹلا پانی
آہستہ آہتہ نلی میں سے گزر کر کمرہ د میں پہنچتا ہے۔ اور کمر۔
کی پیش تدریجاً گھٹنے گئی ہے۔ آخر جب کافی ٹھنٹک ہو جاتی
ہے تو سیاہ ٹیشہ کی تختی یا چاندی کی چادر پر اوس نمودار ہوتی ہے۔
اِس وقت جلدی سے تیش پیما کو بڑھ لیتے ہیں اور پانی کی آمد
فوراً بند کر دیتے ہیں۔ تھوڑی سی دیر کے بعد جب اوس غانب
ہو جاتی ہے تو نیش پیما کو دوبارہ بڑھتے ہیں۔ اِن دونوں تیشوں کا
اوسط نقطۂ سنسہ ہے۔

س ینون کا رطوبت بیا ۔۔۔ یہ آد اور کے

دونوں آلوں سے زیادہ نازک ہے۔ اِس آلہ کا ضروری حصہ صرفِ
ایک شیشہ کی نلی ۱ (شکل میں) ہے
جس کے دونوں منہ کھلے ہیں۔ نیچے کے
جس کے دونوں منہ کھلے ہیں۔ نیچے کے



مُنہ پر جاندی کی ایک انگفتانہ نا صیقل شدہ پیالی چڑھا دی گئی ہے۔ اِس پیالی میں ایتھر یا کوئی اور اُڑ جانے وال مایع ڈال دیتے ہیں۔


نلی کا اُوپر والا مُنه کاک سے بند

ہے۔ اِس کاک میں تیش بیما م داخل کر دیا گیائے۔کاک کے رُوسی صوراخ میں بیا م مئہ کی مُری ہوئی نلی ہے۔ یہ دونوں

تقریباً الیع کی تہ تک پہنچ ہوئے ہیں۔ کاک کے تیسرے سُواخ میں ج ایک اور مُرٹی ہوئی نلی ہے جس کا نیچ والا سرا کاک سے بحل کر وُمِی رُک گیا ہے۔

افر مُرٹی ہوئی نلی ہے جس کا نیچ والا سرا کاک سے بحل کر وُمِی رُک گیا ہے۔

نلی ہے کہ رستے باہر نکل جائیگی۔ اس عمل سے مابع جلد جلد بخار بن کر اُرٹے لگیگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مابع کا وجود اور اِس سے مِلتا ہؤا چا ندی کا انگشتانہ نفیڈا ہوتا جائیگا۔ اور آخر اُس کی ٹھنڈک اِس حد تک پہنچ جائیگی انگی جب اُس کی نمود کا احساس کے صیفل شدہ چا ندی کی سطح پر اوس بننے لگیگی۔ جب اُس کی نمود کا احساس کے مونے گئے تو عین اُسی وقت تیش بیا کو پڑھ ہو اور ہوا بچو کئے کا علی بند کر دو۔ پھر جب اوس نمائب ہو جائے تو اُس کا آخری نشان شتے کے سکھ ہوگا۔ اور پیش بیا کو دو بارہ پڑھو۔ اِن دونوں تیشوں کا اوسط نقط شبنم ہوگا۔ سینوں کا اوسط نقط شبنم ہوگا۔ سینوں کے رطوب پیا کا ضروری حصہ تو صرف اِسی قدر ہے جو ہوگا۔



شک*ل ۱<mark>۳۹</mark> ر*ینول کا داوب پیا

ہم نے بیان کردیا۔ ہاں مشاہرہ کی سبولت اور تجربہ کی آسانی کے ملئے اِس میں کچے اضافہ بھی کر دیا گیا ہے ۔ یہ اضافہ ہم نے شکل عام میں دکھا دیا ہے۔ اِس میں نلی ج کی بجائے نلی ا کے اسینے ہی پہلو میں ایک الی ہے جس کا مند تانبے کی عمودی الی میں کھلتا ہے۔ یہی عودی الی آل کے لئے سہارے کا کام بھی دیتی ہے۔ ووسرے التھ پر ایک اور نلی ہے جو ہرطرح نلی ای مشابہ ہے۔ چنانچہ اِس کے نیچے والے کننہ پر بھی ویسا ہی انگشتانہ چرمطا ہؤا ہے۔ یہ ملی اندر سے خالی ہے اور اِس کے کاک میں سے صرف ایک پیش بیا م اِس کے اندر گیا ہے جو ہوا کی پیش دریافت کرنے میں کام دیتا ہے۔ إس نلی کا فائدہ یہ ہے کہ چاندی کے دونوں انگشتانوں کا مقابلہ کرتے جاؤ تو فوراً إس بات كا پته چل جائيگا كه اوس كس وقت بننے لكى اور كس وقت غائب ہوگئی۔ ہوا کو مابع کے اندر ٹمنہ سے پھو بکنے میں کسی ہاج انداز کا التنرام نہیں رہتا۔ اِس نے تانبے کی عمودی الی کا نیچے والا سرا ربر کی نلی سے ہواکش کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ ہواکش کے الع كو اگر احتياط كے ساتھ نكالا جائے تو إس سے تبحربہ ميں يہاں كك بزاکت پیدا ہوسکتی ہے کہ اوس کے بننے اور اُس کے فائب مونے کے وقت تمیش میں کوئی فرق نظرنہیں آتا۔اوس کے بلتے وقت جوتیش ہوتی ہے وہ اوس کے عین غامنب ہونے پر بھی وہی رمتی ہے تجربہ کے وقت ہواکش کو آلہ سے دُور رکھ دیتے ہیں اور میش بیا کو بھی فاصلہ پر سے دُور مین کی مرد سے پڑھتے ہیں۔ اِس سے مُشاہِ کے وجود اور اُس کی سائنس' کی گرمی کا اثر

الله ير نبين براا-

اِس آلہ کی بڑی خوبی یہ ہے کہ جب ہوا ایتھر میں سے گزرتی ہے تو اِس کو نگامار ہلاتی رہنی ہے۔ اِس سے ایتھر میں کی بیش ہر جگہ ایک حال پر رہتی ہے۔ اور بیش بیجا بھی اِسی تیش کا بہت دیتا ہے۔ علاوہ بریں چاندی کا خاصہ ہے کہ حرارت اِس کے وجود میں سے تیز تیز گزرتی ہے اور اِس کے تمام حصوں کی تیش بہت جلد ایک حال پر آجاتی ہے۔ اِس آلہ میں جو انگشتانہ ہوتا ہے وہ چونکہ چاندی کا بنایا جاتا ہے اور اُس کی موٹائی بہت کم رکھتے ہیں اِس سے اُس کی اندرونی اور بیرونی موٹائی بہت کم رکھتے ہیں اِس سے اُس کی اندرونی اور بیرونی موٹائی بہت کم رکھتے ہیں اِس سے اُس کی اندرونی اور بیرونی موٹائی بہت کم رکھتے ہیں اِس سے اُس کی اندرونی اور بیرونی موٹائی بہت کم رکھتے ہیں اِس سے اُس کی اندرونی اور بیرونی موٹائی بہت کم رکھتے ہیں اِس سے اُس کی اندرونی ہوتی ہے جس کا سطح پر اوس بنتی ہے اُس کی بیش ورہی بیش بہوتی ہے جس کا شیش بیتا ہے۔

اِس بات کو نگاہ میں رکھنا جاہئے کہ اُوبر کی تقریر میں ہم نے جنے اُوں کا ذکر کیا ہے وہ سب کھی ہوا میں مرف اُس وقت کام دے سکتے ہیں جب ہوا ساکن ہو۔ ہوا متحک ہوتی ہے تو اُس کا جو حصہ ہمارت آبوں کو چھوتا ہے وہ دم برم برلتا رہتا ہے۔ اِس صورت میں یہ مکن نہیں کہ ہوا کے آبی بخارات ٹھنڈے ہوکر اوس کی شکل اختیار کرنے لگیں۔ رطوبت بیما سے اگر کھی ہوا میں کام لینا مطلوب ہو تو اُس کی ساخت میں اِس بات کا نحاظ رکھنا چاہئے کہ آلہ کا فردری حصہ ہوا کی حرکت سے محفوظ رہے۔ اِس بحث کی تفصیل فردری حصہ ہوا کی حرکت سے محفوظ رہے۔ اِس بحث کی تفصیل فردری حصہ ہوا کی حرکت سے محفوظ رہے۔ اِس بحث کی تفصیل

ہم سروست نظر انداز کر ویتے ہیں۔

میسن کا رطوبت بیا \_\_\_\_ میس کے

رطوبت پیما میں دو تیش بیما مین ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے

ہیں جنہیں کی مناسب ٹیکن کے ساتھ (شکل منہ) پہلو بہلو ایک ترب کی مناسب ٹیکن کے ساتھ (شکل منہ) پہلو بہلو

لٹکا دیتے ہیں۔ اِن یں سے ایک کے بجوفہ پر ممل کا ٹکڑا ا باند صحتے ہیں۔ اِس کے ساتھ تاکے لٹکتے رہتے ہیں ۔ بن کے آزاد سروں کو گلاس کے اندر یانی میں ڈبو

ا دسیتے ہیں۔

اِس آنہ کا عمل

دو باتوں بر موقوف ہے۔ ادل یہ کہ جب یانی میں تبخیر

ہوتی ہے تو اُس میں حرارت صرف ہوتی ہے ۔ ووسیر

یہ کہ کسی خاص تیش پر

ہوا اپنے اندریانی کے

ضيخ بخارات سنبهال

سکتی ہے اُن کی مقدار اِس بات پر موقوف ہے کہ

ہوا یں اِس سے بہلے کان کے کس قدر بخارات موجودہیں۔

ہور یں اور کے بہتے ہی کے کی کیر بہارے وہوریں۔ بانی اُس قوت کے اثر سے جس کو جن ب شعبی کہتے ہیں تاگوں میں جڑھتا ہے اور ململ کو تر رکھتا ہے۔ ململ پر یانی میں



شكل منك رعيسن كا دطوبت بياء

تبخیر ہوتی ہے جس کے گئے ضروری حرارت کمل میں کیٹے ہوئے بحوفہ سے آتی ہے۔ اِس سے تیش بیما تھنٹدا ہو جاتا ہے اور یارکے وورا گرتا جاتا ہے۔جب بھوفہ کے اِدد گرد کی ہوا بخارات سے سیر ہو جاتی ہے تو یانی کی تبخیر مرک جاتی ہے۔ بھر تیش بیا کا یارا اُور نیچے نہیں اُڑتا۔ تبخیر سے ٹھنٹرا ہو جانے کی وجہ سے تر جوفہ والا تیش بیما خشک جوفر والے تیش بیا سے کم بیش کا نشان دیتا ئے۔ یہ ظاہر کے کہ تجربہ کے شروع میں ہوا جتنی زیادہ خشک موگی اُسی قدر اِن آبوں کی تیش میں زیادہ فرق ہوگا۔ اِس طرح ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کرؤ ہوائی کی موجودہ تیش پر ہوا کو سیر کرنے سکے گئے کس قدر بخارات کی ضرورت سے۔ پھر اس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ نی اتحال ہوا میں سخارات کی کتنی مقدار موجود سئے۔ ميسن كا رطوبت بيا جے خشك اور تر جَوف والا تبیش بیما بھی کہتے ہیں عموماً "ہوا میں رطوبت کی مقدار" معلوم

تیش بیما بھی کہتے ہیں عموماً "ہوا میں رطوبت کی مقدار معلوم کرنے کے لئے استعال ہوتا ہے ۔لیکن اِس سے ہم نقطۂ شبینم کی تشخیص میں بھی کام سے سکتے ہیں۔ بادل سے ہوا زین کی گرم سطح کو چھونے سے گرم بو جاتی ہے تو چھیلتہ ہے۔ اور اس بار سے کا تقاضا

سے گرم ہو جاتی ہے تو بھیلتی ہے۔ اور اِس بات کا تفاضا کرتی ہے کہ اپنے سے اُوپر کی ہوا کے لئے جو اِس وقت مقابلتَّ اِس سے بھاری سے ابنی جگہ خالی کر دے ادر خود عموداً اُدپر چڑھ جائے۔ یہ ہوا جب اُدیر جاتی ہے تو اِس کو

رو صورتیں پیش آتی ہیں۔ ایک یہ کہ اُوپر جو ہوا کے طبقے ہیں وہ مقابلة سرد بير - يه روا جب أن كو جُموتي سي تو إس كي حرارت کا ایک حصه سرد ہوا میں چلا جاتا ہے اور یہ خود تھنڈی ہو جاتی ہے۔ وُوسرے یہ کہ جُوں جُول اُویر جاؤ کر اِ ہوائی کا دباؤ کم ہوتا جاتا ہے۔ اِس لئے جب یہ زمین کے قریب کی ہوا زیادہ دباؤ سے نکل کر کم دباؤ میں جاتی ہے تو بھیلنے لگتی ہے۔ اور چونکہ تیش کا گھٹ جانا بھیلاؤ کا لازی نتیجہ کے اِس سے تھنڈی ہو جاتی ہے۔ اب آگر پش اِس قدر محمث جائے کہ اِس ہوا کے اندر جو یائی کے بخارات موجود بیں وہ اُس کی سیری ے زیادہ ہوں تو ظاہر کے کہ اِن بھارات کا زائد حصہ بسکی یں آگر چھوٹے چھوٹے تطروں کی صورت اختیاد کرلیگا۔ یہ قطرے اینے بھاری بن کی وجہ سے نیمے گرنا یا سینگے۔ اور جس قدر بڑے ہونگے اُسی قدر جلد جلد گرینگے۔اب اگر اِن کا گزر ہوا کے ایسے طبقوں میں سے ہوگا جو مقابلة خشک بین تو یہ قطرے زمین تک پہنچنے نہ یا نینگ بلکہ رہتے ہی میں پھر بخار بن کر اگر جائینگے اور اگر اِن کا گزر ہوا کے ایسے گرم طبقوں میں سے ہوگا جو یہے ہی بخار سے سیر ہو چکے ہیں تو ان قطروں کی جسامت برهتی جائیگی ـ کیونکه مواکی کچه حرارت یه قطرے جذب کرلینگے اِس کئے اِس مقام کے بخارات کا کچھ حصہ ہوا کی سیری سے زائر ہو جائیگا۔ اور یہ زائر جصہ اِن قطروں کے ساتھ ملتا جائیگا نتیجہ اِس کا یہ ہوگا کہ یہی قطرے زمین پر رُرنے کیسے اور ہم

کینگے کہ میننہ برس رہاہے۔

برف \_\_\_\_ اگر ہوا کے اندر بخاراتِ آبی کی

ابندائی بستگی ، هرسے نیچے کی بیش پر شروع ہو تو ظاہر ہے کہ بخارات کے لئے مایع کی شکل افتیار کر بینا مکن نہیں -اِس صور اِس

میں وہ براہِ راست مخصوس کی شکل میں آجائینگے - بانی کی اِس مخموس شکل کو برف کہتے ہیں ۔

اوٹے ۔۔۔۔ ہوا کے اندر مایع کی شکل اختیا

کر لینے کے بعد اگر آبی بخارات اِس قدر طمعنڈے ہو جائیں کہ اُن کی تبش ، همِ سے گر جائے تو ظاہر سے کہ مایع کے قطرے تھوس

بن جا نینگے اور اِس ٹھوس کا وجود برن کے وجود سے زیادہ اِن کا دور برن کے وجود سے زیادہ اِن کا دور برن کے دور سے زیادہ کی دور برن کے دور سے زیادہ کا دور برن کے دور سے زیادہ کی دور سے زیادہ کی دور برن کے دور سے زیادہ کی دور برن کے دور سے زیادہ کی دور برن کے دور سے زیادہ کی دور سے زیادہ کی دور سے د

سخت ہوگا۔ اِس صورت میں جب یہ جا ہؤا ٹھوس پانی 'رین پر گریگا تو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا آسمان سے بتھر برس رہے ہیں۔

ان کو او لے کتے ہیں۔

برن اور یخ \_\_\_\_ جب بانی کے بخارات

مایع کی شکل اختیار کرنے کے بغیر براہِ راست جم کر ٹھوکس بن جاتے ہیں تو بانی کی اِس منجد صورت کا نام برف ہے۔ اُس نہ جاتے ہیں تو بانی کی اِس منجد صورت کا نام برف ہے۔

اور اگر بانی جم کر تھوس بن جائے تو اِس کو منٹم کہینگے۔ برف اور پنج کے وجود یں جو موٹا موٹا سا طبیعی اختلاف ہے اُس کے

کئے تفصیل کی حاجت نہیں۔

کہر سنیقت میں بادل ہی کی ایک شکل ہے۔ صف اِتنا فرق ہے کہ بادل ہوا کے بالائی طبقوں میں

بنتے ہیں اور گہر رُوئے زمین کے قریب نمودار ہوتا ہے۔جب ہوا کے وہ طبقے جو زمین سے مِلے ہوئے ہیں بالائی طبقوں کی ب نسبت زیادہ سرد ہو جاتے ہیں تو اور کے گرم طبقوں کے بخار بھی انتشار کے عل سے نیچے والے سرد طبقوں میں گھتے جاتے ہیں ۔اب اگر اِس طرح نیچے والے طبقوں میں اِتنی رطوبت جسمع ہو جائے کہ اُن کی سیری سے زیادہ ہو تو اُس کا زائد حصب بتگی میں آکر یانی کے چھوٹے چھوٹے قطروں کی صورت اختیار كرليگا- إسى كو ہم كمر كہتے ہيں-اوس مینه اور برفت ، ونيره رطوبتِ بسته كي شكليس جن كا أوير ذكر سيكا بيم اوس كي بناوط اِن سب سے الگ کے۔ وہ تمام چیزیں ہوا میں بنتی یں اور اوس زمین کی سطح پر بیدا ہوتی ہے۔ جب سورج غرف ہو جاتا ہے تو زمین کا سطمی طبقہ جو دن بھر سورج کی حرارت سے گرم ہو رہ تھا اب عمل اِشعاع سے اپنی دن بھر کی جمع کی ہوئی حرارت کھونے لگتا ہے۔آگے جل کر تم کو معلوم ہوگا کہ مختلف چینروں اور مختلف سطحوں میں اشعاع کی طاقست مختلف ہوتی کیے۔ چنانچہ وہ چیزیں جو دن میں حرارت کو زیادہ عذب کرتی ہیں رات کے وقت اُن کے وجود سے اشعاع بھی

زیادہ ہوتا ہے۔ نتیجہ اِس کا یہ ہے کہ یہ چیزیں اُن چیزوں سے
یہ کے طاقت کم ہے۔
یہ طاقت کم ہے۔
یہ طاقت کم کے این میں اِشعاع کی طاقت کم ہے۔
یکھر اِس محصندک کا اثر اُس ہوا پر پڑتا ہے جو اِن چیزوں کو

چھو رہی ہو۔ اِس طیح یہ ہوا تھنڈی ہو جاتی سے اور اینے اندر اُنتی رطوبت نہیں رکھ سکتی جتنی کہ اِس سے پہلے تھی۔ اِس کئے رطوبت کا زائد حصہ اوس بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بات تجربوں سے نابت ہو چکی ہے کہ اوس کُلیۃً ہوا ہی کی رطوبت کا نتجہ نہیں۔ زین سے جو آبی بخارات سُطّتے ہیں اوس کی بناوٹ میں اُن کو بھی بہت کچھ دخل ہے۔جب یہ بخارات زمین کی ٹھنڈی سطح پر آتے ہیں تو جم کر پانی بن جاتے میں۔ علاوہ بریں تم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سنر گھاس کے تنکوں اور ہرے ہرے پودوں پر اوس زیادہ نمودار ہوتی ئے۔ اِس کی اصلیت یہ ہے کہ اوس کے بنانے میں اِن چیزوں کا بھی حصہ ہے۔ نباتات کے پتے اپنے وجود سے لگاتار رطوبت خارج کرتے رہتے ہیں۔ دن میں تو یہ رطوبت بخلات بن سر اور جاتی کے لیکن جب رصوب نہیں رہتی اور ہوا ساکن ہوتی کے تو یہ رطوبت بتوں کی سطح پر اوس بن کر بیٹھتی جاتی ہے۔ زمین سے بھی پانی کے بخار ہمیشہ نکلتے رہتے ہیں۔

ان سے بھی اوس کی بناوٹ کو مدد پہنیجتی ہے۔ چنانچہ تم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ رات بھر مطلع صاف رہا اور ہوا میں بھی سکون تھا لیکن پتھروں کے اُدیر اوس کا کوئی نشان نظر نہیں گاتا اور اُن کی سطح کا جو حصہ نیجے کی طرف ہے اُس

یر بہت سی اوس وکھائی دیتی ہے۔ ہری ہری کھاس کے تختوں کو بھی تم نے اکثر دیکھا ہوگا۔ اِن کے نیچے کی زمین

خشک موسم یں بھی مرطوب رہتی ہے۔ رات کے وقت گھاں کی بتیاں زمین سے زیادہ سرد ہو جاتی ہیں۔ اِس لئے زمین سے جو بخار نظتے ہیں وہ اِن ٹھنڈی ٹھنڈی بتیوں سے گراتے ہیں۔ تو سرد ہو کربسگی میں آتے ہیں اور اوس بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اِس تقریر سے ظاہر ہے کہ اوس کے بننے کا باعث ہوا ہی کی رطوبت نہیں بلکہ زمین سے نکلنے والے بخارات بھی نکلتے کے ساتھ ہی جم کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور نباتات پر جو اوس نظر آتی ہے اُس میں نباتات کی اپنی رطوبت کا بھی بہت کچھ ضعہ ہوتا ہے۔

اوس بننے کے مفید مطلب ٹراٹط \_\_\_\_ کثیر مقدار میں اوس کی بناوٹ کے لئے چند ٹراٹط کا یورا ہونا ضروکا

ہے۔ مثلاً ایک شرط یہ ہے کہ اِشعاع میں رُکاوٹ نہ ہو۔اور اِشعاع کی آزادی کے لئے مطلع کاصاف ہونا لازمی ہے۔ چنانچہ رات کے دقت اگر مطلع ابر آلود ہو تو اوس بہت کم طِرْتی ہے۔ علاوہ بریں جس چیز کی سطح سے آزادی کے ساتھ

اِشْعَاعُ ہو رہا ہو ہوا کا جو حصہ اُس کو پھو کر شھنڈا ہوتا کے اُس کے لئے سکون درکار کے۔ اگریہ نہ ہو تو اوس کے بننے کی کوئی ایمد نہیں ہو سکتی۔ جب ہوا میں حرکت ہو تو

ظاہر سے کہ ٹھنڈی سطموں کو ٹجھونے والی ہوا لگانار برلتی رہیگی اور ٹھنڈی نہ ہو سکیگی - اِس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اُس سے کسی حصہ کی تیش کو نقطۂ سنسہنم پر پہنچنا نصیب نہ ہوگا یہی وجہ سے کہ رات کو جب ہوا تیز تیز چلتی رہتی ہے تو اوس نہیں بڑتی۔

بالا ۔۔۔۔۔ زین کو جُھوتی ہوئی ہوا اِشعاع کے
عل سے اگر اِس قدر ٹھنڈی ہو جائے کہ اُس کی تیش بانی کے
نقطۂ انجاد سے نیج اُتر آئے تو اوس نہیں بنتی ۔ اوس کے بننے
سے پہلے ہی اِس ہوا کی رطوبت جم کر ٹھوس بن جاتی ہے
اور اِسی عال میں زمین پر گرتی ہے ۔ اِس کو بالا کہتے ہیں ۔ جب
بالا بنتا ہے تو اُس وقت نقطۂ سنبنے نقطۂ انجاد سے نیچے ہوتا ہے ۔
اِس لئے رطوبت کی شکل اختیار کرنے کے بغیر براہ راست
ٹھوس کی حالت میں چلی جاتی ہے ۔ اِس اعتبار سے بالا بھی گویا
برف ہی کی ایک شکل ہے ۔ صرف اِتنا فرق ہے کہ برف بالائی ہوا
میں بنتا ہے اور بالا زمین کی سطح کے قریب ۔ اِس بات کو یاد
رکھنا چاہئے کہ بالا جمی ہوئی اوس نہیں بلکہ براہ راست جے ہوئے
رکھنا چاہئے کہ بالا جمی ہوئی اوس نہیں بلکہ براہ راست جے ہوئے
رکھنا جاہئے کہ بالا جمی ہوئی اوس نہیں بلکہ براہ راست جے ہوئے

### ألمهويرفصل كمنتقيس

ا - کمرے کی تیش ما ا هربے اور تجربہ نقطئہ سنبنم کو ا ه هر ا بتاتا ہے - فہرست سے مدد لے کر بتاؤ کہ اِس صورت میں ہوا کے اندر بخاراتِ آبی کا دباؤ کیا ہوگا - ہوا کی مرطوبیت اضا فی بھی معلوم کرو -۲ - کسی سادہ سے رطوبت بیا کی ساخت بیان کرو - اور بتاؤ إس سے كن جيزوں كا اندازه كيا جاتا ہے۔

الله - نقطةِ شبنم سے کیا مُراد ہے ؟ نقطۂِ شبنم کی تشخیص کے لئے جو

آلے استعلل ہوتے ہیں اُن میں سے تم کون کون سے آلوں کے نام تباسکتے

يو ۽

ام - مرطوبیت اضافی سے کیا مُراد ہے ؟

٥ - بادل كس طرح بنتة تين ؟

٩ - برف اور یخ میں کیا فرق ہے ؟

4 - ممرکس طرح بیدا ہوتا ہے ؟

٨ \_ مفصل بیان کرد که کون کون سی باتیں اوس کے پیدا ہونے

کی مد و معاون ہیں ؟

# نويضل

#### تبديل حالت ـ مخفی حرارت

کسی کھوس کی تیش بڑھاتے جاؤ تو عموهاً یہی ہوتا ہے کہ کھوس کی جسامت بڑھتی جاتی ہے ۔ اور آخر ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ وہی جسم جو پہلے کھوس تھا اب مایع کی شکل اختیار کرلیتا ہے ۔ یہ مقام ہر کھوس کے لئے جُداگانہ ہے ۔ اس مقام پر یہی نہیں ہوتا کہ کھوس کی لئے بن جاتا ہے کہ اگر اُسی جسم کی مایع شکل کو گفتڈا کرتے جائیں اورطالات وُہی ہول تو اُسی مقام پر پہنچ کہ اگر اُسی جسم کی مایع شکام کو گھوس کی شکل اختیار کرلیتا ہے ۔ تپش کے اِس مقام کو گھوس کا نقطۂ اماعت کہتے ہیں ۔ کسی جسم کی تپش جب میں جسم کی تپش جب میں جسم کی تپش جب شعوس کا نقط سے بالاتر ہوتی ہے وہ مایع کی طالت میں رہتا ہے ۔ اور جب تپش اِس نقط سے بالاتر ہوتی ہے وہ مایع کی طالت میں رہتا ہے ۔ اور جب تپش اِس نقط سے بالاتر ہوتی ہے وہ مایع کی طالت میں میں میں جاتا ہے ۔ رہتا ہے ۔ اور جب تپش اِس نقط سے نیچ آ جاتی ہے تو وہ رہتا ہے ۔ اور جب تپش اِس نقط سے نیچ آ جاتی ہے تو وہ رہتا ہے ۔

معوس جسم دوطح کے ہیں۔ ایک وہ جن کی ساخت قامدار ہے ۔ رومرے وہ جن کی ساخت میں قامداسی

کو دخل نہیں - اِس قسم کے اجسام کو **بقلما** کہتے ہیں ۔ قلمدار جبام میں نقطۂ اماعت ایک انقطۂ واحد موتا ہے ۔ مثلاً یخ کو لے لو۔ یہ شورے کی طرح ایک قلمدار جسم ہے اور اِس مے بجھلاؤ کا عال بئے کہ اگر کرؤ ہوائی کا دباؤ طبعی ہو تو یخ ، مربر گھلنے لگتا ہے ۔ اور تیش کے اِس نقط پر پہنچ کر اِس طرح کیمل جا آہے کہ اِس سے جو مایع بنتا ہے اُس کی تیش بھی یہی ہوتی ہے۔ لیکن نظمے اجمام کا یہ حال نہیں۔جب اِس قسم کے مھوس جسموں کی تیش براستی ہے تو وہ بالتدریج نرم ہوتے جاتے ہیں۔ بھر رفتہ رفتہ نیم مھوس کی شکل میں آ جاتے ہیں ۔ اِس وقت أن كے دجود ميں واضح طور ير نه تھوس كے خواص يائے جاتے ہیں نہ مایع کے - جو کچھ ظہور میں آتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اماعت کے آثار بالتدریج بیدا ہوتے ہیں اور اِس کے ساتھ ہی تیش بھی بڑھتی جاتی سئے۔ تیش کے اعتبار سے إن جسموں کے گِکھلاؤ کا عمل گویا ایک تدریجی عمل ہے ۔ یہ نہیں ہوتا کہ قلمار جموں کی طرح تبش کے کسی خاص نقطہ پر پہنیج کر ناظمہا نی طور سے وقوع میں آ جائے - مثلاً جب شیشہ کی سلاخ کو گرم کرتے ہیں تو کچھ عرصہ کے بعد اُس کے وجود میں نرمی بیدا ہونے لگتی ہے اور تیش کی ترقی کے ساتھ ساتھ یہ نرمی بالتدريج برصتي جاتي ہے ۔ اِس وقت ہم چاہيں تو تھينج كر سلاخ کے طول کو برطھا لیں یا موڑ کر جو شکل جاہی بنا دیں یخ کا معاملہ اِس کے برعکس ہے۔ یخ کو محرم کیا جاتا ہے تو

یہ درمیانی حالتیں اِس پر طاری نہیں ہوتیں -جب اِس کی تپش ، مدیر پہنچتی ہے تو فوراً بگھلاؤ کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور

تیش میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا ۔ چنانچہ اس سے جو مایع بنتا

سے اُس کی تیش بھی اُوہی ، هر ہوتی ہے ۔ سے اُس کی تیش بھی اُوہی ،

قلمدار جسم اپنے نقطر اماعت بر پہنچتے ہیں تو اُن کی تپش وہیں تھیر جاتی ہے ۔ پھر جس قدر چاہو حرارت پہنچاتے جاؤ جب تک مھوس کا ایک ذرا سا کڑا بھی باقی بے تپش جاؤ جب تک مھوس کا ایک ذرا سا کڑا بھی باقی بے تپش

اِس نقط سے آگے جہیں بڑھ سکتی ۔

تجهبه سي يخ كا نقطةِ اماعت\_

صاف اور خالص یخ کے محکومے لے کر خبیشہ کے گلاس میں ڈا لو اور اُن کے اندر مناف اور اُن کے اندر مناف میں دخوان ورتا کر ایس

تبش بیما کا بَوند رکھ دو ۔ پھر دیکھو کہ تبن پیما کس نبش کا نشان دیتا ہے ۔ اب

یخ میں تھوڑا سا بانی رطاؤ اور اِس بانی اور یخ کے آمیزہ کو ایچی طی سے ہا کر پھر دیکھو کہ اِس وقت تیش کیا ہے ۔ اِس کے بعد گلاس کو بالو جنتر میں رکھو اور

او جنتر کو آہت آہت گرم کرتے جاؤ۔ جب تک سب کا سب یخ پگھل نہ جا سے تیٹس یما کو دیکھتے رہو۔ اِس دَوران میں تیش

ایک حال پر قاعم رہیگی ۔

جوب مصر موم كا فقطة ا ماعت موم كا فقطة ا ماعت معت معوم كا فقطة ا ماعت معت معت معت معت الدركة ولئ الله عن الدركة ولئ الله عن الدركة ولئ الله عن الله ع

یں تبش بیما کا بجو فہ ڈبو دو ۔ پھر تھوڑی سی دیر کے بعد اِس کو باہر نکا لو۔ ہوا میں آکر بجو فہ ٹھنٹا ہوتا جائیگا ۔ بجو فہ کو احتیاط سے دیکھتے رہو ۔ جب آس کے آور موم جمنا شروع ہوتو فوراً تیش پیما کو پڑھ لو۔ اِس کے بعد جب
موم بجونہ کے اُور جم کر جموس ہوجائے تو تیش پیما کو گلاس کے اندر یانی میں رکھو
اور یانی کو آہت آہت گرم کرد ۔ جب تیش ایک فاص حد پر پہنچیگی تو موم پھر
بگھلما شروع ہوگا ۔ اِس کی علامت یہ ہے کہ اِس وقت موم شقاف ہونے
گیملما شروع ہوگا ۔ اِس کی علامت یہ ہے کہ اِس وقت موم شقاف ہونے
گیملما شروع ہوگا ۔ اِس کی علامت یہ ہے کہ اِس وقت موم شقاف ہونے
گیملما شروع ہوگا ۔ اِس کی ابتدا نظر آئے تو فوراً تپش بیما کو پڑھ لو ۔ اِن دونوں
تیشوں کا ادسط موم کا نقطۂ اِماعت ہے ۔

مخفی حرارت کے تجربوں پر غور کرو

اور دیکھو اِن سے کیا نتیجہ نکلتا ہے ۔ اِس میں شک نہیں کہ جب یخ اور بانی کے آمیزہ کو گرم کرتے ہیں تو اِس آمیزہ کے وجود میں حرارت لگاتار وافل ہوتی رہتی ہے ۔ لیکن یہ کیا ہوگیا کہ تیش پیما' تیش کی ترقی پر دلالت نہیں کرتا۔ اب

سوال یہ ہے کہ یہ حرارت کہاں جا رہی ہے ؟ یخ بالتدریج پھلتا جاتا ہے اور اگر اس کو حرارت بدستور پہنچتی رہے تو وہ اخر کار سب کا سب بانی ہو جائٹگا۔ جب یہ وقت آئٹگا تو

حرارت کے اثر سے پانی کی تیش بھر بڑھنے لگیگی۔

اِن وافعات سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یع کے کلیڈ پگھل جانے سے پہلے جو حرارت اِس کو بہنچائی گئی تھی اُس نے یخ کو یانی میں تبدیل کر دیا اور سب کی سب راسی مد میں صرف ہوگئی۔ اِس ہات کو یاو رکھنا چاہئے کہ یہ کچھے

یخ ہی کا خاصہ نہیں بلکہ ہر معوس کا یہی حال ہے ۔ کوئی تلمدار معوس حرارت کھا کر مایع کی حالت میں آ رہا ہو تو

اِس دَوران میں اُس کی تیش ایک حال پر قائم رہتی ہے ۔ جب تک وہ اپنی طالت بدل کر کلیتً ابع نہ بن جائے اُس کی تپش میں کچھ فرق نہیں آتا ۔ نظمے اجسام کی تپش البتہ اس دوران میں بھی برطعتی رمہتی سنے ۔ لیکن اِس سے یہ نہ سمجھنا کہ تپش کی ترقی میں حرارت اینا پورا اثر دکھا رہی بئے ۔ واقعہ یہ ہئے کہ تنقلم کھوس جسموں میں بھی حرارت كا بينتر حصه حالت كے بدلنے ميں صرف ہو جاتا ہے ۔ حرارت کی وہ مقدار جو ٹھنوس کو مایع بنانے میں صرف ہو جاتی ہے اُس کا نام اماعت کی مخفی حرارت ہے ۔ اِس حرارت کو مُغنیٰ حرارت کیوں کہتے ہیں ؟ تم پہلے پڑھ کی ہو کہ حرارت کو ہم براہِ راست بہجان نہیں سکتے۔ اِس کو محسوس کرتے ہیں تو نیش کی مدد سے محسوس کرتے ہیں. اور تیش اس کا صرف ایک انریئے ۔ چونکہ تیش پر حرارت کی اس مقدار کا بچھ اثر نہیں بڑتا اِس کئے اِس کا نام مخفی حرارت رکھ دیا گیا ہے ۔ یہ مقدار گویا مادہ کے اندر نجھی جاتی ہے اور ہم اِس کو محسوس نہیں کرسکتے ۔ منفی حرارت کی یہی وجر یخ کی اماعت کے لئے حرارت ورکارے ۔ یع کے چند توروں کو کھ دیر تک کاس یں رکھ وو کہ اِن کا ایک حصہ مجمل کر پانی بن جائے ۔ اِس وقت یخ اور پانی ددنوں

کی تبش ، هم ہوگی ۔ اب دو مساوی مجم کے محلاس نے کر ترازو کے پاروں میں

اُن کا دسڑا کرو - ہم ایک محاس میں بخ کا ایک چھوٹا سا گڑا ڈالو اور دوسرے میں اس کا ہموزن کھیلے ہوئے کے کا کا پانی - اب تہارے پاس ہموزن سے اور یانی سے اور دونوں کی تیش ، هر سے ۔ دونوں گلاسوں میں برابر برابر وزن کا گرم یانی ڈالو۔ جب سے مجھل جائے تو وونوں گلاسوں کے یانی کی تیش دیجہ لو۔ جس کلاس میں یخ پکھلا ہے آس کے بانی کی عیش ووسرے بانی کے مقابلہ میں بہت کم ہوگی ۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ اِس گاس میں گرم پانی کی حرارت کا بیشتر حصہ ی کے ملانے میں صرف ہوگیا ہے۔ بجب سن سن الله الله الله الله الله دو بڑے بڑے کاسوں کا دھڑا کرلو اور دونوں میں برابر وزن کا گرم یانی ڈال دو۔ اِس کے بعد ایک محاس میں تع کا حکوا والو۔ جب یہ محکوا مجلس جائے تو پانی کی تیش دیجے لو ۔ پھر دُوسرے گلاس میں سے کا اِتنا پانی ڈالو کہ اِس کی تیش بھی اُسی درج پر آ جائے جس پر ودسرے گلاس کے پانی کو تخ کے گارے نے بہنیا دیا تھا۔ اب تول کر دیکھو کہ دونوں گلاسوں میں جو ہموزن گرم پانی تھا اُس میں كتتائخ اوركتنايخ كا ياني والاكياب، إن سي معلى مو جائيكا كر تعورا سائخ إتني تعملك

پیدا کرسکتا ہے کہ اُسی قدر ٹھنڈک پیدا کرنے کے لئے اگری کی بجائے ت کا پانی استعال کیا جائے تو اُس کی بہت بڑی مقدار درکار ہوگی ۔

اماعت سیخ کی محقی حرارت \_\_\_ تم دیچھ چکے ہو کہ بخ بگھلتا ہے تو حرارت کی کچھ مقدار اُس کے

دجود میں مخفی ہو جاتی ہئے ۔ لیکن اِس سے یہ پرتہ نہیں چلتا کریخ کے وزن اور اُس کی مخفی حرارت کی مقدار میں کیا رشتہ ہے ۔ اِس مطلب کے لئے ضروری ہے کریخ کی کوئی خاص

مقدار لی جائے اور دیکھا جائے کہ اِس کی اماعت میں کتنی حرارت منفی ہو جاتی ہے۔ یخ کی مقدار اگر وزن کی ایک اِکا ٹی مے برابر ہو تو اِس میں حساب کی سبولت رہتی ہے۔ حرارت کی وہ مقدار جو ۵۰ مرتیش کے ایک گرام یخ کو کچھلاکر ۰۰ مرتبش کے یانی میں تبدیل کر دیتی نئے آسس کو اماعت یخ کی مخفی حرارت کہتے ہیں ۔ یا اختصار منظور ہو تو ص یانی کی مخفی حرارت کہہ دیتے ہیں ۔ تجربہ سے تابت ہے کہ ۰۰ مرکی تپش کے ایک گرام یخ کو پکھلا کر اِسی تیش کا یانی بنا دینے کے لئے حرارت کی ۸۰ اِ کائیاں درکار ہیں ۔ حوارت کی اِ کائی یعنی حوارہ ' کی تعربین اور پانی کے واردات پر غور کرو تو اِس خیال کو تم یوں ادا کر سکتے ہو کہ ۰۰ ھر تیش کے ایک گرام ربخ کو اِسی تیش کا پانی بنا دینے کے لئے اِس قدر حرارت درکار ہے جو ایک گرام یانی

کی تیش میں ۸۰ هر کا اضافه کرسکتی ہے یا ۸۰ گرام پانی کی عیش کو ا° هر براها دیتی ہے ۔

اِس مقام پرتم یہ سوال کر سکتے ہو کہ حرارت کی میہ مقدار جو محصوس کو مایع بنا دینے میں صرف ہو ہاتی ہے کیا ہیشہ کے لئے گم ہوگئی ؟ کیا یہ مکن نہیں کہ اِس حرارت کو پھر داپس لے سکیں ، تجرب سے تابت بئے کہ کسی مھوس

کو مالیع بنانے میں جو حوارت صرف ہوتی ہے اُسس کو چاہیں تو ہم واپس کے سکتے ہیں۔ چناھیم وہی ابیع جب جم کر

مُصُوس بنتا ہے تو اِسی قدر حرارت اُس کے وجود سے فارج ہوتی ہے۔ جب تک یہ حرارت نکل نہ جائے مابع کا مُصُوس بن جانا مکن نہیں۔ اِس سے ظامر ہے کہ مُصُوس کو مابع بنانے میں جو حرارت مُخی ہو جاتی ہے اُس کو مابع بنانے میں جو حرارت مُخی ہو جاتی ہے اُس کو مابع کے مُصُوس بنتے وقت بھر ظامر ہونا بڑتا ہے۔ مابع کے مُصُوس بنتے وقت بھر ظامر ہونا بڑتا ہے۔

### اماعتِ یخ کی مخفی حرارت دریافت کرنے کا قاعدہ \_\_\_

تحرب عمیم برا مسات کے ایک حوارہ بہا کو تول کر اُس میں اِتنا مرم پانی ڈال دو کہ وہ نصف کے قریب بھرجائے ۔ پھھ حرارہ بیما اور یانی دونوں کو ایک ساتھ تولو ۔ اِس سے یانی کا وزن معلوم م و جائےگا۔ اِس کے بعد کچھ کے لے کر اُس کے چھوٹے چھوٹے کھوے کرو ادر ساہی چوس کا غذ کی گئی تہوں ہیں رکھہ کر اِن ککڑوں کو بخوبی نتک ار لو بہاں تک کر یانی کا کوئی نشان اُن کی سطے بر باتی نہ رہے ۔ اب پائی کو اچھی طبی ہلاؤ کہ ایس کے ہر حصہ کی تبش ایک عال پر آ جائے ۔ جسب اس طرف سے اطمینان جو جائے تو یانی کی تیش دیکہ لو اور اس کے بعد سخ کے خٹک مکروں کو فوراً بانی کے اند ڈال دو ۔ رخ کو بانی میں ڈالنے وقت اِس بات کا خیال رکھنا جائے کہ بانی کا کوئی قطرہ حرارہ پیما سے اُٹر کمر اہر نہ نکل جائے ۔جب کے پانی کے اندر پہنچ جائے تو اِس کے بعد اس کے اور پانی کے آمیزہ کو لگاتار بلاتے رجو۔ جب رخ مب سب بگھل جائے تو فوراً نیش بیما کو پڑھ او۔ میش بیما کو ابتدا ہی سے

حرارہ پیا میں رکھ دینا چاہئے ۔ حرارہ بیا ادر اُس کے پانی کا وزن پہنے سے معلوم ہے ۔ اب اِس کو پھر تولو اور دیکھو اِس کا وزن کس قدر بڑھ گیا ہے۔ یہ زیادتی تہارے بخ کا وزن ہے ۔ اب آؤ یہ دیکھیں کر اِن مقدمات سے مخنی حرارت کیونکر دریافت ہوتی ہے ۔ فض حرارت کیونکر دریافت ہوتی ہے ۔

گرم پانی کا نقصان طرت = م (ت-ب)

حرارہ بیما اور گرم پانی کی ابتدائی عمیش بلا شبہ ایک حال پر تبے اور یہ ظامیر تبے کہ دان دونوں کی آحری تبش بھی مساوی ہونی چاہئے۔

لمذا حراره يما كا نعصانِ حرارت = وي نع (ت- ت)

مرم پانی ادر حرارہ پیا کے وجود سے جو حرارت خاج ہوئی ہے اُس کا کچے حصہ تو یخ کو پھلا کر پانی بنانے میں صرف ہڑا ہے اور کچھ حصہ اِس پانی کی تیش کو ؟ مرسے سے مر پر بہنجانے میں۔

بناء بريس

ئے کاکسبِ حوارت = و × مخ بنے ہے بنے ہوئے پانی کاکسبِ حوارت = و × مت

لیکن ایک طرف کا نقصان حوارث و مری طرف کے کسب حوارث کا مساوی ہونا چا ہے ۔ لہذا

و في الله على الله عل

و مخ = و (ت - ت) + و نع (ت - ت) و وي ه (ت - ت ) + و نع (ن - ت ) وي ي

ی

اِس تجربہ میں ہم نے اِس بات کو مان لیا ہے کہ جوچیزیں ہم نے استعال کی ہیں اُن کے سِوا کسی غیر چیز کو حرارت کے

ہم سے اعتمال کی ہیں ان سے طوا کی میر چیر کو طرارت سے رس ردّ و بدل میں کوئی دخل نہیں ۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ تجربہ میں ہم نے تپش بیما کو بھی استعمال کیا ہے ۔ لہذا ضرور

برہ یں ہم سے ہی ہی ہو ہی ہو ہی ہو ہی ہو ہی ہو ہو کر یخ کے ہی ہو کر یخ کے ہو۔ ہے کہ اِس کے وجود سے بھی مجھے حرارت خارج ہو کر یخ کے معمد معن طرحہ و کر یخ کے

وجود میں جلی جائے۔علادہ بریں تجربہ میں وقت صرف ہوتا ہے اور اِس وقت میں کچھ نہ کچھ حرارت اشعاع کے عمل

سے بھی اِدھر اُدھر منتشر ہو جاتی ہے ۔ اِس کے اگر حساب میں نزاکت مطلوب ہو تو اِن پہلووں کا خیال رکھنا بھی

ضروری ئے ۔ نقطئے اماعت 'تبرید کے منعنی کے قاعدہ

سے \_\_\_ کسی ٹھوس کو میصلا کر اگر ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا جائے اور دقت کے مساوی دففوں کے بعد اُس کی

نیش و کھتے رہیں تو کچھ دیر تک اُس کی توش ایک خاص انداز کے ساتھ لفتی رہتی ہے ۔ لیکن یہ مجمعلا مؤا مادہ جب ٹھوس کی حالت افتیار کرنے رنگتا ہ**ے تو تیش** تقریباً ایک حال پر ٹھیرجاتی ہے اور جب تک یہ عمل کمل نہ ہوجائے اِسی عال پر متقل رہتی ہے۔ اِس کی وجہ یہ تبے کہ جب مایع تھوس کی طالت میں آتا ہے تو اس کی اماعت کی مخفی حرارت پھر ظاہر ہو جاتی ہے اور تبرید سے پیدا ہونے والے نقصانِ حرارت کو تقریباً پُورا کر دیتی ہے۔ جب انجاد کا عمل محتم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تیش پھر تُعتینے لگتی ہے اور ایک اندازِ مقرر سے گھٹتی جاتی ہے۔ اب اگر ایک طرف وقت کے وقفوں کو اور دُوسری طرف تیش کے أس تمنزل كو ركعا جائے جو إن وتفول ميں ديكھا كيا ہے كہم اِن وونوں کی مدد سے مربعدار کا غذیر ایک ممنعنی تیار کیا جائے تو اِس منعنی میں جسمِ مذکور کے ٹھوس بننے کا زمانہ خط اُفقی سے تعمیر ہوگا - اس کی وج یہ ہے کہ اس دوران میں تیش میں کوئی فرق نہیں آیا ۔ صرف وقت بدلتا رہا ہے۔تمہارے کا غذیر منعنی کے اِس اُفقی حصب کے مقابل جو تیش یے وہی انجماد کی تیش ہے اور انجماد کی تیش اور اماعت کی تیش ایک ہی نقطہ کے دو نام ہیں ۔ صرف طریق ادا کا اختلان ہے ۔ زیل میں ہم ایک شعنی تصویر ( فکل اس) درج کرتے ہیں۔ یہ نفتالین کی تبرید کا

ایس ایک جمعوثی سی نالی بنا دینی چاہئے تاکہ جب نلی کی ہوا گرم ہو کر پھیلے

شكل يميم

آو آسے نلی سے باہر نکل جانے کا موقع بل سکے ۔ درنہ دباؤک زیادتی سے نیتجہ فلط ہو جائیگا ۔ نلی کے اندر کچھ موم ڈال کر بگھلاڈ ۔ جب موم گیسل جائے تو تیش پیا کو سہارا دے کر اِس طرح عموداً کھڑا کرد کہ امتحانی نلی مینرکو مجھدنے نم یائے ۔

اب پھلا ہؤا موم ہالتدریج شمنڈا ہوتا جائیگا ۔ تبت بھا کو ہر نصف وقیقہ کے بعد پڑھتے جاڈ اور جب تک موم کی تپش اُس کے نقطۂ انجاد سے بہت نیچے نہ بہتے جائے اِس عمل کو برابر جاری رکھو ۔ اِس کے بعد وقت کے وقفوں اور تبش کے تدریجی تنزل کو تعبیر کرنے کے لئے مربعدار کا غذیہ موم کی تبریہ کا ممنی

بناؤ ۔ اور بتاؤ اس سے موم کا

نقطئه انجماد كيا تكلتاب ـ

اُوپر کے قاعدہ سے جس چیز کا نقطۂ انجاد معلوم کرنا ہو اُس کی اچھی خاصی مقدار استعال کرنی پڑتی ہے۔ اِس لئے اگر کسی چیز کی کافی مقدار میشر نہ آ سکتی ہو تو یہ قاعدہ کام نہیں دے سکتا ۔ اِس حالت میں ذیل کے قاعدہ بر عمل کرنا چاہئے۔ جہج ہے منگ ۔۔۔۔ ہتے خینہ کی دنگ نابی کا ایک چھڑا سا گڑا او اور جس چیز کا نقطۂِ انجاد سلوم کرنا ہے اُس کو گھلا کر نابی کا ایک یسرا اُس کے اندر رکھ دو ۔ مابع کی حالت میں ' جذبِ شعری سے وہ چیر خود بخود نلی کے الدر انس ہوجائیگی ۔ اِس کے بعد تعلم میں رکھ کر نلی کے دونوں 'مُنّمہ بند کر دو۔ پھر تاگا نے کر اِس نلی کو جیسا کہ شکل میں کا کیا ہے تیس بیا کے جونہ

کے ساتھ الدسو ۔ اور تیس بیا کو کاک امتحانی کے سوراخ میں دامل کرکے کاک امتحانی لی کے سر اسل کرکے کاک امتحانی لی کے سر اسل کوئی الیع ڈال دینا چاہئے حس کا تعظیم الیع ڈال دینا چاہئے حس کا تعظیم الیم بیز کے تعظیم انجاد سے بلند تر بہو۔ مثلاً اگر یہ چیز موم ہے تو اس صور میں پانی بخوبی کام دے جائیگا ۔ کاک بی اور صوراخ ہونا چاہئے کے اندر ایک اور صوراخ ہونا چاہئے میں یانی کو بلالے کے لئے کوئی میں یانی کو بلالے کے لئے کوئی مرئی مہوئی چیز داخل ہو سکے ۔ آگر یابی مرئی مہوئی چیز داخل ہو سکے ۔ آگر یابی میں بیانی کو بلالے کے لئے کوئی موٹی چیز داخل ہو سکے ۔ آگر یابی میں بیانی کو بلالے کے لئے کوئی موٹی چیز داخل ہو سکے ۔ آگر یابی میں بیانی کو بلالے کے لئے کوئی موٹی چیز داخل ہو سکے ۔ آگر یابی میں بیانی کو بلالے کے سال پر نہ آکیگی میں کے تیا م

اور تہارے تجربہ کا نتیجہ غلط ہو جائیگا۔

شكل ملابع

جب یہ سارا سابان تیار ہو جائے تو اِس پن جستر کو گرم کرنا شردع کر و ادر یانی کو ہلاتے رہو ۔ جب موم یکھلنے لگے تو عین اُسی وقت فوراً تپت پیا کو پڑھ لو ۔ پھر شعلہ کو بن جنتر کے نیچے سے ہٹا ہو اور دکھیوکس تنٹیں پر بہج کر موم شنے لگتا ہے ۔ اِن دونوں تپٹول کا اوسط موم کا نقطر انجاد ہوگا۔ تجربہ کئی بار کرنا چا ہے۔ اِس صورت یں جب بہت سے تجربوں کے نتائج کا اوسط

ب بائیگا تو منابرہ کی تعلقی کا احتال کم ہو جائیگا ۔ محربب مداہ است قاعدہ بالا سے گندک کا نقط انجاد وریت

مرد اس بات کو یاد رکھو کہ گندک کے لئے بین جنتر کام ہیں دے سکتا - اس کے لئے گندک کے تیزاب یا ارثدی کے تیل کا جنتر اسعال کرنا بڑایکا –

## چند چیزوں کے نقاطِ انجاد

0179-پارا تاربين تا نبا 914 جانري زنتخين م الم<sup>0</sup> أرهرين زرد 914 سرکه کا تنیزاب سفيدموم سیسا خفنین ۹۲ 18.10-

معمولی لو ہا نُقریه کی طرح جن چیزوں کا نقطر اماحت بہرے کبلند ہے أن كوطبيعيات كي زبان بين مقتر كيت مي -بھر توں کی اماعت ۔۔۔۔ بھرت کی رصاتوں میں يه عجيب خاصيت يائي جاتي ئے كه أن كا نقطهُ المحت اينے اجزا کے مقابلہ میں عموماً بہت تر ہوتا ہے ۔ مثلاً یا نج حصہ قلعی ادر ایک حصه سیسے کا بھرت ہم ۱۹ مریر کیطنے لگتا ہے حالا بح قلعی ۲۳۲ مربر لیکهای کے اور سیسا ۳۲۸ مربر البیماتا ہے ۔ اِسی پر اور بھرتوں کو قیاس کر لو۔ یہ خاصیت کچھ دھاتوں ہی سے مخصوص نہیں نکوں کے آمیزے بھی عموماً اِسی وضع کے پابند ہیں ۔ چنانچہ مختلف نکوں کا آمیرہ کے کر اُس کو حرارت پہنچائی جائے تو یہ آئیزہ اپنے اجزا کے مقالد میں بہت کم درجہ کی تیش پر گھطنے لگتا ہے ۔

اماعت کے دوران میں جمم کا تغییر۔۔

عام طور پر ٹھوس جسموں کا یہ حال ہے کہ وہ پھل کر مایع کی حالت اختیار کرتے ہیں تو اُن کا مجھم پہلے کی بر نبست بڑھ جاتا ہے لیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو گھل کر مایع

بنتی ہیں تو پہلے کی بد نسبت کم جگہ گھیرتی ہیں۔ پہلی صورت یں ٹھوس اپنے ایج میں ڈوب جاتا ہے۔ اور ڈوسسری

صورت میں مخصوص اپنے ابھ کے اندر تیرتا رہتا سبے۔ سب کے یہ سران کا میں ایک میں میں ایک اندر تیرتا رہتا

انجاد کے زوران میں یخ کا پھیلاؤ۔۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یخ بانی میں تیرتا رہتا ہے تو اِس بات میں کوئی اُٹک نہیں رہتا کہ یخ کی کثافت بانی کے مقابلہ میں

کم ہے گینی جب بانی جم کر یخ بنتا ہے تو پھیل جاتا ہے۔ تجربہ سے ثابت ہے کہ ۱۰۰ کمعب سنتی میتر پائی منجد ہو کر حجم میں تقریباً ۱۰۹ کمعب سنتی میتر ہو جاتا ہے ۔

میں تفریبا ۱۰۹ معب حسی بیتر ہو جایا ہے ۔ انجار کے دوران میں بانی پھیلتا ہے تو اِس سے بہت

سی قوت ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ مضبوط اوہ کے کھوکھلے گولوں میں پانی بھر کر اُن کا مُنّہ نوب کس کر بند کر دیا جا اور اُن کو اِتنا ٹھنڈا کیا جائے کہ پانی جمنے لگے تو اُس سے اِتنی قوت ظاہر ہوگی کہ گولے بھٹ جائینگے ۔ سرد ملکوں میں جب جاڑے کا موسم آتا ہے تو سخت سردی کے وقت آب
رسانی کے نلوں کا عموماً یہی طل ہوتا ہے۔
جرب میں میخ کا سکڑاؤ۔ فید کی ایک شری کو اِس طیح مرتب کو ہیا
میں میخ کا سکڑاؤ۔ فید کی ایک شاری کو اِس طیح مرتب کو ہیا
کہ فیل میانا میں دکھایا گیا ہے۔ یعر صُرای کے ادر تھوڑا سانخ کُوٹ کر
ڈالو اور ماتی حصد میں پانی بحر دو۔ اِس کے بعد
مرائی کے مُشہ میں کاک لگاڈ اور اُسے بہاں تک
دباؤ کر پانی فین کی تنگ کی میں ایمی فاصی بلذی
تک یہج جائے۔ دیجھو حب یخ پھلت

شكل مهي

کی نلی لو اور پھکنی کے تعلی پر رکھ کر اُس کے ایک سرے پر سلمانی گہر کردو۔
پھر اِس برے سے چند عنی میٹر کے فاصلہ پر نلی کو گرم کرو۔ جب شیشہ گرم
ہو جائے تو نلی کو دونوں طرف یہاں تک کھینچو کر نرم شدہ حصہ بٹلی سی نلی
بن جائے ۔ اب اِسے ٹھٹدا کرکے اِس کے اندر اِتنا پانی ڈالو کہ بند بسرے
دالا حصہ سب کا سب بھر جائے ۔ پھر جس مقام پر نلی کو پٹلا کر دیا تھا
اُس مقام پر پھکنی کے ضعلہ سے حرارت پہنچا کر نتیشہ کو پھلا دوکہ وہاں سلما
اُس مقام پر پھکنی کے ضعلہ سے حرارت بہنچا کر نتیشہ کو پھلا دوکہ وہاں سلما
اُس مقام بر اُس طیح نلی کا دُوسرا رسرا بھی بند ہو جائیگا ۔ اِس کے بعد
اُس یانی سے جمری ہوئی نلی کو رخے اور نک کے اِکادی آمیزہ میں رکھ دو۔
اُس یانی سے جمری ہوئی نلی کو رخے اور نک کے اِکادی آمیزہ میں رکھ دو۔

کی یخ بھتگی سے برتن کا چھنے

جانا \_\_\_ چڑے سُیداخ کی ایک شیشہ

چند منط میں اِس کا یانی طفیدًا ہوگر جمنے الکیگا اور نلی کھٹ جائیگی -جب سخ کو حرارت پہنچا کر اِس قدر گرم کرتے ہیں کہ وہ آخر کارا بعاب کی شکل اختیار کرلیتی ہے تو اِس دَوران میں اُس کے جم میں جو تغیر واقع ہوتے میں وہ شکل ممهم سے نہایت عمدہ طور پر واضح موسكتے ميں - . ° مريك، پنجنے ميں باقى طموس جسمول كي طح یخ بھی پھیلتا جاتا ہے۔جرب بعاب الجماس إلى يقم سے عاك بي جي وهني ک إِس نقط پر پہنچتا کے تو گھلنے المراز (١٠١٠) المداد ال لگتا ہے۔ اِس سے جو ۰۰ مرکا یانی تیار ہوتا ہے وہ ہ<sup>0</sup> مرکی تيش تك بالتدريج مُسكرتا جاتائي-یھر اِس کے بعد ۱۰۰° مرتک نعلي أبجاد المستحقيق برابر نیھیلتا رہتا ہے ۔ جب ۱۰۰° هر کی تیش پر پہنچ کر سب کا سب اِسی درجیهٔ تبیش کی بھاپ بن جاتا ہے تو اِس بھاپ کا حجم اپنے پانی کے مجم سے ہوتا ہے۔ ص شدہ چیزول کا اثر مایع کے نقطئ انجماد پر \_\_\_\_ تم بہتے بڑھ چیے ہو کر کسی ابع میں کوئی ٹھوس چیز صل کر دی جائے تو ابع كا نقطير جوش زياده بلند مو جامًا بي ـ اب آؤيه ويمعيس ك

عل خدہ چیزی نقطۂ انجمال پر کیا اثر ڈالتی میں ۔ یہ مات تجربہ سے تابت ہوچکی ہے کہ کسی مایع کے اندر کوئی غیر چیز علی ہوئی ہو تو اُس کا نقطتر انجاد معمول سے نیچے اُتر اُتا ئے۔ اِس کی بستی ایک حد تک حل نیدہ چیز کی مقدار پر موقوف ہوتی نے ۔ ال شدہ چیزی مقدار آگر زادہ ہو تو نقطهٔ انجاد کی پستی بھی زیادہ ہوگی ۔ لیکن حل شدہ چیز اور محلّل کے مناسب کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ انجادی آمیرے اسی اصول پر تیار کئے جاتے ہیں۔ یکھلتے ہوئے یخ میں نکک مِلا دو تو اِس آریزہ کی تیش ؟ مر سے ت نيچ آجائيگي -دياؤكا اثر نقطئه انجادير جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اُس میں دباؤ کا کچھ لحاظ نہیں رکھا ۔ اب آؤیہ دیکھیں کہ دباؤ کا اثر نقطر انجاد پر لیا ہوتا ہے ۔ ذرا سی توجہ سے تم اِس بات کو سمجھ سکتے ہوکہ کوئی اسے آگر منجد ہو کر پھیل جاتا ہو تو اُس کے وجود پر جتنا دباؤ زیادہ ہوگا اسی قدر اُس کے انجاد میں روک پیدا ہو جائیگی ۔ نتیجہ اِس کا یہ ہوگا کہ انجماد کے لئے اُس کی تیش کو معول سے زیادہ گھٹاٹا بڑریگا ۔ اور اگر مایع ں قسم کا ہے کہ ٹھوس کی حالت میں آ کر اُس کا حجم سٹ جاتا ہے تو ضرور ہے کہ دیاؤ کی زیادتی اُس کے انجاد كے لئے مفيد ہو - كيونكہ جم كا كھٹ جانا اس بات كى

ولیل ہے کہ سالمات کے درمیانی فاصلے محم ہوگئے ہیں۔ اِس ورت میں ظاہر ہے کہ وباؤ کی زیادتی سالمات کو ایک رُوسرے کے قریب لانے میں مدد دیگی ۔ اِس کئے انجاد میں ولت ہو جائیگی اور جسم مذکور سرد ہوکر اپنے معمولی نقطهٔ انجاد یر پہنینے سے پہلے کہی جِنے لگیگا۔ اِسی طبح تم اماعت پر غور رسکتے ہو۔ اگر کوئی ایسا جسم پیمل رہا ہو جو محضوس کی سبب اليع كي طالت مين زياده جلَّه مهيرةا ہے تو دباؤ کی زیادتی اُس کے بھیلاؤ کو روکیگی جسس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ٹھوس کے کمھلنے میں روک بیدا ہو جائیگی۔ اور کمھلانے کو معمول سے بلند تر تپش پر پہنچانا پڑیگا ۔ لیکن ٹھوس اگر اِس قماش کا ہے کہ پنج کی طرح مایع کی مالت میں آگر اُس کا جمر کم ہو جاتا ہے تو دباؤ کی زیادتی اکو اُس کے کھلنے میں مددگار ہونا چاہتے۔ اِس صورت میں طموس کا نقطۂ اماعت پست ہو جائیگا ۔ یانی مایع کی به نسبت مهوس کی حالت میں زیادہ جُلہ گھیرتا ہے ۔ اِس کئے جب اِس کے وجود پر دباؤ پڑنا ئے تو اِس کا نقطۂِ انجار ۰۰ هر سے بست ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ریخ پر گاڑی چلتی ہے تو یخ اُس کے بیتوں کے وباؤسے لیمل جاتا ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ اِس دباؤ کی تحت میں نقطة انجاد ٥٠ هرسے نیچے اُتر آنائے - اِس کئے ٥٠ هر پر پانی یخ کی حالت میں نہیں رہ سکتا اور تجھل کر پائی

ہو جاتا ئے ۔ پھر جب یتے کا دباؤ اُٹھ جاتا ہے تو یہ یانی جم كر يهم يخ بن جاتا ته - ليكن إس بات كوياد ركهو ۔ 'یہ داقعہ جب ہی بیش آتا ہے کہ یخ کی تیش ، مرسے بہت محم نہ ہو۔ اگریخ کی تیش ٥٠ مر سے بہت عری ہوئی ہو تو مکن ہے کہ گاڑی کا دباؤ اِس کو نیکھلا دینے کے لئے \_\_\_ تم نے اکثر دیکھا ومخ كالجراجانا \_ ہوگا کہ یخ کے دو تکڑوں کوجب ایک دوسرے کے ساتھ ملاکم رکھ دیا جاتا ہے تو تصوری سی دیرکے بعد دونوں ایک ذات ہو جاتے ہیں۔ اِس کی دجہ یہ ہے کہ ہوا ہیں رکھے ہوئے یخ کی سطح عموماً ٥٠ هر پر رہتی ہے۔ جب دو مکروں کو رطا کر رکھ دیتے ہیں تو اُن کے وجود سے ایک دُوسرے ہر دباؤ پڑتا ہے جس کی وجہ سے نقطیہ انجاد ٥٠ هر سے نیچے آ جاتا ہے اور ماس کے مقام پر تھوڑا سا یخ بلمل کر بانی بن جاتا ہے ۔ یہ بانی رس رس کر کناروں کی طرف آتا ہے ۔ یہاں دباؤ تم تے اِس کئے یہ پانی اُسی تپش برجم کر پھر کئے کی شکل اختیار کرلیتا ہے اور اِس کی مدد سے دونوں کھڑے ایک دُوسرے کے ساتھ جُڑ کر ایک ذات ہو جاتے إس مسئله كا ايك نهابيت وليمس نبوت

ئے ۔ یخ کا ایک لمبا لحرا زنبتی کی ملکن کے حلقت شکل ایم رکھو اور اُس کے اُویر وسط کے قریب ایک تار لٹکا کر تار کے دونوں سروں یر وزن بانده دو - تصوری سی دیر کے بعد تم دیکھوگے كه تارى يخ كو كاثنا أبؤا أس یں سے صاف گزر گیا اور یخ کے وجود میں خراش یک نظر نہیں آتی ۔ اب بتاؤیہ معتا کیونکر حل کیا ما نگا ۹ بخ کا جو حصہ تار کے نیچے ہے جب اُس پر تاركے وجود سے دباؤ پراتائ تو نقطر اعجاد بدل جاتائے اور یخ کا یہ حصہ کیمل کر یانی بن جاتا ہے ۔ پھر ظام تے کہ پانی میں سے تار کا گزر جانا کچھ تعجب کی بات نہیں ۔ جب تاراس بانی میں سے گزر جاتا ہے تو اِس سے نیچے کا یخ تار کے دباؤ میں آکر مکھلنے گلتا ہے۔ یخ کا جو حصہ اِس سے پہلے پانی بن چکا تھا وہ اِس وقت تارکے اُوپر سے ۔ اور یہاں اب دباؤ وہ نہیں

جس نے اُس کو گھلا کر پانی بنا دیا تھا۔ اِس لئے یہ بانی

سرم م

ب مبخ<sub>ىرى</sub> حرارت غاميم جاتى پھر جم کر یخ بن جاتا تے اور یخ کی درز باقی نہیں رہتی۔ یبی بنت و گداخت کا سلسله اخیرتک چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آخرکار ارکینے کے وجود سے یار ہو جاتا ہے برفانی مکوں میں جہاں آسمانی برف کی بہتا ہ رہتی ہے جے عموماً برف کی گیندیں بنا بنا کر کھیلتے ہیں۔ جب برف کے جموٹے جموٹے گلاوں کو باتحہ میں مے کر دباتے ہیں تو وہ سب مجر کر ایک جان ہو جاتے ہیں۔ اِس کی دجہ بھی وہی ہے جو ہم نے اُوہر بیان کی ہے۔ اِن جموٹے جموٹے گروں کی تیش اگر مر کے قریب قریب ہو تو یہی ہاتھ کا معمولی سا دباؤ اُن کو جوڑ دینے کے لئے کافی ہے۔ لیکن برت کی تیش اگر اِس درجہ سے بہت کم ہو تو اِس صورت میں ہاتھ سے دباکر گیند بنا لینا مکن نہیں۔ اس میں نٹک نہیں کہ دہاؤ کی زیادتی سے نقطۂِ انجماد نیجے اُتر آتا ہے ۔ لیکن اگر تیش پیلے می بہت بہت ہو تو اس حالت میں برف کو میکھلانے کے لئے بہت زیادہ دباؤ دركار سوگا \_ تبخیر میں حرارت غائب ہو جاتی ہے۔ ہم پہلے بتا کی میں کہ ماؤی جسموں کی تبش اُن کے سالمات کی حرکت کا نتیجہ ہے ۔ لیکن کسی جسم میں تمام سالمات کی حرکت مساوی نہیں ہوتی۔<sup>ا</sup>

اس لئے جو کھے ہمارے احساس میں آتا ہے اُس کو تمام سالمات کی حرکت کا اوسط سمجھنا چاہئے۔ پھرتم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ مایع کے جن سالمات کی حرکت زیادہ میز ہوتی ئے وہ مایع کے وجود سے پہلے خارج ہوتے ہیں۔ اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ جب کسی مایع کے وورسے میز تیز حرکت کرنے والے سالمات خابع ہوتے جا بینگے تو باقی سالمات کی حرکت کا اوسط گھٹتا جائیگا ۔ پھر کوئی ا وجہ نہیں کہ مایع کی تیش گھٹتی نہ جائے ۔ چنانچہ تبخیر کے عمل سے مایع کے وجود میں ٹھٹرک سیدا ہو جاتی ہے۔ اِس وقت مایع کی تیش محم ہوتی ہے اور برتن کی تیش زیادہ ۔ اِس کئے برتن کی حرارت مایع کی طرف رجوع کرتی ب اور برتن بھی تھ شار ہونے لگتا کے۔ اِسی طح اِدد گرد کی ہوا اپنی حرارت برتن کو دیتی ہے اور ہوا سے مایع کی طرف حرارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی مایع بخار کی نتکل میں تبدیل ہوتا ہے تو اِس عمل میں حرارت کی کیھے مقدار ضرور صَرف ہوتی ہے۔ مایع آہتہ آہتہ بخار کی شکل اختیار کرے یا جوش کھا کڑیاں سے صُرف ہونے والیا حرارت کی مقدار میں کھھ فرق نہیں آتا ۔ دونوں صورتو میں مایع کے ہر گرام کو بخار بننے کے لئے حرارت کی ساوی مقدار درکار کئے ۔ جوش کے وقت یہ حرارت شعلہ

ایا آگ سے آتی ہے اور معمولی تبخیر میں اُن چیزوں کے وجود سے جو مایع کو چُھو رہی ہوں۔ تبخیر جس قدر تیزی کے ساتھ عمل میں آئے حرارت بھی اُسی قدر تبزی کے ساتھ جذب ہوتی ئے ۔ جنانچہ تبخیر اگر تیز ہو تو مایع کی ٹھنکک بہت نایاں ہوجاتی ہے ۔ مثلاً تصورا سائفول یا ایتھ باته ير ڈال دو تو وہ فوراً بخار بن كر فائب ہو جائيگا اور تمہارے ہاتھ کو ٹھٹاک محسوس ہوگی ۔ اِن چیزوں کی تبخیہ کے لئے جو حرارت درکار ہے وہ تمہارے ہاتھ سے آتی ہے اور بُوں بُوں ما بع بخار کی شکل اختیار کرتا جاتا ہے ہاتھ زیادہ عمنڈا ہوتا جاتا ہے ۔ ایتھر کی تبخیر میں اِس قدر حراری<del>ن</del> جذب ہوتی ہے کہ ایتھم کے برتن سے کچھوتا ہوا رکھ کر ایانی کو یخ بنا کے ہیں۔ یہ تجربہ اِس سے پہلے تہاری انگاہ سے گزر چکا تے

ایع کی نوئی سین مقدار سمولی تبخیر کے عل سے بخار کی شکل اختیار کرے یا جوش کھا کر تھوڑی سی مرت میں بخار بن جائے دونوں صورتوں میں تبدیلِ حالست کے لئے حرارت کی مساوی مقدار درکار ہے ۔ صرف اِتنا فرق ہے کہ معمولی تبخیر کا عمل تدریجی ہے ۔ اِس لئے حرارت کے نائب ہوجانے کا اِحساس کم ہوتا ہے ۔ حوارت جوش کا عمل مقابلة فرری ہے۔ اِس لئے یہاں حرارت ہو جانا زیادہ محسوس ہوتا ہے ۔ یہ حرارت ہو

تبخیر کے وقت مایع کو بخار بنانے میں صرف ہو جاتی ہے اے تبخیر کی مخنی حرارت کہتے ہیں ۔ اِس کی مقدار ہر كانے لگے تو پھر إس كى تبش نقط جوش سے آگے نہيب بڑھتی ۔ جب تک یانی کا کچھ حصہ باقی ہے جس قدر چاہو حرارت پہنچاتے جاؤ اُس کی تپش میں مجھھ فرق نہیں آتا اِ اس وقت ساری کی ساری حرارت مایع کو بنجار بنا وینے میں صُرف ہوتی رہتی ہے۔ یہ کچھ یانی ہی کی خاصیت نہیں ۔ ہر مابع کو اِسی حال پر پاؤگے۔ ہر مایع میں تبخیر کی مخفی حرارت اُس کی اماعت کی مُفَی حرارت سے زیادہ ہوتی ہے ۔ چنانچہ ۱۰۰° ھر تپش کے ایک گرام پانی کو اِسی تپش کا بخار بنانے میں جو حرارت مرف ہو جاتی ہے اُس کی مقدار اُس حرارت سے کئی گُن زیادہ بئے جو ۰۰ھر تپش کے یخ کو اِسی درج کے یانی میں تبدیل کرنے کے گئے درکارتے ۔ ۵۰ مرتبش کا ایک گرام برف ۸۰ حوارے کھاکر ۰۰ هر تیش کا یانی بن جاتا ہے ۔ لیکن اگر تم یہ چاہو کہ ۱۰۰ هر کا ایک گرام پانی اِسی ارج کی بھاپ بن جائے تو اِس مطلب کے لئے حرارے صَرِف کرنے پڑینگے اِس کئے بھاب کی مخفی حرارت ۲۷ و حراره فی طرام ہے ۔ اِس کو تبخیر آب

کی مخفی حرارت بھی کہتے ہیں۔

بھاپ کی مخفی حرارت کی وہ مقدار ہے

جو ۱۰۰ هر نیش کے ایک عمرام پانی کو اِسی تبش کی بھا پ

میں تبدیل کرنے کے لئے درکار ہے۔ حرارت کی یہ مقدار جس کو ہم مخفی حرارت کہتے

مزارت کی میہ معدار بس کو ہم کی حرارت مہد ہیں مایع کو بخار بنانے میں صرف ہو جاتی ہے۔ اِس سے

ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ بخار کوٹ کر مایع کی حالت میں آئیگا تو بنگی کے وقت یہ حرارت بھر ظامر ہوجاً گی

جب پانی کو بخار بنانے کے لئے حرارت کی اِتنی بڑی

مقدار درکار کے تو بھاپ کے پانی بنتے وقت حرارت

کی اِتنی ہی بڑی مقدار اُس کے وجود سے خارج ہوگی۔ جب تک اِس حرارت کو خارج کر دینے کا انتظام

نه بهو بھاپ کا ' کستگی میں آکر' بانی بن جانا مکن

نہیں ۔

بھاپ کی منفی حرارت وریافت کرنے کا ایک موٹا سا قاعدہ

یہ ہے کہ ، مرکے پانی کو ۱۰۰ مربر بنجانے کے لئے جو وقت درکار ہے اُس کا اُس مدت سے مقابلہ کیا جائے جو

حرارت کا انداز اول سے آخر تک ایک حال پر رہے۔

اِس قاعدہ کی بناء حرارہ کی تعرفیف برتے۔ ایک حرام

یانی کی تیش جب ا مر بر متی ہے تو اِس میں جو حرارت صرف ہوتی ہے وہی حرارت کی اِکائی ہے اور اِسی کا نام حرارہ ہے۔ اِس تعربیف کی بناءیر ایک گرام یانی کی تپش کو ۰° مرسے ۱۰۰° مرتک پہنجانے کے لئے ۱۰۰ حراروں کی ضرورت ہوگی ۔ اب اگر مبدأ حرارت کا انداز منقل رہے تو پانی کی مدد سے ہم معلوم کرسکتے ہیں كر مبدأ مذكور سے كسى وقت معين كے اندر كس قدر حرارت خارج ہوئی ہے۔ اِس سے خروج حرارت کی ضیح معلوم ہو جائیگی اور ہم اندازہ کر کینے کہ آسسی مبدأ حرارت نے کسی خاص وقت میں کتنی حرارت دی ہے۔ مثلاً اگر ایک گرام پانی کی تپش کو متقل انداز کا شله ۱۰ دنیقه ین ۰۰ هر سے ۱۰۰ هر پر پہنیا دے تو ظامیر ہے کہ اِس دُوران میں جو حرارت صَرف ہوگی اُس کی مقدار ١٠٠ عراره ہے اور پانی کو ١٠ حراره فی وقیقہ کی شرح سے حرارت بہنچی ہے ۔ اب اگر وہی مبدأِ حرارت می متقل انداز پر رہ کر ۱۰۰° هر تیش کے ایک گرام یانی کو بھا پ بناكر ُاڑا دے اور اِس كام ميں من دقيقے صُرف ہو جائيں تو حرارت کی مقدار ۱۰ 🗘 ہوگی ۔ یہ حرارت چونکہ ۱۰۰ هر تیش کے ایک گرام پانی کو اُسی تپش کی بھاپ بنانے میں صَرف ہوئی ہے اس لئے یہی محاب کی منفی حرارت ہے۔ تجہب میں ہے ۔۔۔ یائی کی تبدیلی بھا ہے

میں ۔۔۔۔۔ دمات کے حرارہ پہا کو یخ میں رکھ کر ٹمسٹڈا کر لو تاکہ اس کی تپش ہ ، محب سنتی میتر کے اس کی تپش ، محب سنتی میتر کے ترب یخ کا پانی ڈال دو اور جلدی سے اُس کی بیرونی سطے کو نمی سے پاک کرکے تارکی جلل بر رکھو ۔ پھر اُسے ایک متقل اُنداز کے نتط سے گرم کرو۔ اور ڈمیل کے تین مقلات پر وقت دیکھ لو۔

ا ۔ وہ وَت جب کہ پانی کو حرارت پہنچنا فروع ہوئی ۔

ا ۔ وہ وقت جب کہ پانی کی تپش ۰۰ هر سے ۱۰۰ هر پر پہنچ گئی

ا ۔ وہ وقت جب کہ سارے کا سارا پانی بھاپ بن کر اڑگیا

اب (۱) سے (۲) تک وقت کا جو دقفہ ہے اُس کا اُس وقفہ

سے مقابلہ کرو جو (۲) سے (۳) ٹک بڑتا ہے اور اِس سے بھاپ کی مفنی حوارت کا اندازہ لگاؤ ۔ عبسمب میں اگر احتیاط سے کام لیا جائے تو

نتیم میں ١٠ م/ سے زیادہ کی غلطی نہ ہونی جائے ۔

منفی حرارت کی تخین میں اُن تمام نسطوں کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے جو حرارتِ نوعی کی تخین کے لئے درکار ہیں۔ یہ نہ ہو تو نتیجہ صحیح نہیں ہوسکتا۔ اِس لئے اگر

حرارتِ نوعی کی طرح مخنی حرارت کی تخمین میں بھی حدا درجہ کی مزاکت در کار ہو تو تجربہ کے آلات میں تام احتیاطوں کے لئے خدم میں الاد ماک نا مجا سے میں کا میں

کے لئے ضروری سامان بیدا کرنا ہوگا۔ ہم اِس کتاب میں اللہ اس کتاب میں المہیں اِن المجھنوں میں ڈالنا نہیں جاہتے ۔ اِس کئے صرف ذیل کے سادہ سے تجربہ پر اِکتفا کرینگے۔

تجربب مقم \_\_\_ مخنی حرارت کی تخمین -

ایک صُرامی کو اُس کے متعلقات کے ساتھ اِس طرح ترتیب دو بیاک شکل میں میں دکھایا گیا ہے وہ تجسسر ہیں

12 July 200

پھند ہے کا کام دیتی ہے۔ بتلی
افتیار کرلیگی وہ اس کی میں بیش
افتیار حرف بھا یہ ہی بھا پ
دافل ہوگی ۔ محرای میں پانی ڈال کر
افس کو جوش وہ ۔ جب تک یہ
اپن گرم ہو تم ۲۰۰۰ گرام کے
افریب پانی کہ لیک سُلے ہوئے
حرارہ بیما میں تول لو ۔ اور دیکیمو
اس کی تبش کیا ہے ۔ محرا می

یں جو پانی جوش کھا رہا ۔۔۔ ہے ہس کی بھاپ کو جند دقیقوں یک نظلے دو ۔ اِس دَوران ہیں تمام ہلیوں کی تیش ہمی بھاپ کی تیش کے ساتھ ایک طال پر آجائیگی اور اِس بات کا موقع نہ رہیگا کہ بھاپ ٹھنڈی ہو کر حرارہ پیا میں داخل ہو ۔ جب اِس طرف سے اطمینان ہو جائے تو حرارہ بیا کو اِس طرح رکھ دو کہ نلی کا مُٹنہ پانی میں بخبی دُوبا رہے ۔ بھاپ جب یانی میں راض ہوگی تو تھنڈی ہو کر پانی بنتی جائیگی ۔ اور حرارہ بیا کے پانی کی راض ہوگی تو تھمنڈی ہو کر پانی بنتی جائیگی ۔ اور حرارہ بیا کے بانی کی تیش بیش برصف گلیگی ۔ تھرب کے دَوران میں یانی کو لگانار پلاتے رہو کہ اِس کے نختلف حصوں کی تیش میں فرق نہ آپنے یائے ۔ جب پانی کی تیش

یں اچھا خاصا اضافہ ہو ہائے تو نلی کا مہ حرارہ بیا سے باہر نکال دو۔ تجویہ

یں اس بات کا خیال رکھو کہ بانی کی تپش ارد گرد کی ہوا کی تپش سے بہت

زیادہ بند نہ ہو جائے ۔ اگر زیادہ بند ہو جائیگی تو حرارہ بیا کے دجود سے اِشعاع

زیادہ ہوگا اور حرارت کا ایک قابل کھاظ حصہ منشر ہو جائیگا ۔ جب حرارہ بیا

ٹھنڈا ہو جائے تو اُسے ترازو میں رکھ کر تول لو ۔ اِس سے معلوم ہوجائیگا

کہ کتنی بھاب بسٹگی میں آئی ہے ۔ اب تمہارا تجربہ ختم ہوگیا۔ صرف کہ کہ کتنی بھاب بحثم ہوگیا۔ صرف

حراره بها كا وزن فم حرارہ پیما کی حرارتِ نوعی نع حراره پها کا آب مساوی ي نع سسرد یانی کا وزن ور بھاپ کا وزن وي یانی ادر حراره بیا کی ابتدائی تیش شترک = ت°مر پانی اور حرارہ بیا کی آخری میش مشترک = ت،°مر بحعاب كى مخفى حرارت مخ بانی کا کسب حرارت ورت-ت) لهذا حراره بيما كاكسب حرارت م نع (ت د ت )

۱۰۰° هرتیش کی بھاپ کا نقصانِ دارت ۱۰۰° هرتیش کا پانی بننے یں = و × هنے
۱۰۰° هرتیش کے پانی کا نقصانِ دارت دی، هریک پہنچنے یں = و (۱۰۰- سم)

ایکن بھاپ اور بھاپ کے پانی کا نقصانِ دارت کیانی اور دارہ بیا کے
کسب دارت کا مساوی ہونا جا ہیئے۔

# نویں فصل کی مشقیں

ا جتنی حرارت سے ایک ٹل یانی کی تبش اہم بڑھ جاتی ہے اُس سے ۸ گنا حرارت اگر ایک ٹن سے کو گھلا دہتی ہو تو ایک ٹن سے میں گڑھا کھود کر اُس میں ایک گیل کھول ہوا بانی ڈال دینے سے کتنا سے گھل جامیگا ؟

ا گیلن = ۱ وٹئر

ایک گیلن پانی کو تقطی انجاد سے اقطی ہوش یک پہنچانے یں جتنی حرارت صَرف ہوتی ہے اُس سے تقریباً ہ گنا حرارت ایک گیلن یانی کو ہماپ بنا کمر آزا دینے کے لئے درکار ہے ۔ اِس سٹلہ کو تم حجربہ سے کس طرح تا بت کو گھے ؟

سا۔ یار اُوٹس یانی ' اور چار اُوٹس سیسے کے برادہ ' کو مادی تیش پر لے کر الگ الگ سے کے گراوں پر ڈال دیں تو ووٹوں میں سے کون زیادہ سخ کو یکھلا دلیگا ؟ جاب مدتل ہونا جا شے ۔

ا کی ۔ ، مرکا ایک اَونَس بانی اگر ۵۰ مرکے ۱۰ اَونِس بانی میں الله دیا جائے اور اس اَمِنرہ کی تہش کیا ہوگئی ؟

اتیں مشاہرہ میں آفینگی ؟

ہے۔ ، ہم مرکے ۱۰۰ گرام پانی میں کتنا یخ طانا جائے کر یانی کی تہش میں اللہ عالم کے اللہ میں اللہ علی کہ اللہ میں اللہ علی اللہ میں اللہ می

ہ مر کے ۱۰۰ گرام پانی میں ۱۰۰ هرک کتی بھابِ دامل کرنی جائے۔ کر بانی کی تیش ۲۰۰ هر پر بہتے جائے ؟

۔ ۔ سردی کے موسم میں جب تپش ۵۰ سے بڑھ جاتی ہے تو سارے کا سارا برت فوراً کیوں نہیں سیجل جانا ۹

◄ حرارہ پہا میں ۱۰ هر تپش کا ۱۴ گرام بانی رکھا کئے۔ جب اس میں ۱۰ هر تپش کی بھاپ داخل کی تو بانی کی تیش ۵ و ۱۹۹۵ هر ہوگئی ۔ اور بانی کے وزن میں ۵ گرام کا اضافہ ہوا۔ ان مقدمات کی بماء پر یہ کی مخفی حرارت کیا ہوگی ؟

ایی تجربہ میں حرارہ یہا کا ورن ۲۵ گرام ہے اور جس دصات کا دہ بنا ہے اُس کی حرارت فرعی ۱ و میں کی بنا ہے اُس کی حرارت فرعی ۱ و می ہے ۔ حرارہ یہا ہے جو حرارت فرات کی کھفی حرارت کی گھی حرارت کی گھی حرارت کی گھی کی کی نکلیگی ؟

عام طور بر ہوں کہا حاتا ہے کہ یانی ٥٠ در پر منجد ہو جاتا ہے ادر ٥٠٠ مر پر مُنجد ہو جاتا ہے ادر ٥٠٠ مر پر کمولے گئتا ہے ۔ تفصیلاً بیان کرد کہ ذیل کی صورتوں میں یہ قول صحیح نہیں: \_\_

(۱) یانی مندر کا یانی ہے۔

(ب) ياني كو أو نج پهار كي چوٹي پر جوش دے رہے ہيں ۔

١٠ تجرب سے تم كس طح دريانت كروم كك

(١) كمص كس تيش بر بكملنا تي ؟

#### (ب) پانی کس تپش پر جوش کھاتا ہے ؟

ا - جب شوس بگستا ہے یا اپنے گیں کی شکل اختیار کرتا ہے تو دہ اِس وُوران میں حرارت جذب کرتا جاتا ہے اور اُس کی تپش میں ترقی نہیں ہوتی ۔ اِس کے ثبوت میں تجربے بیان کرو۔

۱۲ پانی کی کسی خاص مقدار کو گرم کیا تو آدھ گھٹے میں اس کی تپش ، ۹ هر سے ۱۰۰ هر یر بنج گئی ۔ اگر یہ بات فرض کر لی حائے کہ حرارت کی آمد ، ہموار ہے تو یہ ۱۰۰ هر کا یانی تقریباً کتنی دیر میں سب کا سب بھا ہے بن جائیگا ؟

سوا۔ تین بیا سے کیا مراد کبی ؟ مئی اور فارنہبیٹ تین بیا باری باری اسے گھلتے ہوئے یخ میں رکھے جائیں تو دہ اپنے اپنے بیانہ کے بموجب کتنی کتنی تبش کا نشان دینگے ؟

۱۹۲۰ موم کا نقطۂ اماعت معلوم کرنے کے لئے دو قاعدے بیان کرو۔ صبیح نتائج عاصل کرنے کے لئے اون تجربوں میں کون کون سی احتیاطیں ضروری ہیں ؟



# دسوير فصل

## حارت کا مُعاولِ جِبَلی

عناصر اربعه كا نام تم في اكثر سنا ہوگا۔ إن سے فاك یانی ہوا اور آگ مراد ہے۔ متقدمین کے نزدیک یہ جاروں چیزیں عنصر مجھی جاتی تھیں ۔ اور لوگوں کا خیال تھا کہ کل کائنات ان ہی چار چیزوں کے امتزاج سے ظہور میں آئی ہے۔ اُن کے نزریک آگ بھی ٹویا مارہ ہی کی ایک شکل تھی۔ وہ سمجھتے تھے ك آل ايك سيال چيز ، جو خاك ، يان ، يا بوا ، ي ساتھ کیمیائی طور پر ترکیب کھا جاتی ہے۔اور اِس طرح نئے نئے مرکب بیدا ہوتے ہیں۔ اِس نیال کے رُو سے لوہے کا گرم گولا لوہ کے سرو گولے سے بالکل مجدا گانہ چیز ہے۔ بیکن آج سائنس نے اس بات کو ثابت کرویا ہے کہ خاک جس کو ایک عضر مجھا ما آ تها حقیقت میں بیسیوں عناصر اور ہزار ہا مگرکبات کا مجموعہ ہے۔ اِس طرح یہ بھی نابت ہوچکا ہے کہ یانی کسی ایک عنصر کا نام نہیں۔ وہ تو ایک متلقل مرکب ہے جو دو عنصروں کی کیمیائی ترکیب سے بیدا ہؤا ہے۔ ہوا کے متعلق یہ فیصلہ ہے کہ یہ بھی ایک عنصر نہیں بلکہ مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے جن میں

حرارت کا معادلِ جیکی

بیش گیسیں عنصر ہیں اور بعض مرکب۔ سائٹس نے جس طب رح تتقامین کے اِن تین عنصروں کی حقیقت کھول کر رکھ دی ۔ اُسی طرح الگ کی اصلیت کو بھی آشکارا کردیا ہے ۔ بنانچہ آج اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ جس چیز کو ہم ہیں وہ حقیقت میں کوئی ہاتی چیز نہیں بلکہ محض حرکت کی ایک صورت ہے۔ حرکت سے مادّہ کے وجود پر ایک۔ کیفیت طاری ہوتی ہے جس کو ہم گرمی کہتے ہیں ۔ یہ گرمی جب بڑھتے بڑھتے اس مدیک بڑھ جاتی ہے کہ ادہ کا وجود ایک شعلئے جوالہ بن جاتا ہے تو اِس کا نام آگ ہے۔ اگر متقدمین کا خیال صحیح ہو اور یہ بات مان لی جائے کہ حرارت' واقعی ایک ہاڈی سیال ہے جو باقی اجسام سے ساتھ بل کر نئے مرکب پیدا کرتا ہے تو ضرور ہے کہ ہر گرم جسم کے اندر اِس کی ایک معنین مقدار ہو۔ پھر یہ مکن نہیں اِس معیّن مقدار سے زیادہ حرارت اُس جنم کے وجود سے حال ہوسکے کیونکہ مادہ کا یہ خاصہ ہے کہ اُس کی جو مقدار موجود کہے اُس کو ہم کم و بیش نہیں کر سکتے یا یوں کہو کہ انسان مادہ کی تخلیق پر قادر نہیں سیکن حرارت کا معاملہ اِس کے بالکل برعکس ہے۔ تھوس اجمام کی سطوں کو ایک ووسرے کے ساتھ رکو رکو کرتم جتنی چاہو حرارت پیدا کر سکتے ہو۔ چنانج وصات کے دو مکروں کو باہم رکرتے جاؤ تو کچھ دیرے بعد اس قدر حرارت بیدا ہو جائیگی کہ اُس سے بانی ہوش کھانے لليگاء اگر حارت موايك ادى سيال تصور كرايا جائے تو پھر سوال

یہ ہے کہ مادہ کے اندر اِس کی مقدار لا مختناہی کیوں ہے۔ اسی جسم کے وجود سے حرارت خارج کرتے جائیں تو جائے کہ کسی خاص حد پر پہنچ کر اس کا ذخیرہ ختم ہو جائے۔لیسکن واقعات سے اِس کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی۔چنانجہ ہم دوجسوں بو رگڑتے ہیں تو جب تک یہ علی جاری رہتا ہے خرارست برابر بیدا ہوتی رہتی ہے۔ پھریہی نہیں بلکہ رگڑنے کے کام اور حرارت کی مقدار کمیں ایک خاص تعلق یایا جاتا ہے۔ یہ مر اس بات پر ولالت كرتا ہے كه كامر كو حرارت كے يبدا كرنے ميں كچھ ند كچھ دخل ضرور ہے۔ جو لوگ حرارت کو مادہ کہتے تھے اُن کے نزدیک ینح کا وجود حرارت سے خالی ہے۔ لیکن جب ہم نیخ کے دو مکٹروں کو باہم رگڑتے ہیں تو وہاں بھی اِس 'قدر حرارت بیدا ہو جاتی ہے کہ پنج گیھلنے لگتا ہے۔ پنج کے مکرطوں کو رگڑنے سے پہلے تول لیا جائے اور یکھل ٹیکنے کے بعد پھر تول کر دیکھا جائے تو دونوں صورتوں میں وزن وہی رہتا ہے۔ اگر حرارت کوئی مادی چیز ہوتی تو اِس کے اخراج کے بعد لازم تھا کہ بگھلا ہؤا ینج وزن میں کم ہو جاتا۔ لیکن اِس کے وزن میں کمی کا کوئی شائبہ نظر نہیں ہا۔ بھر حرارت کو ایک بادی چیز تصور کرینا کیا معنی !!

اب سوال یہ ہے کہ رگڑنے سے حرارت کیونکر پیلا ہوتی ہے۔ اِس کی توجیہ اِس کے سوا اور کچھ نہیں کہ رگڑنے

کے وقت ہم جسموں کوجو حرکت دیتے ہیں وہی حرکت ' حرارت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رگڑنے میں جو کام صُرف ہوتا ہے اُس کی ایک معین مقدار سے ہیشہ حرارت کی ایک معین مقدار بیدا ہوتی ہے۔ اِسی بناء بر کام کی جس مقدار سے حرارت کی ایک معین مقدار طاصل ہوتی ہے اُس کو حرارتِ مذکور کا مُعاول جینلی کہتے ہیں۔ حرارت کے معاول جیلی کو سب سے پہلے مجھی ک نامی ایک شخص نے دریافت کیا۔ اِس کام میں جس الہ سے اُس نے مدد لی اُس کی ساخت بہت بیجدار ہے۔ تہارے لئے اُس کا سجھنا ذرا وشوار ہوگا۔ اِس لئے اُس کی تفصیل کو ہم نظر انداز كر ويت بين - صرف إس قدر ياد ركهوك إس بين ايك برا حراره پیما ہوتا ہے جس میں پانی ڈالا جاتا ہے۔ پانی کو حرکت میں لانے کے لئے ایک خاص قسم کی رئی استعال کرتے ہیں۔اِس رئی کا تعلق ایک وصرے سے ہوتا ہے۔ وصرے کو جب وزنوں کی مرد سے حرکت ویتے ہیں تو اُس کے ساتھ یہ رئی بھی حرکت کرتی ہے۔ اور اُس کا بھول یانی کو ہلانے لگتا ہے۔ یانی کی حرکت كو روكنے كے لئے حرارہ بيما كے اندر دهات كے ينكھ تُطروار رکھ دیئے جاتے ہیں۔جب وزن گرتے ہیں تو دُھرا گھومنے لگتا ہے۔ اِس کے ساتھ رئی حرکت کرتی ہے اور اُس کا بھول بانی کو ہلا دیتا ہے۔ وحات کے بنکھوں سے یانی کی حرکت مرک کر فوراً حرارت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یانی کی تیش بڑھنے

حرکت کی تبدیلی حرارت میں

لگتی ہے۔ پانی اور حرارہ بیما کی تیش کا اضافہ دیکھھ کرتم معلوم کرسکتے ہو کہ تجربہ کے دوران میں کتنی حرارت بیدا ہوئی ہے۔اب دھرے کو حرکت دینے کے لئے جو وزن استعال کئے گئے ہیں اگر اُن کی مقلار معلوم ہو اور یہ ویافت کر لیا جائے کہ اِن وزنوں نے نیچے گرنے میں گتنا فاصلہ طے کرایا ہے تو اِس سے کام کی مقدار معلوم ہو جائیگی ۔ پھراس سے تم دریافت کر سکتے ہو کہ حرارت کی ایک معیّن مقدار بیدا کرنے کے لئے کتنا کام صرف کرنا پڑتا ہے۔ یہی ، حرارت کا معادل جیلی ہوگا۔ مجھی ل نے کئی تجربوں کے نتائج کا اوسط لے کر حرارت کا معادلِ حِیکی ۱۳۹۰ فٹ پونڈ" نکالا ہے۔ اور اِس سے مُمراد یہ ہے کہ ایک یونڈ پانی کی تیش کو ایک درجۂِ مئی طریھا دینے کے گئے ،9 سار ''فٹ بونڈ'' کام صرف کرنا پڑتا ہے۔ حرکت کی تبدیلی حرارت میں ۔۔۔۔ اگر غور سے دیکھو تو روزانہ ہزاروں واقعات تہاری نگاہ سے گزرتے رہتے ہیں جن کے وجود میں اِس بات کا صاف صاف نبوت یایا جاتا ہے کہ کام اور حرارت برل کر ایک ووسرے کی شکل اختیار كر لينے والى چيزيں ہيں۔ جنانچة تم نے اكثر وكھا بوكاكم بل كارى جب اِسیشن پر رُکتی ہے تو اُس کے بیتوں سے عموماً شرارے ارنے لگتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی اِس بات پر بھی فور کیا کہ ان شراروں کی علت کیا ہے ؟ گاڑی کی حرکت روکنے کے لئے اُس کے بیتوں کی رگر کو بڑ ھانا پڑتا ہے۔ گاڑی کی وہ قوت

بن جائے ہیں۔

جو حرکت سے اُس کے وجود میں بیدا ہوتی ہے' اِس رگڑ کے مُزاحم ہونے سے حرارت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بھر رکڑ سے جو فولاد کے خفیف خفیف سے ریزے اُٹرتے ہیں اِس حرارت سے وہ اِس قدر گرم ہو جاتے ہیں کہ ٹمینج ہو کر شراروں کی شکل افتیار کر لیتے 'ہیں- کام کی تعریف میں تم پڑھ چکے ہو کہ جب کسی قوت کا نقطۂ عل حرکت کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ قوت کام کر رہی ہے۔ گاڑی جب حرکت میں تم تو اُس کی قوتِ حرکت سطرک کی رگڑ کے خلاف کام کر رہی تھی۔ اِس کام کو رکڑ کی زیادتی نے روک دیا تو اب وہ کام نہیں رہا۔ اپنی شکل بدل کر حرارت بن گیا ہے۔ گھوڑا پتھریلی زمین بر جلتا ہے اور اُس کے نعسل يتمر س مكرت بين تو يتمرس شرارك نكلت بين-رات کے وقت ایک بتھے کو اُٹھا کر دوسرے بتھے پر مارو تو یہاں بھی ترارہ نظر آئیگا۔ یہ سب اِسی اصول کے کرشے ہیں کہ کام حرارت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب بتھرسے بتھر لکراتا ہے تو دونوں کے وجود سے چھوٹے چھوٹے ریزے ٹوٹ کر ہوا میں اُڑتے ہیں۔ پتھروں کے تصادم سے اِس تعدر حرارت بیدا ہوتی ہے کہ یہ ریزے گرم ہو کر نمینے شرارے

ذیل کے تجربول بر غور کرو۔ اِن سے یہ مضمون اُور زیادہ واضح ہو جائیگا۔ اِن تجربول سے بھی وہی بات

ثابت ہوتی ہے کہ حرکت کی بربادی ظہورِ حرارت کا موجب ہے۔

جینب بھی ملائے۔ ۔ ۔ ۔ ہوج کا ایک گروا ہے کہ اُس کو ہاتو

ہتوڑے ہے کوٹتے جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد لویا اِتنا گرم ہو جائیگا کہ اُس کو ہاتو

یں ہے لینا شکل نظر آئیگا۔ بتاؤیہ حرارت کہاں سے آگئی۔ لوہ پر ہتوڑے کہ

چوٹ پڑتی ہے تو ہتوڑے کی حرکت رُک جاتی ہے۔ اِس حرکت کو کس نے روک دابی یہ ظاہرہ کہ

لوہ کا وجود ہتوڑے کا رسستہ روک لیتا ہے اور ہتوڑے کو آگے کی

طرف حرکت کرنے کا موتع نہیں ملتا۔ ہتوڑے کی چوٹ سے لوہ کے وجود

میں ایک بیجان بیدا ہو جاتا ہے اور اُس کے سالمات کی حرکت میں تیزی

آ جاتی ہے۔ بھر جب سالمات کی حرکت تیز ہو جائیگی تو حرارت کہتے ہیں مادہ

لازی نتیجہ ہے۔ کیونک وہ کیفیت جس کو عرف عام میں حرارت کہتے ہیں مادہ

کے اندر سالمات ہی کی حرکت سے بیدا ہوتی ہے۔

تبحی بسہ ہے ہے۔ اپنی اُنگل کو ہمیں پر رگرو۔ کی دیرکے بعد اُنگلی اور ہمیلی دولوں گرم ہو جائینگی۔ بیتل کے بیٹن کو میسنر بید رگڑو اور دیکھو اِس کی تبش کس طرح بڑھتی جاتی ہے۔ رگڑ کی قوت بیٹن کی حرکت کا مقابلہ کرتی ہے اور اِس سے بیٹن کی کچھ حرکت زائل ہو جاتی ہے۔ یہی زائل شدہ حرکت کو روکئے میں زائل شدہ حرکت کو روکئے والی کوئی جیز نہ بوتی تو بیٹن کی تبش اُسی طال پر رہتی جس پر وہ حرکت سے بہلے تھی۔ بہلے تھی۔

دیا سلائی کو جب کسی گھروری سطح پر رگڑتے ہیں تو اِس عمل سے اِس قدر حرارت بیدا ہوتی ہے کہ دیا سلائی جل اُٹھتی ہے۔ تبہاب ِ ناقب کو تم نے اکثر دیکھا ہوگا۔فضاء میں ہزارا

چھوٹے چھوٹے اجرام سادی اُڑتے بھرتے ہیں - جب اِن میں سے کوئی گردش ہخت کا مارا فضاریں گھومتا ہؤا ہمارے كرة بوا من آنكاتا ہے تو أس كا جسم بوا سے ركث كھا كر اِس قدر گرم ہو جاتا ہے کہ ایک شعلبہ جوّالہ کی طرح بھڑک المحتا ہے۔ یہ تمام واقعات اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ کام حرارت کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بعض ملکوں میں جہاں دیا سلائی میشر نہیں آتی لوگ لکڑی کو لکڑی سے رگڑ کرآگ جلا کیتے ہیں۔ چھاق بھی اِسی اصول پر کام دیتا ہے۔ حرارت کی تبدیلی کام میں ---- اگر کام حرارت میں بدل جاتا ہے تو حرارت بھی کام کی شکل افتیار كرسكتي ہے - بحاب سے چلنے والے انجنوں كو ويكھ لو بھھٹي کی حرارت پانی کو بھاپ بنا دیتی ہے۔ بھاپ کے وجود سے فشارہ پر دباؤ بڑتا ہے اور فشارہ انجن کے اُستوانہ میں حرکت کرنے لگتا ہے۔ اِس حرکت کے دوران میں فثارہ کے وجود سے ایک فاص پینے کے وندانوں پر دباؤ بڑتا ہے اور بیتیہ گھومنے لگتا ہے۔ پھر اِس بیٹر کی حرکت سے جو کام جائیں نے سکتے ہیں۔ جب بھاپ اُستوانہ میں واخل ہوتی ہے تو اُس کی تیش بلند ہوتی ہے۔ لیکن جب فتارہ کو دھکیلنے کے بعد مکتفہ میں جاتی ہے تو اُس وقت اُس کی تیش وہ نہیں رہتی جو پہلے تھی۔ بلک بہت کیمہ گھٹ جاتی ہے۔ تیش کا تنزل اِس بات کی ولیل ہے کہ بھاپ کے وجود میں اب سرارت کی مقدار کم ہے۔

744

بھر بتاؤ حرارت کا یہ حصہ کہاں چلا گیا۔ فشارہ کی حرکت اوریتے کا گھومنا اِسی حرارت کا نتیجہ ہے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ بھاپ کی حرارت نے اپنی حالت برل کر کام کی شکل افتیار کر لی ہے۔ حرار**ت کے مُعادلِ حِکْلی کی شخبین ۔۔۔۔۔** جسم کو زمین سے اُٹھا کر اُوپر نے جاتے ہیں تو اِس میں جاذبیہ تعجين ----زمین کے خلاف کامر صرف ہوتا ہے۔ اور اِس کے ساتھ ہی جسم مُرُور کے وجود میں نیچے گر پڑنے کے لئے توانائی بالقُوّہ بیدا ہوتی جاتی ہے۔ پھر اُس جسم کو جب اِس طرح چھوڑ دیتے ہں کہ آزادانہ طور سے زمین پر گر کیرے تو وہی توانائی بالقّوہ توانائی بالفعل میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ اور آخر کارجب زین سے اِس جسم کا تصادم ہوتا ہے تو یہی توانائی بالفعل حرارت کی شکل افتایار کریسی ہے۔ اب اگریہ معلوم ہوکہ جسم کا وزن کیا ہے اور وہ کس قدر فاصلہ یک اُٹھایا گیا تھا نو اِس بات کا بہتہ جیل جائیگا کہ اُٹھانے میں جسم مذکور پر کتنا کام صرف ہڑوا ہے۔ بھر اگر یہ بھی معلوم ہو کہ جسم مذکور کی حرارتِ نوعی کیا ہے اور رگرنے کے بعد اُس کی تیش ایس کس قدر اضافہ ہؤا ہے تو اِس سے ہم دریافت کرسکتے ہیں کہ اِس عمل سے کتنی حرارت بیدا ہوئی ہے۔ اِن دونوں باتوں کا علم ہو تو بھر حرارت کے معادل جیلی کی شخین الحجيمه وشوار نہيں ۔ ۔ کاغذی پٹھے کی بنی ہوئی ایک

نی لو جس کا طول ایک میتر کے قریب اور قُطر ہ سنتی میتر کے قریب ہو۔ اِس نلی کے ایک مُنْہ میں کاک لگاؤ۔ اِس کے بعد ۰۰ ہ گرام کے قریب سیسے کے چھوٹے چھوٹے چھڑے تول لو۔ پھر اِن کی تبش دیکھو اور نلی کو اُفقی وضع میں رکھ کر چھڑے اُس کے اندر ڈال دو۔ اب نلی کا

> وُوسرا مُنہ بھی کاک سے سد ر

کر رو۔ فرض کرو کہ چھروں کی جہروں کی جہروں کی جہروں کی عموداً کھرا کر کے چھروں کی جوٹن سے کاک کے اندر والے بسرے میک نلی کا طول ناپ بو۔ فرض کروکہ یہ طول طلب سنتی بہرے۔ جب اِن تمام سنتی بہرے۔ جب اِن تمام باتوں سے فراغت ہو جائے تو نلی کو وسط سے بکر کر الٹ دو تاکہ اُسس کا اُوپر والا بسرا تاکہ اُسس کا اُوپر والا بسرا نیجے والا بسرا

فنكل مهي

اُوپر چلا جائے۔ پھر اِی عمل کو نہایت تیزی کے ساتھ بچاس ساٹھ بار دُہراؤ اور اِس بات کو یاد رکھو کہ نلی کئے مرتبہ اُلٹی گئی ہے۔ فرض کروکر اِس کی تعداد ع ہے۔ اِس کے بعد چھروں کو کسی پیالی یں ڈال کر فوراً اُن کی تیش معلوم کرو۔ فرض محرو کہ یہ تیش ہے ، ھر ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب نلی اُلٹی جائیگی تو ایک سے دورے سے دورے سے کک پہنینے میں چھڑوں کو ط سنتی میتر کا فاصلہ طے كرنا يونيكا-

> = في گرام چھروں کا وزن

نل کے اندر عمودی فاصلہ جوچھ وں کو ایک مرب طے کرنا یرا = ط سنتی میتر

= وط " گرام سنتی میتر" البذا ایک بار کا کام

کی جتنی دنعه اللی گئی اُس کی تعداد = ع وط گرام سنتی میتر لہٰدا کُل کام جو چھڑوں نے گرنے میں کیا

اب اگرسیسے کی حوارتِ نوعی خر ہو تو چو نکہ بیش کا اضافہ (متر ۔ مت) ہے

لہذا حرارت جو پیدا ہوئی = وخ (ت ـ ت) حراره کیکن حرارت کی اِس مقدار کو بیدا کرنے میں ع می طراعترام سنتی میتر" کام صرف

ا او اس ملح

کام جو حرارت کا ایک حرارہ پیدا کرنے کے لئے

ورکار نے اور عصل "گرام سنتی بیتر" ورکار نے اور حضر (ت - ت) "گرام سنتی بیتر" یہی حرارت کا معادلِ جیئی ہے۔ لیکن اِس بات کو یاد

رکھنا چاہئے کہ اِس تجربہ سے جو مُعادلِ رحیکی نکلیگا وہ ایک نہایت موٹی سی مقدار ہوگا ۔حرارت کے نمعادل رحیکی کی تخیین ایسا نازک

کام ہے کہ اِس میں کئی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور اِس سے

تجربہ میں بہت بیجیدگی بیدا ہو جاتی ہے۔ اِن باتوں کو نگاہ میں رکھنے کا کام فی انحال تہاری استعداد سے زیادہ ہے۔ اِس کئے ہم اِن کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف اِسی سادہ سے تجرو پر

اکتفا کرتے ہیں۔ اِس سے اصول تہاری سمجھ میں آجائیگا اور

یہی ہمارا مقصود ہے۔

اب آؤ یہ دیکھیں کہ گیسوں کے سکواؤ اور بھیلاؤکا اب آؤ یہ دیکھیں کہ گیسوں کے سکواؤ اور بھیلاؤکا خود اُن کے وجود پر کیا اثر ہوتا ہے۔ جب کسی گیس پر دباؤ والا جاتا ہے تو اُس کا جم گھٹنے لگتا ہے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ گیس کو دبانے میں کام صَرف ہوتا ہے۔ پھر یہ کام کہاں جاتا ہے کہ اِس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا ہے گیس کو دباکر اُس کا جم کم کر دو اور اس کے بعد اُس کی تیٹ و معلوم ہوگا کہ اُس کی تیش بہت کچھ بڑھ گئی ہے۔ جنانچہ تجہ سے نابت ہے کہ کسی معین مقدار کی ہوا کو دباکر اُس کے جم کو آدھا کر دیں اور اور اور اور بات کا انتظام کر دیا جائے کہ حرارت اُس کے وجود سے اس کی انتظام کر دیا جائے کہ حرارت اُس کے وجود سے ایس بات کا انتظام کر دیا جائے کہ حرارت اُس کے وجود سے ایس بات کا انتظام کر دیا جائے کہ حرارت اُس کے وجود سے ایس بات کا انتظام کر دیا جائے کہ حرارت اُس کے وجود سے

بڑھ جاتی ہے۔ پھر تیش کو بڑھا دینے کے لئے حرارت کہاں سے
انگئی ہ اِس وقت دو باتیں ہماری نگاہ کے سامنے ہیں۔ ایک
طرف کام صَرف ہو رہا ہے اور ووسری طرف حرارت بیدا ہوتی
جاتی ہے۔ اِس سے ہم یہی نتیجہ نکال سکتے میں کہ کام حرارت
میں تبدیل ہو رہا ہے۔

باہر نہ نکلنے یائے تو اِس ووران میں اُس کی تبش ۸۶۷۹م

دبی ہوئی ہوا کو اگر بھیلنے کا موقع دیا جائے تو اُس کے بھیلنے کے ساتھ ساتھ اُس کی تبش گرتی جاتی ہے۔ چنانچہ بعض گیسوں کا یہ حال ہے کہ اُن کو دبا کر کسی برتن میں بند کرویا جائے اور بھر اُنہیں تیز تیز بھیل جانے کا موقع دیا جائے

تو وہ اِس قدر سرد ہو جاتی ہیں کہ جم کر تھوس کی شکل اختیار كر ليتي بين - بي يحيلنے بين كيس كو خود بخود كام كرنا براتا ہے - اگر باہر سے حرارت نہ رمل سکے تو اِس کام میں گیس کی ذاتی حرارت صُفِ ہوتی ہے اور گیس مصندی ہو جاتی ہے۔ تجریب م مود یکاری نے کر بائیسکل میں ہوا بھرو اور دیکھو اِس دوران میں بیجکاری کا وہ حصہ جو اُس کے فمٹند کے قریب ہے کس قدر گرم ہو جاتا ہے۔ بجی بدے اللہ اللہ اللہ اللہ کے الدر دیا کر کچھ ہوا بند کر دو - جب اُس کی تیش إرد مجرد کی ہوا کی تیش کے ساتھ ایک حال بر آجائے تو استوانی کا منه کھول دو۔ اِس طرف ہوا کے وجور پر داؤ کم ہو جائيگا اور وہ پھیل کر اُستوانی سے باہر نکلنے گلیگی۔ رِس کے رہتے میں کوئی ازک ساتیش بیا رکھ دو تو رِس سے صاف معلوم ہو جائیگا کہ ہوا بھیلنے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی بھی ہو رہی ہے۔ اب آؤیہ دکھیں کہ جب ٹھوس مایع بنتا ہے یا مایع گیس کی شکل اختیار کرتا ہے تو اِس وقت حرارت کیوں غائب ہوجاتی ہے۔ مخفی حرارت کے بیان میں تم بڑھ چکے ہو کہ مخصوس کو يكهااني اور مايع كو بخار بناكر ألا ديني من حرارت إس طح مرف ہو جاتی ہے کہ تیش پر اِس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اب تم اِس واتعه کی حقیقت کو بخوبی سمجھ سکتے ہو۔ جب محصوس مگھل کر مایع بنتا ئے تو اُس کے سالات کے درمیانی فاصلے بڑھ جاتے

ہیں۔ اِن فاصلوں کو برصانے کے لئے مصوس کے سالات کی

قوت اتصال پر غالب آنا ضروری ہے۔ اور جب کک اِس قوت

کے مقابلہ میں کوئی قوت نہ لگائی جائے اِس پر غالب آنا ممکن

نہیں ۔ یہ قوت جو سالیات کی قوتِ اتصال کو مغلوب کرنے کے
لئے درکار ہے حوارت کے وجود سے حاصل ہوتی ہے اور اِس
طح حرارت کی ایک خاص مقدار سالیات کی قوتِ اتصال کا
مقابلہ کرنے میں صرف ہو جاتی ہے۔ یہ حرارت گویا اپنی شکل کم
بدل کر کام کی صورت اختیار کرلیتی ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے
کہ تیش پر بھی اِس حوارت کا کچھے اثر ہو۔ ایع کی تبخیر کے وقت
کم تیش پر بھی اِس حوارت کا کچھے اثر ہو۔ ایع کی تبخیر کے وقت
بھی یہی صورت بیش آتی ہے۔ جب یہ حال ہو تو حرارت کا
خفی ہو جانا کچھ تعجب کی بات نہیں۔ بلکہ ایک امر لازم ہے۔

### رسویں فصل کی مشقیں

ا ۔ معل کاڑی کوجب روکتے ہیں قو اُس سے بیتوں سے عمو اُ شرارے نکلتے ایں ۔ یہ شرارے کیا چیز ہیں ؟ اور وہ اِتی طدی کیوں غاشب مو جاتے ہیں ؟ اُن میں حرارت کماں سے آتی ہے ؟

۷ - برے سے لکوی میں سوراخ کرتے ہیں تو برے کی نوک عرم ہو جاتی ہے ۔ اِس کی تم کیا توجیہ کروگے ہی اِسی قسم کی اور مثالیں ایان کرو۔

سم - تجرب سے خابت کرد کرکت سے بیدا ہونے والی توانائی

حرارت کی شکل میں تبدیل ہو سکتی ہے۔


مم ۔ حدارت کے معادل جیکی سے کیا محراد ہے ہ اِس کے دریافت کرنے کا ناعدہ بیان کرو۔

کے کسی گیس کو پانی میں رکھی ہوئی اُستوانی میں بند کرکے دُور ایک بیکا دیا جائے اور اُس کے بعد گیس کو پھیلنے کا موقع دیا جائے تو اِس کا کیا نتیجہ ہوگا ہ اِس نتیجہ کا کوئی عملی فائدہ تمہاری نگاہ میں ہوتو بیان کرو۔

الله حرارت کو ہم توانائی کی ایک شکل کہہ سکتے ہیں ۔ تفصیلاً بیان کروک اِس قول کا مفہوم کیا ہے۔ کوئی ایسا قاعدہ بیان کروجس سے یہ معلوم ہو جائے کہ کام کی کتنی مقدار کرارت کی ایک اِکائی کے برابر ہے۔ کہ معلوم ہو جائے کہ کام کی کتنی مقدار کرارت کی ایک اِکائی کے برابر ہے۔ کی صدائے کے لئے تجربے بیان کرد ۔ کی اس میں کام کرف ہوتا ہے تو حرارت بیدا ہوتی ہے اور حرارت کی مقدار ہر حال میں کام کی تعناسب رہتی ہے۔ اِس مسلک کی صدائت کی صدائت کی طرح نابت کروگے ہ

9 - حرارت کے مُعادلِ جِئلی کی تعریف بیان کرد-

حرارے کے مُعادلِ رحِنَلی کی قِمت تجربِہؓ دریافت کرنے کے لئے تم کونسا قاعدہ اختیار کروگے اور اِس میں کون کون سی چیزیں معسلوم کرنا پڑینگی ب



# گیارموی*ن ص*ل

## انتقالِ حرارت

حرارت ایک جگہ سے 'دومبری جگہ تین طریقوں سے جانبتی ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ مادی جسم کے گرم فرسے اُس کے وجود میں ایک جگہ سے چل کر دُوسری جگہ پہنیج جاتے ہیں۔اور اس طرح حرارت جسم کے سارے وجود میں سرایت کر جاتی ہے ا اِس عل کا نام حمل حرارت ہے ۔ گیس اور مایع عموماً اِسی عل سے گرم ہنوتے ہیں۔ وورزا طریقہ یہ ہے کہ حرارت کسی جسم کے گرم حصد سے سرد حصہ کی طرف سالمہ بہ سالمہ جاتی ہے۔ اِس صورت میں بظاہرا سالمات کے وجود میں کوئی حرکت محسوس نہیں ہوتی۔ مثلاً ' توہیے كى كمبى سلاخ كا ايك رسرا آگ ميں ركھ ويا جائے تو تھوڑى سى دير کے بعد حرارت اُس کے دُوسرے رسرے پر بھی بڑنیج جاتی ہے حارث کے اِس طریق انتقال کو ایصال حرارت کہتے ہیں۔ یہ طرلقر تھوس جسول میں مقابلة زیادہ مؤثر ہے۔ اُویر کے دونوں طریقوں میں حرارت کا انتقال' مادہ کے


توسط سے علی میں آتا ہے۔ ہیسرا طریقہ مادہ کا رہینِ منت نہیں۔
اس میں حرارت ایک جگہ سے 'دوسری جگہ اِس طرح بہنج جاتی ہے
کہ جو بچھ رستے میں آتا ہے آس پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اِس علی کا
نام اِشعاعِ حرارت ہے۔ آفتاب کی حرارت فضاء میں سے گزرتی
ہوئی زمین تک اِسی طریقہ سے بہنچتی ہے۔ بہلے دونوں طریقے نہایت
مست ہیں۔ لیکن اِشعاع کا عمل اِتنا تیز ہوتا ہے کہ اِس کی شخت
میں حرارت لکوکھا میل فی ثانیہ کی رفتار سے چلتی ہے۔ ذیل میں
اِن مینوں طریقوں کو ہم ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔
اِن مینوں طریقوں کو ہم ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

### ۱- حمل حرارت

مالیع چیزوں میں ۔۔۔۔ کسی مالیع چیز کو نیچے سے حرارت بہنچائی جاتی ہے تو اُس کے گرم ہونے کا انداز وہ نہیں ہوتا جو ٹھوس چیزوں کا انداز ہے۔ آؤ اِس واقعہ کی اصلیت کو تجربہ کی مرد سے سمجھیں ۔

تجوہہ ، اللہ ۔۔۔ عول بندے کی صافی (شکل ماہیہ) میں پانی ڈال کر گرم کرو اور پانی کے اندر کوئی رنگ اس احتیاط سے ڈال دو کہ وہ تہ میں بیٹیہ جائے ۔ یانی کا جو حصد شعلہ کے قریب تر ہے وہ سب سے پہلے گرم بوگا اور گرم ہوکر پھیل جائے ۔ کمٹا فٹ کا گھٹ جانا بھیلاڈ کا لازی نتیجہ ہے راہی لئے اپنے بیکے بین کی وجہ سے یہ گرم پانی اور جانا چاہیگا اور اُس کی جگہ لینے کے لئے اُوپر کا سرد یانی سنیج آ جائے کا متقاضی ہوگا۔ اِس کے طرح رنگدار پانی کی اور کو جانے والی رکو قائم ہو جائیگی اور اُوپر سے طرح رنگدار پانی کی اور اُوپر سے

مُمندُ پانی کی رَو نینچ کی طرف آئیگی۔ یہ پانی بھی پیندے پر پہنچ کر گرم ہو جائیگا اور اُوپر اُٹھنے مگیگا۔



نشكل عهي

پھر اِس کی جگہ اُوپر سے اَور سرد بانی
ائٹگا اور بہی سلسلہ برابر جاری رہیگا۔
نیچے سے گرم بانی کی رُو اُٹھ کر اُوپر
جائیگی اور اُوپر سے مقابلة سرد بانی
کی رُو نیچے آئیگی اور اِسی طرح سارے
کی رُو نیچے آئیگی اور اِسی طرح سارے
کا سارا بانی گرم ہوتا جائیگا۔ اِس تسم

کی رَووْں کو حملی رَوِنیں کہتے ہیں۔
اور گرم ہونے کے اِس طریقہ کا نام
حمل حرارت ہے۔ گیسوں کے

ر حرارت ہے۔ میسوں سے وجود بھی اِسی طراقیہ سے گرم ہوتے


میں۔ پس حلِ حدارت کی تعریف حسبِ ذیل مونی چا ہیئے: ۔

حملِ حرارت وہ طریقہ ہے جس میں سستیال چیزوں کے ذریے اختلافِ کثافت کے باعث حرکت

. کرتے بیں اور ذروں کے اِس ُ الٹ ٹیلٹ سے تمام

سیال گرم ہو جاتا ہے۔

تعرب ملا \_\_\_ وران آب \_ شکل مشکا ما ایک اله تیار کرو - اس می ایک ایک بوتل ہے جس کا



میں ب اور ب دو مری ہوئی شیشہ
کی المیاں ہیں جن کے نیچے والے رسر
ربڑ کی چھوٹی سی الی ج سے ایک
جورے کے ساتھ کے ہوئے ہیں۔
بوتل کے اندر اِس قدر پانی
ڈالو کہ دونوں المیاں بھر جائیں اور اُن
کے کھلے رسرے پانی کے اندر وولے
رمیں۔ پانی میں تحور کی سی روشنائی بلادد۔
رمیں۔ پانی میں تحور کی کی رویت

شكل

آسان ہو جائیگی۔ اب مقام ب پر نلی کو ایک چھوٹے سے مُسط کی مدد سے گرم کرو اور دیکھو پانی کا کیا حشر ہوتا ہے۔ نلی کے اندر پانی کی ایک رو جاری جو جائیگی۔ شکل میں پیکان کے مُنخ اِس رَو کی سمتِ وکت پر دلالت کرتے ہیں۔

سرد ملکوں میں بود و باش کے کمروں کو اِسی عل سے گرم رکھتے ہیں۔ کمروں کے اندر بانی کے پتلے پتلے الموں کا ایک جال سا پھیلا رہتا ہے۔ باہر سے گرم پانی اِن الموں کے اندر آتا ہے۔ اور وہاں سے لوٹ کر پھر اپنے منبے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اِسی طرح وہی پانی کوٹ کوٹ کوٹ کر کام دیتا رہتا ہے۔ سمندر میں منطقۂ حارہ سے جو گرم پانی کی روئیں سرومنطقوں

کی طرف جاتی ہیں اور سرو منطقوں سے ٹھنڈے پانی کی روئیں منطقۂ حارہ کی طرف آتی ہیں اُن کا وجود بھی اِسی اسول کی تابع ہیں۔ جو مقامات سمندر کے قریب واقع ہیں اُن کی آب و ہوا پر

اِس واقعہ کا بہت کچھ اثر بڑتا ہے۔ اِسی وجہ سے اُن کی آب و ہوا میں اُن کی بساط سے زیادہ اعتدال یا یا جاتا ہے۔

جور اور جبسا کہ شکل ماھ میں - چھوٹی سی موم بتی جلا کر پیالی میں کھڑی کرو اور جبسا کہ شکل ماھ میں ،کھایا

کیا ہے اُس کے اُوپر شیشہ کی چنی رکھ دو- پھر پیالی میں اِتنا یانی ڈالو

کہ چمنی کا پیندا اُس کے اندر ڈوب جائے اور ہواکی آمد کے لئے ارستہ نہ رہے۔ اب دیکھو نُعلہ پر

اِس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ ذرا سی دیر میں قُسعلہ جُجھ کر رہ جائیگا۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ چمنی کے اندر جو ہوا تھی اُس کی مائین کچھ بتی کو جلانے میں صَرف ہوگئی کچھ گرم ہوکر بامر نکل

گئی۔ ادر نیجے سے تازہ ہوا آ نہیں سکتی کئی۔ ادر نیجے سے تازہ ہوا آ نہیں سکتی کے شعلہ کا وجود قائم رہ سکے۔

اب كافذى بينم كا ايك إننا برا

ا کاٹو کہ جمنی کے متنہ میں پھنس کر آجائے اور اُس کو نصف کے قریب کک دور میں کہ تقدیم کر دے۔ پھر بتی کو جلا کر دیکھو کہ اِس حال میں مُشعلہ کا کیا مشر ہوتا ہے۔ اب بتی برابر جلتی رہیگی۔ کا غذ کے حال میں مُشعلہ کا کیا مشر ہوتا ہے۔ اب بتی برابر جلتی رہیگی۔ کا غذ کے

پٹھے نے چنی کو دو حصول میں تقییم کردیا ہے اور اِس سے دو رستے بیدا ہو گئے ہیں - ایک رستے سے باہر کی ٹھنڈی ہوا چنی کے اندر داخل ہوتی ہے اور دُوسرے رستے سے اندر کی گرم ہوا باہر نکلتی جاتی ہے اِس طرح چنی کے اندر ہوا کی ایک رَو بیدا ہو جاتی ہے اور شُعلہ کو خوراک ملتی شبی ہے ۔ اگر اِس کا نبوت درکار ہو تو کوئی ایسی چیز جلاؤ جو جلنے میں بہت سا دُھواَں دیتی ہو۔ جب اِس کو بینی کے شنہ کے قریب لاؤگے تو ایک رستے سے دُھواَں جینی کے اندر داخل ہوتا ہؤا نظر آئیگا اور دُوسرے رستے سے دُھواَں جینی کے اندر داخل ہوتا ہؤا نظر آئیگا اور دُوسرے رستے سے اُوپر اُٹھتا ہوا دکھائی دیگا ۔

تروی کے سکانوں کی سروی کے مکانوں کی سروی کے مکانوں کی سروی کے میں رسی اُصول سے مدد ملتی ہے۔ مکان کی ہوا کہ حیوانات کی حارت اور اُن کے سنفس سے گرم اور غیر خالص ہو جاتی ہے۔ اور اِس قابل نہیں رہتی کہ ملا حیات ہو سکے۔ گری کے اثر سے یہ ہوا پیسلتی ہے اور اِس میں اُوپر اُٹھ جانے کا تقاضا بیدا ہو جاتا ہے۔ اب اگر چھت کے قریب اُس کے باہر نکل جانے کا کچھ انتظام اور فرش کے قریب اُس کے باہر نکل جانے کا کچھ انتظام اور فرش کے قریب باہر کی شمنڈی ہوا کے لئے اندر آنے کا رستہ مہو تو ہوا کا ایک مستقل دوران بیدا ہو جائےگا۔ اور مکان کے ادر اُن کے اندر آباد کا رستہ مہو تو ہوا کا ایک مستقل دوران بیدا ہو جائےگا۔ اور مکان کے ادر اُن کے اندر ہوا بلتی رہی ہوا گے۔ اور مکان کے اندر ہوا بلتی رہی ہوا گئے۔ اور مکان کے اندر ہوا بلتی رہی ہوا ہو جائےگا۔ اور مکان کے اندر ہوا بلتی رہی ہوا بلتی رہی ہوا ہو جائے ہو ہوا بلتی رہی ہوا ہو ہوا بلتی رہی ہوا بلتی رہیا ہوا بلتی رہی ہوا بلتی ہوا ہوا بلتی ہوا

سمندر کے کنارول پر بسنے والے ہوا کی حملی رَو سے خوب واقف ہیں۔ انہیں تقریباً ہرروز اِس کا تجربہ ہوتا رہتا ہے۔ دن کے وقت آفتاب کی حرارت سے زمین اور سمندر دونوں گرم ہوجا ہیں۔ لیکن زمین کے مادہ کی بہ نسبت پانی کی حرارتِ نوعی بہت زیادہ

ہے۔ اِس کئے بہت سی حرارت سے بھی پانی کی تبش میں بہت كم اضافه موتا ہے - نتيجہ اس كا يہ ہے كه سطح سمندركى برنسبت زمین کی سطح زیادہ گرم ہو جاتی ہے۔ اور اِس سے سطح زمین کو چھونے والی ہوا بھی اُس ہوا کی بانسبت زیادہ گرم ہو جاتی ہے جو سندر کی سطح پر واقع ہے۔ اِس کئے پھیل کر اُوپر اُٹھتی ہے اور سمندر کی طرف سے ٹھنڈی موا زمین کی طرف آتی ہے۔ اِس طح ہوا کی ایک رو قائم ،د جاتی ہے۔ سندر کی ٹھنڈی ہوا نیچے نیچے زمین کی طرف آتی ہے اور زمین کی گرم ہوا اُویر اُویر ہو کر سمندر کی طرف جاتی ہے۔ رات کا معالمہ اِس سے برمکس ہے۔ رات کے وقت سندر کی برنبت زمین کی سطح جلد ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اِس لئے ہوائی رو کی سمتِ حرکت اِس کے برنکس ہوتی ہے۔ اِسی طرع سردی اور گری کے موسموں کو قیاس کر لو۔ موسمی ہوا ڈل کا دجود اِسی اصول کا نتیجہ ہے۔ اِن واقعات کا قال یہ ہے کہ جو مقامات سندر کے قریب واقع ہیں اُن کی آب و ہوا اعتدا اکی طرف مائل رہتی ہے۔

اب بتاؤ ہندوستان کے اندرجو موسمی ہوائیں جلتی ہیں اُن کا وجود کن اسباب کا نتیجہ ہے اور اُن کے وجود سے ابر و باراں کا سامان کیونکر بیدا ہو جاتا ہے۔

#### ۲- ایصال حرارت

کسی وحات کی سلاخ کا ایک سرا آگ میں رکھ کر اُس کے

دُوس ہے اسرے کو دیکھو تو تعوری سی دیر کے بعد وہ بھی گرم معلوم ہونے گلیگا۔ پھر مجوں بھوں وقت گزرتا جائیگا اُس کی گرمی بڑھتی جائیگی اور آخر اِس حد تک بڑھ جائیگی کہ اِس یسرے کو ہاتھ سے چھونا خطوہ سے خالی نہ ہوگا۔ اُگ کی حرارت سلاخ میں سے ہوتی ہوئی اِس یسرے تک بہنچ گئی ہے اور اِس طرح بہنچی ہے کہ سلاخ کے دربیانی حصہ کو گرم کرتی آئی ہے۔ اِس عل کو ہم یوں تصور کر سکتے ہیں کہ سلاخ کا جو حصہ اُگ میں تھا بہلے اُس کے سالمات گرم ہوئے۔ اُنہوں نے اپنے میں تھا بہلے اُس کے سالمات گرم ہوئے۔ اُنہوں نے اپنے میا ساتھ کے سالمات کو گرم کیا۔ بھر اِسی طرح یہ سلسلہ دُوس سے سالمات کو گرم کیا۔ بھر اِسی طرح یہ سلسلہ دُوس ہوئے۔ اُنہوں نے اپنے سالمات کو گرم کیا۔ بھر اِسی طرح یہ سلسلہ دُوس ہے۔ اُس

انتقالِ حرارت کا وہ طربقہ جس میں حرارت کسی جم کے اندر سالمہ بہ سالمہ جاتی ہے اُس کا نام ایصالِ حرارت ہے۔ اور وہ جسم جس میں ایصالِ حرارت کا عل ہوتا ہے اُسے موسلِ حرارت یا اختصار کے طور پر صرف موصل کہتے ہیں۔ حرارت یا اختصار کے طور پر صرف موصل کہتے ہیں۔

جن چیزوں کے وجود میں ایصال آسانی سے عل میں آسکا ہے وہ عدہ موصل ہیں۔ اِس قیم کی چیزیں حارت کے رہتے میں ایست کم رُکاوٹ پیدا کرتی ہیں۔ دھاتیں عام طور پر اِسی گردہ میں شال ہیں۔ لیکن اِن میں بھی مارج کا اختلاف ہے۔ کسی کے وجود میں رُکاوٹ سے می ہوتی ہے اور کسی کے وجود

یں زیادہ ۔ کوئی مادّی جسم ایسا نہسیں ملتا کہ اُس کے وجود میں انتقبال کے وقعت حرارت کو قطعیاً

مُرُکا وٹ بین نہ آئے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ حقیقت میں کوئی ادّی چیز موصل کامل نہیں ۔


اڈئی چیز موصل کامل ہمیں ۔
جن چیزوں کے وجود میں ایصال کا علی زیادہ سُست ہوتا ہوں کہو کہ جن چیزوں میں ایصال کے وقت حرارت کو زیادہ رُکاوٹ بیش آتی ۔ بئے اُن کو موصل ناقص کہتے ہیں۔ کسی چیز میں یہ رُکاوٹ اگر اِس حد تک بڑھی ہوئی ہو کہ ایسال کا علی ہمارے احساس میں نہ آسکے تو وہ چیز غیر موصل کہلائیگی۔ شیشہ اِس کی ایا۔ عدہ مثال ہے۔ لیکن اِس بات کو یاد رکھنا چاہیئے کہ کوئی مادی جسم ایرا نہیں جس میں ایصال کی طاقت کی ہوئی مذہ ہما

موصلیت بختلف چیزوں میں ایصال حرار

کی استعداد مخلف ہوتی ہے۔ چنانچہ چاندی کا چچہ گرم چائے
میں رکھا ہو تو وہ ذراسی دیر میں رسر سے بیر تک اِس قدر
گرم ہو جاتا ہے کہ اُس کو ہاتھ میں پکڑنا مشکل نظر آتا ہے۔
دُوسری طرف فیشہ کا یہ حال ہے کہ اُس کی چھوٹی سی سلاخ
کا ایک رسرا تو آگ میں رکھا ہؤا بگھل رہا ہے اور دُوسرے
رسرے کو خبر تک نہیں - لیکن راس پر بھی ہم یہ نہیں کہ سکتے
کہ فیشہ میں سے حرارت کا ایصال بالکل نہیں ہوتا - اِس بناء پر
ہم یوں کمینگے کہ چاندی موصلیت میں فیشہ سے بڑھی ہوئ

ہم یوں ہینئے کہ چاندی موصلیت میں تیشہ سے بڑھی ہوئی ہوئی ہو۔ ہے۔ یا چاندی کی موصلیت شیشہ کی موصلیت سے زیادہ ہے۔

جی ب اور ج تا ہے کہ ہوں اور لوہ کی تین سلانس میں ان ب اور ج تا ہے کہ ہیں اور لوہ کی تین سلانس میں ۔ اِن یں سے ہر ایک کا تھر ہ کی میٹر اور طول ۵۰ ستی میٹر کے قریب ہے۔ ب کے ایک بسرے کا تھوڑا سا حصد زادیئر قائمہ پر موڑ دیا گیا ہے۔ اور کی پر مینوں تا نے کے ایک موٹے تار سے باندھ دی گئی ہیں۔



#### فسكل عه

ان تینوں سلاخوں پر بُرش کے کر پھلے ہوئے موم کی تہ جا دو اور لوہ ہے کی رتبائی پر رکھ کرگیس کی مشعل سے مقام کی یعنی سلاخوں کے سنگھم کو گرم کرو۔ پھر دیکھو سنگھم سے لے کر باہر کی طرف موم سلاخوں پر کس انداز سے پھلتا جاتا ہے ۔ رتبائی کے طقہ اور سلاخوں کے درمیان کسی موصل ناقص کی ایک ایک گدی رکھ دینی چا جیئے ۔ اِس سے رتبائی اور سلاخوں کے درمیان حرارت کی آمد و رفت کم ہو جائیگی ۔

می درمیان حرارت کی آمد و رفت کم ہو جائیگی ۔

تھوڑی سی دیر کے بعد تم دیکھو گئے کہ ہر سلاخ پر موم کے بگھلاؤ

کا سلسلہ خاص خاص فاصلوں تک بڑھ کر گرک کی ہے۔ یہ داتعہ اُس وقت پیش آتا ہے جب سلاخوں کا وجود عمل إشعاع سے راتنی حرارت إرد گرد کی فضاء یں متشرکرنے گئا ہے کہ اس کی مقدار علی ایصال سے سلاعوں کے اندر آنے والی حوارت کے برابر ہو جاتی ہے۔ جب یہ صورت قائم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ سلاخوں کا کب حرارت ان کے نقصان حرارت کا سادی ہونا چاہئے۔ یس لئے سلاخوں کے اگلے حصوں میں آتنی حرارت نہیں پہنچ سکتی کہ موم کو گھلا و نے کے لنے کافی ہو۔ اب ناپ کر دیکھو تو معلی مرکل کہ تینوں سلاحوں پر بتنے بتنے خاصلوں کل موم گھلا ہے من کی مقداریں مختلف ہیں ۔ حارت تینوں سلا نوں کو مساوی بہنج رہی ہے۔ سوٹائی بھی مینوں کی برابر ہے۔ پھے باؤ یہ فرق کس بات کا نتیم ہے ۔ اِسس فرق کی توجیہ یبی ہوسکتی ہے کہ حارت کو مختلف قسم کے ما قومیں مختلف قدرہ قیست کی رکا وسط ا بیش آتی ہے۔ یا یوں کہو کہ مختلف چیزوں کی موصلیت یعنی ایصالِ دارت کی استعداد مختلف ہے۔ آگے چل کرتمہیں معلی موگا کہ یہ استعداد ہر چیزی نوعیت پر موقوف ہے۔

مختلف جیزوں کی موصلیت کا مقابلہ کرنے کے لئے تکا ہے۔

کا آلہ زیادہ موزون ہے۔ اِس میں \ ایک دھات کا جناتر ہے۔

اِس کے ایک پہلو میں مختلف چیزوں کی سلاخیں گئی ہوئی ہیں۔

اِن سلاخوں پر موم کی تہ چڑھا دو اور جنتس میں گرم تیل ڈال دو معوری سی دیر کے بعد تمام سلاخوں پر موم پھلنے لگیگا۔ اور ختلف سلاخوں پر موم پھلنے لگیگا۔ اور ختلف سلاخوں پر مختلف دُوریوں تک پھلیگا۔ علاوہ بریں بعض پر جلد جلد پھلیگا ویا بیٹن ایس سلاخوں پر جلد جلد پھلیگا اور بعض پر ب عل مقابلة سست ہوگا۔ لیکن اِس

یہ نہ سمجھنا کہ جن سلانوں پر موم جلد جلد پگھلتا ہے دیر تک اسی حال میں رکھا رہنے کے بعد اُنہی کے اُوپر زیادہ دُور تک بگھلیگا۔ موم کے بیکھلنے کے لئے ایک خاص ورج کی تیبش ورکار ہے۔ مبدأ حرارت



#### فكل عوه

سے کی خاص دُوری پر بھاہ رکھو تو جن چیزوں کی حرارتِ نوعی زیادہ ہے اِس دُوری پر اُن کی تہن مقابلۃ کم ہوگی اور موم زیادہ دیر میں پھلیکا۔ اِس بنا پر' جن سلاخوں کی حرارتِ نوعی کم ہے اُن کے اُویر موم کو جلد جلد پھلنا چاہئے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ موم کے اُویر موم کو جلد جلد پھلنا چاہئے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ استعلاء کی مشابلہ نہیں ہو سکتا۔ اِس مطلب کے لئے صرف دُوری کو دیکھنا کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اِس مطلب کے لئے صرف دُوری کو دیکھنا چاہئے اور یہ بھی اُس وقت جب کہ تمام سلاخوں پر پھلاد کا آگے برطنا بند ہوجائے۔ جب یہ حال ہوگا تو حرارتِ نوعی کا سوال باقی برمیگا۔ اِس وقت جس قدر حرارت سلاخوں کے اند ایصال سے درمیگا۔ اِس وقت جس قدر حرارت سلاخوں کے اند ایصال سے داخل ہوگی اُسی قدر اِشعاع کے عمل سے خابج ہوتی جائیگی۔ اور میشن کے اعتبار سے ہر سلاخ ایک مستقل حال پر آجائیگی۔ وراثیش کے اعتبار سے ہر سلاخ ایک مستقل حال پر آجائیگی۔

فیشہ کی ایک چھوٹی سی سلاخ ہے کر اُس کا ایک ہما ا بُھکنی کے شعلہ میں رکھ دو اور دُوسرے رسرے کو ہاتھ میں ا پیڑے رمجہ - کچھ دیر کے بعد شعلہ میں رکھا ہؤا رسرا تو بگھلنے ا لگیگا اور دُوسرا رسرا آتا بھی گرم نہ ہوگا کہ اُس کا ہاتھ میں پیر پیڑنا مشکل ہو جائے - اِس سے ثابت ہے کہ شیشہ حرارت کے اپنے موصلیت کا مقابلہ کرنے ا کے سئے ذیل کے تجربہ یہ غور کرہ -

جم مے مصل مصل من ایک میں کا بہت کو دیکھو۔ اِس میں اِ بِ اِیک موٹی سلاخ ہے جس کا ایک عدر دھات کا ہے اور ایک حسد مکڑی کا ۔ اِس سلاخ کے اُور عیدا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے ایک کا خدر طبط

دو- پھر گیسی مضل کے تعلم میں رکھ کر سلاخ کو طولاً حرکت دو- تم

دیکھوئے کہ کاغذ کا جو صد لکڑی ہر ہے دہ اُس صدسے پہلے بُعلس جائیگا ؟ جو دھات کے اُدبر ہے اِس کی بج

یہ بہے کہ دھات یں ایعالی حرارت کی استعداد نیادہ ہے۔ کاند کو جو

حرارت بہنچتی ہے وہ دھاست اور کڑی مونوں پر اثر کرتی ہے۔ لیکن

دهات من العمال كي استعداد زياده

ب اس لئے وہ حاریت کو کافذ سے لے کے اس وجود میں منتظر کرتی جانہ ہد اور کافذ کی تیش اِس صد تک برصے نہیں باتی کر کافذ جانے گئے۔



شكل مهم

#### تجهد ملا --- دھات کی موصلیت - دب

کی تیائی پر دھات کی جالی دکھ کر اُس کے بنچے گیس کی مشل جلاؤ۔ اور مشعل کو اِس قدر اُوپر اُٹھا دد کہ اُشعلہ کا درمیانی حصہ جالی کو اُٹھونے گے۔ دیکھو شعلہ جالی سے دب گیا اور جالی کے اُوپر اُس کا کوئی سنان نظر ہمیں آتا طلائکہ جالی میں شوراخ موجود ایں۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ دھات کی جالی شطہ کی حرارت کو جلہ جلہ اینے وجود میں پھیلاتی جاتی ہے اور وہ مادّہ جو شعلہ کی حرارت کو جلہ جلہ اینے وجود میں پھیلاتی جاتی ہے اور وہ مادّہ جو شعلہ کی اِس کا جل اُس کا جات کی جات کی جات کی جات کی جات کا اُس کا ایک اِس کا حکمت ہوں۔ اِس حد کو نہیں بہنجتی کہ اُس کا جات کی جات کو جل کا حکمت ہو۔



00 K

اب شعلہ کو بچھا دو ادر تہائی کے اُوپر ہو جالی رکھی ہے اُس کو تھنٹا ہو جانے ہو۔ اِس کے بعد گیس کی ڈاٹ کھول دو ادر گیسس کو جالی کے اُوپر دیا سلائی ،کھاؤ۔ گیس جالی کے اُوپر جلنے مگیگی اور جالی کے نیچے گیس پر اِس خُعدٰ کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ سُعلہ کی

حرارت جالی کو پہنچتی ہے اور جالی اُس کو فوراً اپنے تمام وجود میں پھیلا دیتی ہے۔ اِس لئے جالی کے کسی حصہ کی تیش اِس حد تک بڑھے نہیں باتی کہ گیس کے فقطئے اشتعال پر پہنچ جائے۔ نتیجہ اِس کا یہ ہے کہ جالی کے سیج گیس مفدظ رستی ہے۔ کچھ دیر تک شعلہ کو جالی کے اُوپر اِس حال میں رہنے دو۔ جالی اب شعلہ کی حرارت سے گرم جو کم مُسرخ ہو جائی گا وراس کی تیش گیس کے نظائے اشتعال پر پہنچ جائیگی۔ نتیجہ اِس کا ہو جائیگی اوراس کی تیش گیس کے نظائے اشتعال پر پہنچ جائیگی۔ نتیجہ اِس کا

یہ ہوگا کہ جالی کے نیچے بھی گیس جلنے لگیگ ۔ پچراغ حفاظت \_\_\_\_ یہ چراغ اسی اُصول پر

پھراع مفاطت \_\_\_\_ یہ چراع اسی اصول پر ا بنا یا گیا ہے کہ دھاتوں میں ایصال حرارت کی استعداد بہت ہے

بویا ہے کہ دواوں یں ایسانِ طراف کی الصویر دکھائی گئی ہے۔ شکل ملاھ کو دمکیمو۔ اِس میں اِسی چراغ کی تصویر دکھائی گئی ہے۔

سل کمنے کو دھیلو۔ اِس میں اِسی چراع کی تصویر دھائی سی ہے۔ یہ ایک معولی چراغ ہے جس میں مٹی کا تیل جلتا ہے۔ شعلہ کے لئے

یہ ایک سموں پرن ہے جس میں میں 8 یک جلت جے۔ سعلہ سے سے کافی مخبائش رکھ کر اِس کے اور جالی لبیٹ دیتے ہیں۔ چراغ

جلتا ہے تو شعلہ کی حرارت جالی کو پہنچتی ہے اور جالی کے تمام

مجود میں پھیل جاتی ہے۔ پھر بتدریج اس یا س کی فضاء میں منتشر ہوتی ا جاتی ہے۔ کو ملے کی کانوں میں روشنی کے لئے یہی جراغ ستعال

کیا جاتا ہے۔ اِس قیم کی کانوں میں جلنے والی گیسیں جسم ور قرابیت میں ایک جراغ کو شوا زیجوں تر اور سر مح کے ک

ہوتی رہتی ہیں ۔ اور اگر چراغ کا شعلہ ننگا ہوتو اِس سے بچھو کر بھوک اُٹھتی ہیں ۔ جالی کے استعال سے یہ خطرہ باتی نہیں

رہتا۔ ہاں اگر جالی زیادہ گرم ہو جائے تو یہ البتہ خطرہ کا مقاً)

ہے۔ یہ موقع اِس طرح بیدا ہوتا ہے کہ کبمی جلنے والی گیسوں کی

بہت سی مقدار جالی کے مورانوں میں سے اندر داخلی ہو جاتی ہے۔

ان کے جلنے سے شعلہ کا مجم

فتكل ملث برجراغ حفاظت

بڑھ جاتا ہے اور جالی زیادہ مخرم ہونے لگتی ہے۔ اِس وقت اگر

احتیاط نہ کی جائے تو تمام کان میں آگ لگ جانے کا اندیشہ ہے۔ کانوں میں کام کرنے اوالے اوگ اِس موقع کونوب پھانتے ہیں۔ جب فدا سا اللہ باتے ہیں تو فوراً چراغ کو تفنڈا کر دیتے ہیں۔ موصلیت حرارت کی شرح \_\_\_\_ یات تہیں معلوم ہو بچی ہے کہ تمام چیزوں میں ابصالِ حرارت کی استعداد مکسا نہیں ہوتی ۔ تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ ختاف چیزوں کی استعداد کا س طرح مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی چیز کے وجود میں ایصال کا انداز کیونکر معلوم کیا جائے ؟ ہم جانتے ہیں کہ کسی طحوں جسم کی سلاخ کا ایک مسرا آگ میں رکھ دیا جائے تو حرارت اُس کے اندر ہی اندر چل کر وُوس برے تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن سب چیزوں میں ایصال کی رفتار مساوی نہیں ہوتی - اِس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ عولیت میں مادہ کی نوعیت کو بھی کچھ نہ کچھ دخل ضرور ہے۔ بھر اِس ذخل کا اندازہ کس طرح کیا جائے ؟ اِس مطلب کے گئے یہ دیکھنا جا ہیئے کہ کسی چیز میں الصال کی شرح کیا ہے۔ اب ج د (شكل شك) ايك دهات كاستخته ب-إس ك ایک مرخ پر مرارت بہنیاؤ تو حرارت ایصال کے عمل سے نوسے رُخ کی طرف جائیگی اور جب تک سختہ کے تمام عصے آیش کے اعتبار سے ایک حال پر نہ آ جائینگے اُسس وقت یک یہی عل برابر جاری رہیگا۔ فرض کرو کہ ساسنے کے رُخ کی تیش ہر جگہ ت م بے اور دوسرے کنے کی تبیث

ستو° هر - ادر اِس بات کا انتظام کر لیا گیا ہے که دونوں کی تیش میں یہی ( ت - س) کا تفادیت قائم رہے۔ اِس صورت ایں ایک نغ سے دوسرے ارخ کی طرف حوارت کی ایک کرو قائم ا مو جائيگي اور جب تک دونوں ارخوں کی تیش کے اِس تفاوت میں فرق مذ آئیگا یہ زو اس حال پر قائم رہيگي۔ پھر كوئي وب نہیں کہ کسی ایک نانیہ میں حرات شكل مك کی جو مقدار دُوسرے رُخ پر بہنچتی ہے دُوسرے نانیہ یں بھی اُس کی مقدار وہی نہ ہو۔ اب اِس تختہ کے اندر ایک ایسے مکعب مکڑے کا تصور کرد جس کا ہر اُرخ ایک سنتی میتر ہو۔ اور فرض کرو اک اِس کعب سے سامنے والے زخ کی تیش دکوسرے اُرخ کی تیش سے امر زیادہ ہے۔ اس کارے میں سے ایک نانیہ کے اندر حرارت کی جو مقدار کزر جائیگی وَبی اِس عَمْت کی موجهلیت حرارت کی شرح ہے۔ کسی چیز کی موصلیتِ مرارت کی شرع 'حرارت کی وه مقدارہے جو ایک ٹانیہ کے اندر اُس چیز کے اسنتی میتر کعب طراے کے ایک رخ سے دوسرے مقابل کے رخ پر پہنچ جاتی ہے بحالیکہ وونوں بہلوؤں کی تبیش کا

فرق ا مر ہو۔

اب فرض کرد که تمهارے سامنے ایک دھات کا تخت

ہے جس کا رقبہ س مربع سنتی یتر اور عمق ہرمقام پر ع سنتی میتر ہے۔ اِسس شختہ کے دو مقابل کے شرفوں کی

ی میسر ہے۔ اِ مسل سنہ سے دو مقابل سے رول کا بہش میں اگر ت مر کا فرق قائم رکھا جائے تو حرارت کی جس مقداً کو یہ تختہ ایک رُخ سے 'دوسرے رُخ بر پہنچا دیگا وہ چارجیزو

پر موقون ہوگی:۔

(۱) عظم کی موصلیتِ حوارت کی شرح صب حواره (ب) میش کا تنزل' عمق کی ہر اِکانی میں عث مر

(ب) تیش کا تنفرل عمق کی ہر اِکانی میں عصے مر (ج) تختہ کا رقبہ

(ک ) مرت جس میں طارت کی رو جاری رہتی ہے م ثانیہ

إس بناء پر' إس حرارت كى مقدار ف كى قيمت حسبِ ذيل ہونا چاہيئے:۔

ق = مرتبيم

ق کی نیمت سلوم ہو تو موصلیت حرارت کی شرح ریاضی کی زبان میں ذیل کی مسلوات سے تعبیر ہو مکتی ہے:۔

<u>ق ع</u> م

موصلیتِ حارت کی شرح کادہ کی نوعیت پر موقوف ہے۔ اِس کے وہ مختلف چیزوں کے لئے مختلف ہوتی ہے۔لیکن یہ نہ سمجہ لینا کر کسی چیز کے لئے اِس کی جو قبت ہے وہ ہرطال میں

منتقل رہتی ہے۔ یہ بات تجربہ سے نابت ہو کی ہے کہ ہر چیز میں بیان و تیش کے مختلف مقاات پر اِس کی قبت مختلف ہوتی ہے۔ ذیل میں ہم چند چیزوں کی موصلیتِ حرارت کی شرعیں درج كر ديتے ہيں۔ إس سے يہ مضمون واضح ہوجائيگا۔ ديكيو تيش كے بڑھنے سے بعض چیزوں کی موصلیت کی شرح گھٹ جاتی ہے اور بعض کی بڑھ جاتی ہے۔ ا ۱۰۰°مر پر پیتل . 1700 رهم بر ۱۰۰ م بر تانبا ر مر پر مر پر بويا بريخ شيشير فلا لين مثال \_\_\_\_ ایک حض کا رقبہ ا مربع ستر ہے۔اس کے بانی پر یخ کی ۳ مر موٹی تہ جی ہوئی ہے - اگر منخ کی موصیتِ حرارت کی شرح م ، ، ، ، ہو تو بناؤ ، ہو دقیقہ کے اندر اِس یخ کی تہ میں سے کسنی حرارت گزرگی بحالیکہ ہوا کی تمیش (- ۱۵) مر ہے۔ یخ کا جوارخ بانی کو عجمو را بئے اس کی تیش کو اگر ، حر مان باجا توتیش کا تنزل عمق کی ہر اِکائی میں = ہے ہے ہ

یخ کا رتبہ = ۱ × ۱ مربع میتر = ۱۰۰ × ۱۰۰ مربع سنی میتر

ت ۱۰ × ۱۰ مربع سنی میتر

۱۰ مربع سنی میشر

مت جس میں حرارت کی رُو جاری رسگی

١٨٠٠ تانيه

مر خ مر عرب م

۲۳ × ۱۰ حراره

موصل ناقص \_\_\_\_ الله چنوں عام طور برناقس مو

ہیں ۔ بارا البتہ اِس سے مستثنی ہے۔ اور یہ ہونا بھی چا ہیتے۔ کیونکہ یارا ایک وصات ہے اور دھاتیں بھیم عموم عمو موصل ہیں۔ پانی

كو نيج سے حارت بہنجائى جاتى ب تو دہ بجھ در كے بعد كھولنے

لگتا ہے۔ اور یہ عل کسی خاص حصہ کے ساتھ مخصوص نہیں رہتا۔ بلک سارے کا مال یانی ایک حال پر سجاتاہے۔ یانی اگر عدہ موسل

ہوتو یا مئے کہ اور سے حرارت پہنیانے یر بھی اِس عجلت کے ساتھ کھولنے گئے۔ لیکن یانی کا یہ حال نہیں ۔

تجرب سن الني موصل ناقص ہے۔اسمان

الى من تين هو تعانى تك مندًا بان بمسرو ادر يخ كا ايك جورًا سا الكرا عركم اِس پانی کے اندر ڈال دو۔ یخ کے ساتھ کسی دزنی دھات کا چھوٹا سا

الكوا باندھ دينا چاہيئے كروه إس كو ساتھ لے كر نيچے بيٹھ جائے - امتحانی نلي كو مندے کے قریب (شکل ع<u>ہ ہے</u>) ہاتھ ہیں یکرا لو اور عمیسی مشعل کے شعلہ میں رکھ کر الی کی سطح کے قریب کا حصہ گرم کرو۔ ديكمو أوير كا ياني خوب كُفُول رام م اور یخ مجمعلا تک نہیں۔ تجربوں سے نابت ہے که ایصال حرارت می گیسوں کا وال ایعات سے بھی برتر ہے ۔ چنانی تانب کی موصلیتِ حرارت کی ٹرج سے مقابلہ کر کے دیکھا جائے تو ہواکی موصلیتِ دارت کی شرح اس کے دس ہزارویں حصد کو بھی نہیں بہنچتی -اس بنا، پر' اگر ٹھوس چیزوں کی موصلیت کی تخمین میں حرارت کے اُس حصہ کو نظر انداز کر دیں جو ایسال کے عل سے ہوا میں چلا جاتا ہے تو کچھ ہرئ ہیں۔ تمنے اکثر دیکھا ہوگا گری کے موسم میں یخ کو ممل نجرُ میں لبیط کر رکھتے ہیں۔ بھر مزیر احتیاط کے لئے اُت سردالو<sup>ں</sup> میں رکھ دیتے ہیں۔ کمل کی مبناوٹ میں تاکوں کے درمیان اور خد تاگوں کے اس جو ذرا ذرا سی جہیں خالی بچ رہی ہیں اُن یں ہوا کی کھ مقدار گھر جاتی ہے اور ہوا حرارت کے لئے مصل ناقس ہے ۔ اِس لئے باہر کی گرمی یخ یک نہیں پنیتی اور یخ

لکھلنے سے معنونا رہتا ہے۔ یخ کو عمواً لکڑی کے برادہ میں بھی لیسے ہی وائدہ حاصل ہوتا ہے۔ لیسے بھی وائدہ حاصل ہوتا ہے۔

سروابہ کی ساخت بھی اِسی اصول پر منی ہے۔ اِس کی عام شکل یہ ہے کہ ایک دُہری دیوار کے صندوق میں دولو دیواروں کے درمیان جگہ چھوڑ دیتے ،یس - اِس جگہ میں جو ہوا بھری رہتی ہے وہ اپنے نقص ایصال کے باعث باہر کی حارت کو اندر نہیں آنے دیتی۔ اگر مزید احتیاط درکار ہوتو اِس خالی جگہ میں کوئی طموس موصل ناقص بھر دیتے ہیں۔ اِس سسے ہوا کی کھیے مرک جاتی ہے۔ اور اِس بات کا احتمال نہیں رہتا کہ ہوا کے سالمات بو بیرونی دلوار کو مجھو کر گرم ہوجاتے ہیں اندرونی دلوا سے طکرا کر اُس کو گرم کر دینگے ۔جن مقامات پر گری زیادہ پٹاتی ہے وہاں سرد ملکوں کے باشندے یا وہ اہل وطن جو اپنے آبائی ملک کی گرمی برداشت نہیں کرسکتے وہ اپنے رہنے کے مکان بھی اِسی اصول برتیار کر لیتے ہیں۔ اِس تسم کے مکانوں میں گری کی حدّت بہت کچھ گھٹ جاتی ہے۔

## كيارمويضل كمثقين

ا سردی کے موسم میں صبح کے وقت باغبان نے ایک ہاتھ اسے پھا گڑے کے دستہ کو ادر دوسرے ہاتھ سے اُس کے پھل کو پچوا کو پچوا کو مستم کی بہ نسبت بھل زیادہ سرد ہے - بتاؤ اِس بوالعجی کی سیا توجیب ہوگی ؟

ک سیا توجیب ہوگی ؟

الا - اگر ایک خالص چاندی کا چچے ادر ایک بیشل کا ججے جس پر

چاندی کا کمستع ہو دونوں کھولتے ہوئے پان میں رکھ دسے بائیں توطمعداً چی کے مقابلہ میں جاندی کے چیچ کا دستہ زیادہ عمم ہو جاتا ہے ۔ اِس کی کیا وجر ہے ؟

العام - برتن میں بانی ڈال کر نیچ سے حارت بہنچائ جائے تو بانی جائے ہو ہاں گرم ہوجاتا ہے - اور اگر اوپر سے حارت بہنچائی جائے تو دیر میں گرم ہوتا ہے - اِس کی کیا وجہ ہے ؟

شکل بناکر دکھاؤ کہ مابع کو اگر نیج سے حرارت یہنچائی جائے تو اُس کے ذرّے کس طرح حرکت کرتے ہیں۔

اور ب دو استمانی نلیوں میں پالی بھر دیا گیا ہے۔
میں یخ کا ایک جموٹا سا ٹکڑا تیر رہا ہے۔ ادر یخ کا دیسا ہی ایک اور
کڑوا ہوجھ کی مدد سے ب میں ڈبوکر اُس کی تہ پر بہنچا دیا گیا ہے۔
اب اگر اے بند مرے پر ادر ب کے سکھلے سرے پر حرارت بہنچائی جاتے
تو کونسی کی میں تخ یسلے پھلیگا ؟ اور کونسی نلی میں پانی کے پہلے کھولنے کی
امید ہے ، جواب مدلل ہونا جا جہنے۔

ہ موٹے شیشہ کے برتن میں گرم پانی یا پنج ڈال دیا جائے تو برتن اکٹر چٹنج جاتا ہے۔ اِس کی وجہ مفعل بیان کرو۔

ا مربع دِسی میتر رقبہ اور ۱۰۰ سمر موٹائی کی ایک دھات
کی بنی ہوئی تغتی کا ایک بہلو گلیۃ ' پھلتے ہوئے رخ سے ڈسکا ہوا ہے
اور دُوسرا بہلو کھولتے ہوئے بانی کو چھو رہا ہے۔ اگر دھات ذکور کی موصلیت
کی شرح ۱۱۰۰ ہو تو ایک گسنے میں کتنے کیلو گرام بخ بجھل جائیگا۔
کی شرح ۱۱۰۰ ہو تو ایک گسنے میں کتنے کیلو گرام بخ بجھل جائیگا۔

(۱) چاری حرارت کی عده موصل ہے۔ (ب) یابی حرارت کا ناقص موصل ہے۔

٨- بيتل كے بين كو ہم ميز پر ركرت بيں تو ده كرم ہو جاتاب

اِس حارت کا مبدأ کیا ہے ؟ اگریبی گرم بٹن کھ دیر تک میز پر رکھ دیا جا تو وہ بھر مخنڈا ہو جاتا ہے۔ بتاؤ اُس کی حدارت کہاں غائب ہوجاتی ہے ،

٩- حارت ايك جُدُ سے 'دوسرى جُدُ كِن كِن طريقوں سے بہنجى

ہے ؟ بودو باش کے مکانوں کے اندر ہوا کی آمدورفت بیدا کرنے میں انتقالِ حرارت کا کونسا طریع کام دیتا ہے ؟

• الله كى كرم جلى كو جاتو ك سرد يعل سے بچو ليس تو جنى

عمواً نوط جاتی ہے۔ سردی کے موسم میں رات کے وقت بالا بڑ رہا ہو اور بانی سے بھری ہوئی بوتل مضبوط ڈاٹ نگا کر محملی ہوا میں رکھ دی جائے تو بوتل ٹوٹ جاتی ہے۔ اِن داقعات کے اسباب بیان کرد اور جواب میں

حتی الامکان تفصیل سے کام لو۔

اا - حل حرارت سے کیا مراد ہے ؟ شکل بناکر اِس مثال سے جاب کی تومنی کرو کہ برتن میں بانی دال کر اُسے سیجے سے حرارت بہنچا رہے ہیں ۔ بھر دلائل سے خابت کرو کہ سیال میں حل کا عمل کیوں ہوتا ہے۔



## بارہو یضل

### إشعاع

تم دھوپ میں بیٹھتے ہو تو تہارا جسم آفتاب کی گرمی مسوس کرتا ہے۔ یہ حرارت ہفتاب سے چل کرا زمین تک کیونکر بہنیج گئی ؟ ہمارے کرؤ ہوائی کی گہرائی چند میل سے زیادہ نہیں بھر اِس کے بعد لکوکہا میل تک مسلل ' مادہ کا نشان نہیں مِلتا کہ ایصال یا حل کے عمل کو حرارت کی آمد کا ذرید سمجھ بیا جائے۔ تہارے سامنے کئی فٹ کے فاصلہ پر آگ جلتی ہے اور تمارا وجود إتني دُورے أس كى حرارت محسوس كررا ہے۔ آگ کی حرارت نے یہ فاصلی طح کے کرایا ہ ایسال کا عمل اس كى توجيه كے لئے كافى نہيں۔ تہارے جم اور آگ سے درمیان صرف ہوا عال ہے اور تم پہلے پڑھ کیے ہو کہ ہوا ایصال حرارت میں سخت ناقص ہے۔ ایصال کے بعد حل پر نگاہ پڑتی ہے۔ لیکن اِس واقعہ کی توجیہ کے لئے پہال بھی کامیابی کی صورت نظرِ نہیں آتی۔ ہوا میں علی رو اختلافِ کشاہ سے بیدا ہوتی ہے۔ آگ کی حرارت سے جو ہوا گرم ہوتی

وہ پھیل سر اُوپر اُٹھ جاتی ہے اور اِرد گرد کی سرو ہوا اُس کی جگہ لینے آتی ہے۔ اِس صورت میں گرم ہوا کی سمت حرکت نیجے سے اُوپر کی طرب ہونی چاہئے اور اِدھر اُدھر سے جو سرد ہوا آتی ہے اُس کی سمت حرکت اِدہ گرد سے اُگ کی حرارت تمہارے اُگ کی حرارت تمہارے اُگ کی حرارت تمہارے وجود کک کس طرح بہنچ سکتی ہے ؟ اِس سے ظاہر ہے کہ انتقالی وجود کک کس طرح بہنچ سکتی ہے ؟ اِس سے ظاہر ہے کہ انتقالی حرارت کے علاوہ کوئی تمیسری صورت حرارت کے ایسال اور جمل کے علاوہ کوئی تمیسری صورت حوارت کے ایسال اور جمل کے علاوہ کوئی تمیسری صورت حوارت کے ایسال اور جمل کے علاوہ کوئی تمیسری صورت حصوبیتیں حسب ; یل ہیں :۔

1- اِس کے لئے مادہ کی وساطت درکار نہیں۔ ۱۷- اِس کی حرکت خطوطِ مستقیم میں ہوتی ہے۔ ۱۷- نور کی طرح اِس کی رفتار بھی ہزارہ میل فی نمانیہ آر

ہم۔ اِشعاعی حرارت کے واردات کو نور کے واردات
سے اِس قدر مشابہت ہے کہ اِسس پر نور
کے گلیات کا بوجہ اتم اطلاق ہو سکتا ہے۔
گری کے موسم میں بول میں بانی بھر کر آفتاسب کی

شاعوں کے سامنے رکھ دیا جانے تو اِس کے بیجھے کیڑا رکھ کر جلایا جا سکتا ہے۔ اور لطف یہ کہ بانی پر حرارت کا کچھ زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ اِس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ حرارت کے انتقال یں بانی کی وساطت کس تعدر ہے۔ ہم یہ نہیں کہم سکتے کہ

یانی نے ایسال کے عمل سے افتاب کی حرارت کو ایک طرف سے ووسری طرف بہنیا دیا۔ اگر اِس یں ایصال کا شائبہ ہوتا تو لازم تھا کہ بانی بھی گرم ہو جاتا۔ تاہم اِس میں شک نہیں کہ حوارت کسی نہ کسی طرح یانی کے وجود ایس سے محزر گئی ہے۔ ایک مخدب عدسہ آفتاب کے سامنے رکھو۔ اِس سے بچھلی طرف اپنا ہاتھ رکھ کر اُس کے اُوپر آنتاب کا خیال ك لو اور ديكھو تمہارا ہاتھ كتنى حرارت محسوس كرتا ہے۔ إس كے بعد التحد کی جگمہ ایک سیاہ کیڑے کا مکروا رکھو اور انوازہ سے أس كو عدسه كے نقطن ماسكه يرك آؤ-اس سے كيزا جلنے لگيگا۔ اور عدسه کو دیکھو تو اس کی تیش میں کوئی قابل لحاظ اضافہ مسوس نہ ہوگا۔ پھرکیا تم کہ سکتے ہو کہ اِس حرارت کے انتقال میں عدسہ کے مادہ کی بھی کچھ وساطت ہے ؟ اس تقریر سے ظاہر ہے کہ حرارت مادہ کی وساطت کے بغیر بھی ایک جگہ سے ووسری جگہ پہنچ سکتی ہے۔ اِسی عمل کا نام اِشعاع ہے۔ اب سوال یہ ہے ک و التعاع كيونكر عل كرتا ہے؟ إس عمل سے حرارت ايك على ہے ڈوسری جگہ کس طرح پہنچ جاتی ہے ویس مطلب کو سیحف کے لئے اِس بات پر غور کرنا چاہئے کہ حرارت کی اصلیت کیاہے۔ جس شے کا ہم نے حرارت نام رکھا ہے وہ حفیقت میں کیا چیز ہے ؟ اگلے لوگوں کا خیال تھا کہ حرارت ایک ادی ستال ہے جو معمولی مادہ کے ساتھ مل کر

ایک نئی چیز بیدا کر دیتا ہے۔ اِس بناء پر گرم اور سرو لوسے کے مکاروں میں یہ فرق ہوگا کہ گرم ممکرا' لوہے اور اِس سیّال کا گویا ایک کیمیائی مرکب ہے۔چنانچہ اسی خیال سے انہوں نے حرارت کو ایک منتقل عنصر قرار دے رکھا تھا۔لیکن آج یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ حرارت کوئی باؤی چیز نہیں۔ صرف توانائی 'کی ایک شکل ہے۔ حرارت کوئی ہادی چیز ہوتی تو ضرور تھا کہ اِس کا کیجے وزن بھی ہوتا۔ لیکن نازک سے نازک تجربوں سے بھی اِس کے وزن کا کوئی نبوت نہیں ملتا۔ ڈوسری طرف اِس بات کے متعلق کر حرارت توانائی کی ایک شکل ہے اِس قدر تبوت بہم پہنچ چکا ہے کہ اب اِس میں انکار کی گنجائش باقی نہیں۔ اِس کتاب میں ہم اِن مسائل کو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے۔ اِس کئے اُسی مجل سے اشارہ پر اِکتفا کرتے

اب سوال یہ ہے کہ حرارت اگر توانائی ہی کی ایک شکل ہے تو پھر یہ توانائی فاصلہ کو کس طیح طے کریتی ہے۔ آج کک کوئی اِس قسم کی توانائی دیکھنے میں نہیں آئی کہ بذاتِ خود اپنی ہستی پر قادر ہو۔ ہر توانائی کے لئے کسی نہ کسی قسم کا محصل درکار ہے۔ لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ حرارت مادہ کی وساطت سے متعنی ہے۔ پھر وہ کیا چیز ہے جو اِس اُدہ کی وساطت سے متعنی ہے۔ پھر وہ کیا چیز ہے جو اِس اُدہ کی وساطت سے متعنی ہے۔ پھر وہ کیا چیز ہے جو اِس اُدہ کی وساطت سے متعنی ہے۔ پھر اوہ کیا چیز ہے جو اِس اُدہ کی وساطت سے محل کا کام دیتی ہے؟

اشعاع

فضاء میں ایک فاص نوعیت کا وجود بھر ہوا ہوا ہے جو مادہ سے ایک جُداگانہ چیز ہے۔ اِس وجود کو اثیر کہتے ہیں۔اِس کے لنے کسی خاص جگہ کی خصوصیت نہیں۔ وہ ہر جگہ ایک طل پر بھیلا ہوًا ہے۔ شجر و جمر' جو وسما' خلا و طا' غرض سارے کی ساری فضاء اِسی وجود سے بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ مادہ کے اندر بھی اٹیر کی ہتی موجود ہے۔ سالاتِ مادہ کے اہتزاز سے اِس اثیر میں تموّج بیدا ہوتا ہے۔ پھر یہی اثیر کی موجیں مادہ سے مکراتی میں تو اُن کے تصاوم سے مادہ کے سالیات کی توانائی حرکت بڑھ جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ مادہ گرم ہو گیا۔اب آؤ اس مضمون کو فرا تفصیل سے دیکھیں۔ آفتاب کی مثال لے لو۔ یہ ایک ماؤی چرم ہے جس کی پہشں ہے حد بلند ہے۔ اِس کے وجود میں حرارت کی اِتن کثیر مقدار موجود ہے کہ اِس کے سالات نہایت سُرعت کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حرکت کی تین صورتیں ہمارے تصور یں آسکتی ہیں۔ ایک انتقالی۔ ووری محوسی - اورتیری اهتزان ی - ابتزازی حرکت می سالات م کھڑی کے رقاص کی طرح ایک اندازِ مقرر سے رقص کرتے ہیں جب حرکت کا یہ انداز ہو تو ظاہر ہے کہ جس چیز کو متحک جسم بار بار چھوتا رہیگا اُس پر اِسی انداز سے کھوکر بڑتی رائیگی اور اِس سے برابر ایک تال کی کیفیت بیدا ہو جائیگی۔ اب اگر یہ چیز اِس نوعیت کی ہے کہ اِن محموکروں کا اثر

ائں کے وجود میں نفوذ کرسکتا ہے تو یہی تال کی کیفیت آگے برطعتی جائیگی اور اِس کے بیچھے میچھے اُن محموکروں کا اثر ہوگا جو اِس کے بعد سر زد ہوتی ہیں۔ اِس طح جب تک متحک جسم کی اہتزازی حرکت قائم ہے اس چیز کے وجود میں یہی سلسلہ برابر جاری رہیگا۔ راسی کو ہم تموّج کہتے ہیں۔ آفتاب کے سالیات کی اہتزازی حرکت سے اثیر کے وجودیں موجیں بیدا ہوتی ہیں۔ یہی موجیں جب ادّہ سے مکراتی ہیں تو ان کی گروں سے مادہ کے سالمات کا اہتزاز تیز ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ مادہ گرم ہوگیا۔ ہم کسی جسم سکو مجھوتے ہیں تو اسی اہتزاز سے ہمارے وجود میں وہ اصاب پیدا ہوتا ہے جس کا نام عرفِ عام میں گری یا حرارت ہے۔ سالیات کا اہتزاز برطانے میں اثیر کی فوہی موجیں کام آتی ہیں جن کا توج سالات کے ذاتی ابتزاز کے ساتے حال ہو۔ باتی کیچھ کلر کھا کر کوٹ جاتی ہیں اور کیچھ اُس انیر یں سے ہوتی ہوئی جو بادہ کے اندر موجود ہے آگے گزر جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بوتل کا یانی یا مخدب عدسہ کا مادہ تو چنداں محرم نہیں ہوتا اور اِن کی اوط میں رکھا ہڑوا کیرا جلنے لگتا ہے۔

اِس بحث کو زیادہ بھیلانے کا یہ محل نہیں طبیعیات کا شعبر فور پڑھو گئے تو یہ مثلہ زیادہ واضح ہو جائیگا۔ یہاں صرف اِتنی سی بات یاد رکھو کہ جس چیز کو ہم حرارت

کتے ہیں وہ حقیقت میں ایک قیم کی توانائی ہے جو اثیری تمقی کی شکل میں اثبیر کے اندر اندر ایک جگہ سے دُوسری جگہ بہنچ جاتی ہے۔ اِس تمقع کی موٹی سی کیفیت ہم نے بیان مر دی ہے اور یہ نہیں بتایا کہ اِس کی شکل کیا ہے۔ اِس کا سمجھنا ابھی تہارے لئے مشکل ہے۔ اِنْعاع کے رستے میں آگر مادی اجسام دو گروہوں میں بط جاتے ہیں۔ ایک وہ جن کے وجود سے اِشعاع کے رستے یں مرکاوٹ بیدا نہیں ہوتی یا اگر ہوتی ہے تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ اثیر کی موجوں کے لئے اُن کے وجود یں سے گزرنا محال ہو جائے۔ اِس قسم کے اجسام کوحواہت ے اعتباس سے شفّاف کتے ہیں۔ ووسر گروہ اُن اجمام کا ہے جن کا وجود حرارت کے تموج کو اس طرح کاٹ دیتا ہے کہ اٹیر کی موجیں بیٹتر اُن ہی کے وجود میں جذب ہو جاتی ہیں اور اُن کو آگے نکل جانے کا موقع نہیں ملتا۔ اِس گروہ کے اجمام کو حوام ت کے اعتبام سے غارشقّاف سمحصنا چاہئے۔ ہوام یانی ' اور نیف کا دجود حرارت کے لئے شفّاف ہے۔ مٹی رھات کا لکڑی وغیرہ غیر شفّاف چیزیں ہیں۔ یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مادہ اثیر کی اُن ہی موجوں کو جذب کرتا ہے جن کا تمقیج سالمات مادہ کے اہتزاز کو موافق ہو۔ موافقت کا انحصار موجوں کے طول پر ہے۔ بادہ کی تیش بڑھتی ہے تو اِس کے سالمات کا اہتناز

إشعاع

تیز ہوتا جاتا ہے۔ جب سالیات کا اہتزاز تیز ہوگا تو ظاہر ہے کہ اُن کے وجود سے اٹیر کو جلد جلد دھکے کینگے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اٹیر کا تموّج تیز ہوتا جائیگا۔ <sup>بین</sup>ی موجیں فمرعت کے ساتھ ایک دوسری کا تعاقب کرنے لگینگی۔اور موجوں کا طول پہلے حال پر قائم نہ رہیگا۔ اب غور کرو۔ کیا کسی شفاف جسم کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ ہر حال میں شفّاف رہے ہے اواقعہ یہ ہے کہ طول امواج کے ساتھ ساتھ مادہ کا شفیف بھی برلتا جاتا ہے۔ چنانچہ چولھے کے سامنے عموماً ٹیشہ کا پردہ لگا دیتے ہیں۔ یہ باور بی کے برن کو اُگ کے اِشعاع سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن آفتاب کے سامنے رکھی ہوئی نیشہ کی دیوار اِس مطلب کے لئے بیکار ہے۔ اِس کی وجہ یہ ہے کہ آفتاب کی تیش بہت برصی ہوئی ہے۔ اِس کی امواج حرارت کا طول اِتنا کم ہے کہ ٹیٹ کے سالمات اُن کو جذب نہیں كر سكتے اور وہ شيشہ كے وجود سے آگے نكل جاتی ہیں۔ چو کھے کی آگ کا یہ حال نہیں۔ اِس کی تیش کم ہے۔ اِس کے اثیر میں کہی کہی موجیں پیدا ہوتی ہیں جوشیشہ کے سالمات کے اہتزاز کو موافق آجاتی ہیں۔ اِس کے وہ إن كو جذب كريلتے ہيں- ان موجوں كے لئے شيشہ غير انتفاف ہے۔

، اب آؤی دیکھیں کہ ایصال اور اِشعاع یس کیا تعملی ہے۔ کیایہ دونوں مجداگاتہ جیزیں ہیں یا ایک ہی چیز کی دو فکلیں ہیں ہ اُوہِ کی تقریر سے تم پر روشن ہوگیا ہوگا کہ کسی گرم جسم کے سالهات سے اہتزاز سے جب انہر کو دھکے گئے ہیں تو اِن وھسکوں سے انہر کے وجود میں تمقیع کی کیفیت ہر طرف پھیل جاتی کی کیفیت ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ پھر یہ تمقیع کسی ماڈی جسم سے فکراتا ہے تو جو موجیں اِس جسم کے سالهات کی اہتزاز کو موافق آتی ہیں اُن سے جسم مزکور کے سالهات کا اہتزاز تیز ہو جاتا ہے۔ باتی موجوں میں سے بعض گل کر ھنگس ہو جاتی ہیں۔ اور بعض کا یہ طال ہوتا ہے کہ ماڈی جسم کے اندر جو انٹر موجود ہے اُس کی وساطن سے آگے گزر جاتی ہیں۔

اب ذرا اُن موجوں پر غور کرو جو ماڈی جسم کے سالات کو اہتزاز میں مدو دیتی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اِن موجوں کا اثر سب سے پہلے اُن سالات کے اہتزاز پر ہوگا جو جسم مذکور کی سطح پر داقع ہیں۔ پھر اِن سالات کے وجود سے ساتھ کے سالیات متاثر ہونگے۔ اِسی طح یہ اثر آگے بڑھتا جائیگا اور ہم کہینگے کہ حرارت 'ماڈی جسم کے اندر پھیلتی جاتی ہے۔ یہی عمل ہے جس کا ایصال نام رکھا گیا ہے۔ پھیلتی جاتی ہے۔ یہی عمل ہے جس کا ایصال نام رکھا گیا ہے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ نوعیت کے اعتبار سے ایصال اور اِس سے ظاہر ہے کہ نوعیت کے اعتبار سے ایصال اور اُن فرق نہیں۔ دونوں صورتوں کا پھول وہی ایک چیز یعنی متوج ہے۔ اِس تقریر سے تم یہ بھی سبھھ ایک چیز یعنی متوج ہے۔ اِس تقریر سے تم یہ بھی سبھھ ایک چیز یعنی متوج ہے۔ اِس تقریر سے تم یہ بھی سبھھ

سکتے ہو کہ ایصال بن انتقال حرارت کا عمل جو اِس قدر ست ہوتا ہے تو یہ کیجھ خلانِ تیاں نہیں۔ ذرا اِس کی اصلیت پر تو غور کرو- یہاں آگر تموج سالیات کی وساطت سے آگے بڑھتا ہے۔ سالهات کا ایک طبقہ الگے طبقے سے مکراتا ہے اور اگلا طبقہ اِس اثر کو آگے پہنچاتا ہے۔ یھر اِس میں زیادہ وقت کا صَرف ہونا کچھ تعجب کی بات نہیں۔ اب ذرا اس مضمون پر غور کروکتیش کی هساوات کس کو کہتے ہیں۔ حرارت جب ایک قسم کا تموّج ہے جو انیر میں بیدا ہو کر 'دوسری جگہ بہنچ جاتا ہے تو بھر گرم اور سرد جسموں میں صرف اِس قدر فرق ہونا چاہئے کہ گرم جسم کے سالات اٹیریں زیادہ سُرعت کے ساتھ موجیں بیدا كرتے ہیں۔ ادہ كے سالمات چوكك ہر حال میں حركت كرتے رہتے ہیں اِس کئے یہ فرق صرف یحلّت کا فرق ہے۔ ورنہ جن چیزوں و ہم سرد کہتے ہیں اُن کے سالمات سے بھی اثیریں یہی کیفیت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ حمرم اور سرد جسموں میں جو فرق ہے وہ محض ایک کیفیتِ اضافی ہے. اسی خیال کو ہم اس طرح بھی اوا کر سکتے ہیں کہ محرم جسم کے سالمات کی حرکت تیز تر ہے اِس کے اُس کے وجود میں توانائی کی مقدار زیادہ ہے۔ فرض کرو کہ کمرے کے اندر ایک لوہے کا گولہ ہوا

میں معلّق ہے۔ ہم نے اِس گونے کو حرارت بہنیا کر سُخ کر دیا '

اِس سے کچھ فاصلہ پر اُسی کمرے کے اندر ایک اور گولہ لٹک رہا ہے جس کی تیش باقی کمرے کی تیش کے ساتھ ایک حال پر تے۔ گرم گولے کے سالات کے اہتزاز سے اثیر میں جو تمقیج بیدا ہوتا کے وہ ہر طرف پھیلتا جاتا کے۔ اور اُس کے رہے یں بتنی بادی چیزیں آتی ہیں ان سب کے وجود سے مکراتا تے۔ اِس کا نتیجہ یہ تے کہ اُن کے سالمات کا اہتزاز پہلے گی بہ نبت زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ آؤ ہم سہولت کے لئے تمام كرے اور أس كے مافيہ سمو نظر انداز كر كے صرف إن گولوں كو ہے لیں اور یہ بات فرض کرلیں کہ اِشعاع کے لین دین میں ان دونوں کے سوا اور کسی چیز کو کچھ دخل نہیں۔ جب گرم گولے کے سالات کے اہتزاز سے اٹیر میں تموج بیدا ہوتا تے تو ظاہر نے کہ اِس تموج کے پیدا کرنے میں سالات کی کچھ توانائی صرف ہو جاتی ہے۔ اور چوککہ تموج کا عمل سلسل ہے اِس کئے یہ توانائی لگاتار صَرف ہوتی رہتی تھے جب یہ حال ہو تو ضرور تیے که سالمات کا اہتزاز سست ہوتا جائے۔ اور جب ہتزاز مست ہوتا جائیگا تو اِس کے معنی یہ ہیں کہ گولیے کی تیش کم ہو رہی ہے۔ اِسی کو ہم گولے کا ٹھنڈا ہونا کہتے ہیں۔ کیونکہ مادّہ کی جس کیفیت كا نام تيش آء وه إسى ابتنزاز كا نتيجه آء - اب دُوسرے گونے کے واردات پر غور کرو۔ گرم گونے کے وجود سے جو انیر میں تموّج بیدا ہوتا ہے وہ اِس سرد گولے سے مکراتا ہم

ا ودھر سرد گولے کے سالمات بھی ساکن نہیں۔ وہ بھی اپنے الداز مقرر کے ساتھ ایک تال ہر رقص کر رہے ہیں۔ اثیر کی جتنی موجیں اِن سالیات کے اہتیزاز کو موافق اُتی ہیں وہ سب سرد کولے کے وجود میں جذب ہو جائینگی جس کا تیجہ یہ ہوگا کہ اِس گونے کے سالیات کا اہتزاز تیز ہوتا جائیگا اور جب ابهتزاز تیز ہوتا جائیگا تو تبش کا برصه جانا اِس کا لازی نتیجه ہے۔ یہی حالت ہے جس کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ گولہ گرم ہو رہا تیے۔ دیکھو 'وہی قوت جو گہم گولے کے سالات کے لئے مایئر تھےک تھی تموّج کی شکل میں انتیر کے اندر اندر جل سمر سرد کولے کے وجود میں آرہی تے۔ نتیجہ اِس کا یہ نے کہ رفته رفته ایک گوله تھنٹدا اور دُوسرا گرم ہوتا جاتا ہے۔ لیکن کیا اِس دُوران میں سرد گُول بالکل خاموسٹس تے ، اِس کے سالیات بھی تو آخم ابتزاز میں ہیں - کہا اِن کے اہتزاز کا' اثیر پر کھے اثر نہ ہونا چاہئے۔ سرد کو لے کے سالمات کا اہتزاز بھی اٹیر میں تموّج بیدا کر رہا ہے۔ صرف اِتنا فرق کے کہ یہ تموّج اُس قدر تیز نہیں۔ تا ہم اِس میں تو شک نہیں کہ یہ بھی تمقع ہے۔ پھر گرم گولے کے سالهات کے اہتزاز پر اِس کا بھی تو کچھ اثر ہونا جاہئے۔ سرد گولے کے سالات کا اہتزاز تمام گردا گرد کے انبر کو ایک تال پر دھکے وے رہا ہے۔ اِن اسلسل وھکوں کے انر سے اثیر میں موجیں پیدا ہوتی ہیں اور گرم گولے سے

جا کر گراتی ہیں ۔ اِس طرح سرد گولے کی توانائی موجیں بن بن کر افیر میں سے ہوتی ہوئی گرم محولے کے وجود میں پہنچ رہی ہے۔ اِسی خیال کو ہم عرف عام میں یوں ادا کرتے ہیں کہ ایک جسم کی گری سے دوسرا جسم گرم ہو رہا ہے۔ اِس سے تم سکتے ہو کہ اگر سردگولہ گرم گولے سے حرارت لے رہا تے تو اپنی حرارت اس کو دے بھی رہا ہے۔ حرارت کے لین دین کا یہی سلسلہ برابر چلا جاتا ہے ۔ لیکن سسرد کونے کا کسب حوارت اُس کے نقصان حوارت سے بڑھا ہؤا کے۔ اِس کے سرد گولہ گرم اور گرم گولہ طفیندا ہوتا جاتا ہے۔ اسی طبع آخرکار دونوں کی تیش ایک حال پر آجاتی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ دونوں گولوں کی تیش مسادی ہوگئی ۔لیکن اِس ٰ سے یہ نسجھنا کہ تیش کی مساوات سے اب حرارت کا لین دین بند بوگیا۔ واقعہ یہ ہے کہ اِس طال میں بھی گولوں کے سالهات ابتزازیں ہیں اور دونوں طرف سے اثیر میں تموّج بیدا ہو رہا تے۔ صرف اِتنا فرق ہے کہ اب حِدْت کا ید کسی طرف مجھکتا نہیں ۔ دونوں گولوں میں حرارت کا لین دین ایک دُوسرے کا مساوی سے - اور اِسی کو ہم تیش کی مساوات کہتے ہیں۔ اِشعاع کی اِستعداد ۔۔۔۔کس گرم جم کے وجود سے جو حرارت عمل اِشعاع سے خارج ہوتی ہے 'مس کے افراج کی شرم دو چیزوں پر موقوف ہے:۔

(1) گرم جسم اور فضائے محط کی تبش کا فرق ۔

(ب) گرم جسم کی سطح کی نوعیت ۔ یہا شق سے لئے مزید تشیریح کی ضرورت

بہلی شق کے 'لئے مزیر تشریح کی ضرورت نہیں۔اُوپر کی تقریر میں جو کچھ بیان ہو جکا ہے اُس سے تم سجھ سکتے

ہو کہ گرم جسم کی تیش فضائے محیط کی تیش سے جس قدر

زیاده بہوگی اُسی قدر اُس کا کسبِ حرارت کم بوگا اور نقصانِ حرارت کم بوگا اور نقصانِ حرارت کم بوگا اور نقصانِ حرارت زیاده - شق نتانی البته تشریح طلب سبّے - اِس کو ہم

کسی قدر تفصیل سے بیان کرتے ہیں ۔

یہ بات تجربہ سے نابت بئے کہ ایک ہی حالت میں رکھی ہوئی مختلف چیزوں کے وجود سے حرارت کی مختلف

مقدار خارج ہوتی ہے۔بعض چیزیں زیادہ حرارت خارج کرتی

ئیں اور بعض کم۔ اِس کئے ضرور ہے کہ مختلف چیزوں کی استعدادِ اِشعاع کا بھی کچھ ذکر ہو۔ مساوی تیش کے دو جسم

یکساں طالتوں میں رکھے ہوں اور اُن میں سے ایک کے

وجود سے ڈوسرے کی بہ نسبت حرارت کا افراج زیادہ ہو تو ہم کمینگے کہ اِس جسم کی استعدادِ اِشعاع اُس جسم کی استعدادِ

اِشعاع سے زیادہ ہے۔

یہ بات نابت ہو یکی کے کہ اِشعاع کی اِستعداد سطح

کی نوعیت پر موقوف ہے۔ جنانچہ سطح کی نوعیت بدل دینے سے ہر جسم کی اِستعدادِ اِشعاع بھی بدل جاتی ہے۔ ٹین کا

ایک پُوگور ' بھبکا لو جس کے بیندے میں اِس بات کا

انتظام کر دیا گیا ہو کہ وہ ایک عمودی محور پر گھوم سکے۔ باہر کی طرف اِس بھیلے کے ایک پہلو پر چاندی کا وُوسرے پہلو پر سونے کا اور تیسرے پہلو پر تانبے کا پتلا سا مجلا ورق چڑھا دو۔ اور چو تھے پر کوئی روخن لگا دو۔پھر اِس بھیکے کے اندر گرم پانی ڈالو اور اُس سے کچھ فاصلہ پر ایک بہایت نازک پیش بیما رکھ دو۔ اب بھیکے کو گھی کر باری باری سے اُس کے چاروں پہلو اِس پیش بیما کے سامنے لاؤ۔ باری سے اُس کے چاروں بہلو اِس پیش بیما کے سامنے لاؤ۔ تم دیکھو گے کہ صیقل شدہ دھاتوں کی سطح سے اِشعاع کا عمل نہایت سب سے بڑھا میں سب سے بڑھا ہمانہ نہایت سب سے بڑھا میں سب سے بڑھا ہمانہ ہم

دھاتوں کو صیقل کر دیا جاتا ہے تو اُن کی استعدادِ
اِشعاع بہت کچھ گھٹ جاتی ہے۔ چنانچے صیقل شدہ دھات
کے برتنوں میں بانی زیادہ دیر تک عمرم رہ سکتا ہے۔ اِسی بنا پر
حرارہ بیما کے لئے ضروری ہے کہ اُس کی بیرونی سطح پر خوب
صیقل کر دیا جائے۔ صیقل شدہ سطح کا خاصہ ہے کہ اُس
سے حرارت کی موجیں محرات بی تو اُن میں سے اکٹر منعکس
بوکر واپس کوٹ جاتی ہیں۔ اور جب حرارت کی موجیں واپس
لوٹ جائینگی تو ظاہر ہے کہ اِضعاع ضرور کمزور ہمو جائیگا۔
سطح کی نومیت کا اثر جس طرح اِشعاع پر بڑتا ہے اُسی
طرح جذب حرارت کی شرح بھی اِس اثر سے خالی نہیں رہتی۔
طرح جذب حرارت کی شرح بھی اِس اثر سے خالی نہیں رہتی۔
جنانے روغنی یا سیاہ سطحیں ' دھات کی چھکدار صیقل سے د

سطح کی بر نسبت زیادہ حرارت جذب کرتی ہیں - ساہ کوط پہنے کا تہیں اکثر اتفاق ہوا ہوگا - اِس حالت میں اگر آفتاب کی طرف پیٹھ کرکے بیٹھ جاؤ تو چند دقیقول میں سیاہ کیٹرا اِس قدر حرارت جذب کر لیگا کہ تہاری بیٹھ اِس حرارت کو بخری محسوس کرسکیگی - پس اِس بات کو اصولاً یاد رکھو کہ جن چیروں میں اِشعلع کی استعداد بھی زیادہ کے اُن میں جذب حرارت کی استعداد بھی زیادہ ہے ۔

اس اصول کو ہم ہوں فابت کرسکتے ہیں کہ دو مشابہ برتن لو جن میں سے ایک کی سطح سیاہ ہو اور دوسرے کی چکدا۔
ان دونوں برتنوں میں برابر برابر مقدار کا گرم بانی ڈالو اور دونوں کو فرق نما تیش بیا کے جَوَفُول ت برابر برابر فاصلوں پر رکھ دو۔ تھوڑی سی دیر کے بعدتم دیکھو گے کہ سیاہ سطح کے سامنے رکھا ہؤا جَوَفہ بلند تر تیش پر دلالت کردہا ہے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ سیاہ سطح کا اِشعاع چکدار سطح سے بڑھا مؤا ہؤا ہے۔

اب اُن ہی دونوں برتنوں میں پھر گرم یانی ڈالو اور دونوں کو ایک دوسرے کے قریب قریب ایک ایسے خالی برتن کے اندر لفکا دو جو غیر موسل ادہ کا بنا ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ دونوں برتنوں سے حارت کا اِشعاع ہوگا۔ لیکن جیسا کہ اُوپر کی تقریر میں ٹابت ہو چکا ہے ساتھ طابع کو زیادہ تیزی کے ساتھ ظابع کریگی۔ اِس سے گان موسکتا ہے کہ سیاہ سطح کا برتن کودسرے کی برنبت جلد کھنڈا ہو جائیگا۔ لیکن واقد اِس کے ظاف ہے۔ کینی دونوں برتنوں کی بہن

سُتقل رہتی ہے۔ پھر اِس واقعہ کی توجیہ اِس کے سوا کیا ہوسکتی ہے كه سياه سطح مين اگر إشعاع كى استعداد زياده سے تو وه جذب وات میں بھی بڑھی ہوئی ہے۔ یہ بات کہ سیاہ سطح طارت کو زیادہ جذب کرتی ہے اس تجربہ سے اُور زیادہ واضح ہو جائیگی۔ دھات کے دو مثابہ برتن و جن کی سطحیں صیقل سے اعتبار سے یکساں ہوں۔ اِن دونو یں برابر برابر مقدار کا گرم یان ڈالو اور دونوں کے دریان اک ایسا فرق نما تیش بیما رکھ دو جس کا ایک جوفہ جراغ کے کاجل سے ساہ کردیا گیا ہو۔ تیش بیا کو اِس طرح رکھنا چاہئے كر ابك ابك بجوفه ايك ايك برتن كي طرف رست اور دونوں بجوفوں کا فاصلہ اپنی اپنی طرف کے برتن سے مساوی ہو-اب دیکھو اِن جوفوں پر کیا اثر ہوتا ہے۔ دونوں برتن ہر حال میں مشابہ میں - راس سے ہم قیاس کرسکتے ہیں کہ دونوں کا اِشعاع مساوی سے ۔لیکن جارا تجربہ صاف اِس بات پر دلالت کرا ہے کہ سیاہ بجوف کی تیش ودسرے بوفہ کی تیش سے براھ گئی ہے۔اِس سے نابت ہے کہ سیاہ بجوفہ جذب حرارت میں دُوسرے تبوفہ سے بڑھا ہواہے۔ بتحب مشت ایک اُد ججه سے بھی تابت کر سکتے ہیں۔ دو مشابہ برتن لو جن میں ایک کی سطح سیاه اور دُوسرے کی چکدار ہو۔ اِن میں برابر برابر مقدار کا محفظ پانی ڈالو۔ بھر وہے ک تبائیوں پر ایک ایک کوسے کی تعتی رکھ کر اُن کے نیچے يس كى ايك ايك مفعل جلا دو - پھر دونوں برنوں كو ايك ايك شغنى كے ماوير

اس طیح لٹکا و کہ دونوں کو برابر برابر حارت پہنچ سکے۔ بیس دقیقہ کے قرب اسی حالت میں رہنے دو۔ اِس کے بعد دونوں کی تبیش دیکھو۔ سیاہسطے

ے برتن کی میش ووسرے برتن کی تبش سے مرامی ہوئی ہوگی۔

كليئه تيريد \_\_\_\_ كوئى رم جسم بواس لطكا

ریا جائے تو اُس کی تبریہ تین طریقوں سے عل میں آتی ہے ا- ہوا کا ایصال حرارت لیکن یہ اِس قدر خنیف ہے

ك قابل كاظ نهيس -

ا۔ ہوا کا حمل حرارت۔ ہوا کے سالمات گرم جسم کو بُھو بُھو کرمنتشر ہوتے جاتے ہیں اور اُس کی حرارت کا ایک حصہ اپنے ساتم لیتے جاتے ہیں۔

٣- إشعاع حرارت -

اِشعاع کی اصلیت کے بارے میں جو کچھ تم بڑھ چکے ہو اُس کو یاد کر لو کسی گرم جسم کو ہوا میں مقتی رکھ دیا جائے تو اُس کا وجود حب حیثیت ایک مرکزِ اِشعاع ہوگا۔ لیکن ہوائے محیط کے سالمات بھی اپنی اپنی بساط کے موافق وشعاع کے مرکز ہیں۔ اِس الئے جب جسم فرکور اپنی حرارت ہوا کو دیگا تو ہوا کی حرارت سے خود بھی ستفید ہوتا رہیگا۔ لیکن جسم فرکور کی پش زیادہ ہے اس کے کب حرارت کی بر نسبت اس کا نقصان حرارت زمادہ بوگا اور وہ طعنڈا ہوتا جائیگا۔ پھر اِس میں بھی شک نہیں کہ جسم مکور کی تبش ہوائے محیط کی تبش سے جس قدر بڑھی ہوئی ہوگی ام سی قدر اُس کے نقصانِ حرارت کا پّلہ مجھکتا جائیگا۔ اِس سے تم قیاس

کرسکتے ہو کہ گرم جسم کے وجود سے کسی معین وقت کے اندر جو حرارت خارج ہوتی ہے اس کی مقدار جسم نکور کی سپش اور ہوتے محیط کی سپش کے فرق پر موقوف ہونا چا ہیئے ۔ بجربوں سے خابت ہے کہ اس طرح اِشعاع سے جو حرارت کسی گرم جسم کے وجود سے خارج ہوتی ہے اُس کی مقدار سپش کے فرق کی تمناسب رہتی ہے۔ اس سے ذیل کا گلیہ قائم ہوتا ہے ۔ اِسی کو کلیئ تبرید کہتے ہیں۔ اِس سے ذیل کا گلیہ قائم ہوتا ہے ۔ اِسی کو کلیئ تبرید کہتے ہیں۔ اِشعاع کی شخت میں جو حرارت نکلتی ہے اُسس کی مقدا اِشعاع کی شخت میں جو حرارت نکلتی ہے اُسس کی مقدا جسم نکور کی تبیش اور ہوائے میط کی تبیش کے فرق کی تناسب جسم نکور کی تبیش اور ہوائے میط کی تبیش کے فرق کی تناسب جسم نکور کی تبیش اور ہوائے میط کی تبیش کے فرق کی تناسب جسم نہوتی ہے۔

اس بناء پر اگر کوئی جسم سھنڈا ہوکر دو دقیقہ میں متام سے تہم ہے کسی اور جسم کو ان ہی حاصل ان ہی حالتوں میں متاہ مرسے متاہ مراک ہھنڈا ہونے کے لئے ان ہی حالتوں میں متاہ مرسے کہ پہلے جسم کے وجود سے صوف ایک دقیقہ درکار ہو تو ظاہر ہے کہ پہلے جسم کے وجود سے دوس کی بہنست دو چند حرارت خارج ہوگی - کیونکہ دونوں صورتوں میں ران جسموں کی تیش اور ہوائے محیط کی تیش کا فرق مساوی ہے ۔ لہذا دونول کا نقصانی حرارت مرت راشعاع کا متناسب ہونا چا ہیں۔

یہ کلیہ ورارہ بیائی میں بڑے کام کی چیز ہے۔ اِس کی معلوم کرسکتے ہوکہ اِشعاع کے عمل سے حرارہ بیا

ک کتنی حرارت فضائے محیط میں منتشر ہوجاتی ہے۔ لیکن اِس

بات کو یاد رکھنا چاہیئے کہ یہ کلیہ صرف اُسی حال میں عماوق سمنا ہے کہ گرم جسم اور ہوائے معیلا کی تبش کا فرق بہت زیادہ نہو۔ تیش کا فِق زیادہ ہوگا تو یہ کلیہ ناکام رہ جائیگا - نیونکہ یے کلیہ کوئی صداقتِ کلّی نہیں۔ مفن ایک امر شخینی ہے۔ کلیئرِ تبریر سے ہیں حرارت نوعی کی دریافت کے لئے ایک نیا قاعدہ ملتا ہے۔ حرارہ بیما کا وزن کر لو۔ اور اُس میں نیے ہوئے جمر کا پانی ڈال کر اُسے پھر تولو- اِس سے یانی کا وزن معلوم ہو جائيگا۔ اِس كے بعد حرارہ بيما كو گرم كرمے يانى كى تپش تقسرياً به هرير بنيا دو - بهراس كے بعد اس كو مُحندًا بونے دو۔ تجربہ کے دوران میں جہاں تک ہو سکے ہوا کے حل حرارت کو روک دینا چاہیئے۔ ہوا کے جھونکے ایک ادراز پر قائم نہیں رہ سکتے کہ اِن کا اثر تبحربہ کی دونوں صورتوں میں مشتقل سمجھہ نظر انداز كرديا جائے۔

فرض کرو کہ پانی کا وزن ہی گرام ہے اور سٹنڈا ہو کر اس کے ت م میں مرتب میں م رقیقہ کی مرت اس کے ت میں م رقیقہ کی مرتب مون ہوتی مون ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہو گئے۔ اور کلیئر تبرید کے رُو سے یہ مقدار م رقیقہ کی مناسب ہے۔

اب پانی بھینگ دو۔ اور حرارہ بیا کو ختک کرکے 'اسی جے کا کوئ اُوں کے بعد گرم جے کا کوئل اور مایع اِس کے بعد گرم جم کا کوئل اُور مایع اِس کے اندر ڈال دو۔ اِس کے بعد گرم کرکے اِس کی جیش بھی تقریباً بہ°مر پر بہنجا دو۔ پھر دیکھو ت'مرسے

ت مریک کھنڈا ہونے میں کتنی مرت صرف ہوتی ہے۔ اِس بات کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے کہ گرد و پیش کے طالات و میں ہوں جو یانی کے شھنڈا ہوتے وقت تھے درنہ مقابله صبح نہ ہوگا فض کرو کہ مالع کا وزن می گرام ہے اور اُس کو ت م سے ت م م اک مندا کرنے میں م رفیقے طرف ہوسے میں۔ حرارہ بیما چونکہ دونوں صورتوں میں وہنگ ہے اِس کے والی کی ذاتی خصوصیات کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں۔اب اگر اِس مابع کی حرارتِ نوعی نع ہوتو ت و م سے ت مرکک معندا ہونے میں اُس کے وجود سے جو حرارت خارج ہوگی اُس کی مقدار می نع (ت ۔ ت ) حراره مونا چاجيئه و اور كليئه تبريد إس م دقيقه كا مناسب قرار دیتا ہے۔ پھر جونکہ دولوں صورتوں میں خاج شدہ حرارت کی مقدار اپنی اپنی مت اخراج کی متناسب ہے اِس کئے قواعب تناسب کے ورو سے دونوں مقدارول میں باہم وہی نسبت مونی چاہیئے جو دونوں کی رتِ اخراج کو ایک رُوسرے کے ساتھ ہے۔ لہذا و نع (ت-تر): و(ت-ت):: م: م و نع (ت- ت) ع


جب تم شعبئر نور پر طوائح تو إشعاع کی حقیقت واضم ہو جائیگی کیونکہ نور بھی اِشعاع ہی کی ایک صورت ہے۔ اور اگر بیج پوچھو تو اِشعاع حرارت اور اشعاع نور کی اصلیت میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں کے واردات اور نتائج کو دیکھا جائے تو اُن میں نہایت قریب کی متابہت یائی جاتی ہے۔ دونوں کی پیدائش ایک ہی قسم کے ہموج سے ہے۔ صرف إتنا فرق ہے كه حرارت كا اثر كمبي كمبي موجو ہے اور نور کا اثر جھوٹی چھوٹی موجوں سے جب یہ حال ہو تو تم سجھ کتے ہو کہ طول کا فرق محض ایک کیفیت کا فرق ہے۔ اصلیت کا فرق نہیں۔ ہماری قوت اصره کی بساط محدود ہے۔ اگر موجوں کا طول خاص قال صوں کے اندر مو تو یہ موجیں باصرہ کے احساس میں آجاتی ایس لیکن طول جب ایک خاص صد سے بڑھ جاتا ہے یا گھٹ کر کم ہو جاتا ہے تو ہاری حس باصرہ جواب دے دیتی ہے۔ اِن حدول سے باہر جاکر اِس کا اِحساس کام نہیں کرتا۔ لیکن اِس سے یہ نہ سمجھو کہ اِن موجول کا احسائس اب مکن ہی نہیں۔جن موجوں کا طول ' امواج نور کے طول سے زیادہ ہے اُن کو ہمارے جسم محسوس کر لیتے ہیں اور یہی معسوس ہونے والی چیز حرارت ہے۔ اِس تسم کی موجوں کو' امواج نور سے تمیز کرنے کے لئے' ولج حرارت كمية رمين - يهر جن موجول كاطول اموج نوا

مارت کی رفتار

کے طول سے کم ہے ان کو نہ ہماری آبھے محسوس کرسکتی ہے نہ وہ ہارے جسم کے احساس میں آتی ہیں۔ البتہ بعض کیمیا مرکب اِس قسم کے ہیں کہ اِن موجوں سے متاقر ہو کر اِن کے وجود کو آشکارا کر دیتے ہیں۔ اِس بنا، پراِن موجو کا نام امواج کیمیائی رکھا گیا ہے۔ عکّاسی ( فوٹو گرافی ) کی بنار اِن بی موجوں کی ذات پر ہے۔ اِس بحث کو تغصیل سے بیان کرنے کا یہ مقع نہیں۔ شعبہ نور میں چل کر ہم وکھا دینگے کہ حقیقت میں یہ سب ایک ہی اصل کے شاخلنے ہیں۔ یہاں اِشعاع حراریت اور اِشعاع نور کی مشابہت کو ذہن نشین کرنے کے لئے حض ذیل کی چند بتیں نگاہ میں رکھو:۔۔ زمین اور سورج کے درمیان آکر جامد جب سورج كا عاجب ہو"ا ہے تو سورچ اہل زمين كى الكا ہ سے مجهب جاتا ہے۔ اِس واقعہ کو ہم شورج گرسن کہتے ہیں۔ شورج گرسن کے وقت اگر فور سے مشاہرہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت روشنی ارک جاتی ہے عین ٰ اُسی وقت حرایت کی آمد بھی بند ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ فکلتا ہے کہ نور اور حارست کی رفت ار مساوی ہے۔ نور کے بیان میں تم دیکھوگے ك يه رفت ار ايك لاكه چياكسى بزار سيل في نانيه سے کم نہیں۔

فور کی طرح حارت بھی مادّی اجمام کی سلم سے ٹکرا کر سنکس ہوتی ہے۔ چنانج (نعکاس کے اصول دونوں میں یکسال ہیں۔

جُنْ ہو ہوں ہے۔ دوہمکل مقد حلبی آبنے لو اور جیسا کے شکل موہ میں دکھایا کیا ہے اُن کو استادوں بر کھڑا کرے چار اپنی گز کے فاصلہ پر ایک ووسرے کے مقابل رکھ دو۔ پھر ایک



کے نقطۂ ماسکہ پر ایک ایسا ہوہے کا گولہ رکھو جو آگ میں گرم ہوکر سُرِخ انگارا ہوگیا ہو۔ شکل ہیں اِس کا موقع م پر ہے۔ دوسرے آئینہ کے نقطۂ ماسکہ پر کوئی ٹیز اشتعال پذیر بارود رکھو اور دیکھو اِس پر گونے کی حرارت کا کیا اثر ہوتا ہے۔ بارود ایک آنِ داصد میں ہمک سے اُر جائیگی۔ اگر طبی آئینے موجود نہ ہوں تو اِتے ہی فاصلہ پر رکھی ہوئی بارود پر گولے کی حرارت کا بہت کم اثر ہوگا۔ اں سے ظاہر ہے کہ جب طارت کی موجیں آئینہ پر پڑتی ہیں تو انہیں انعکاس ہوتا ہے۔ پھر انفکاسس کے بعد آئین کے لفظئر ماسکہ پر آئر جمع ہو جاتی ہیں۔

اسکہ پر آگر جمع ہو جاتی ہیں۔
طبی آئینہ کا نمنہ آفاب کی طرف کر دو تو
اس کے نقطۂ اسکہ پر آقاب کا خیال بن جائیگا۔ اِس
کی وجہ یہ ہے کہ فور کی موجیں آئینہ کی سطح سے منعکس
ہو کر ایک نقط پر جمع ہوگئی ہیں۔ اِسی مقام پر اپنی اُنگلی
یا فرق نما تیش ہیا کا ایک بجوفہ رکھ کر دیکھو تو معلوم ہوگا
کاآس پاس کی بہ نسبت یہاں حرارت زیادہ ہے۔ اِس سے ظاہر ہے کہ حرارت کی اجتماع کا بھی یہی مقام ہے پھر
کیا اِس سے یہ نتیجہ نہیں کلتا کہ انعکاس کے اعتبار
کیا اِس سے یہ نتیجہ نہیں کلتا کہ انعکاس کے اعتبار

نور بب ایک ولسطہ سے کسی دُوسرے مختلف کثافت کے واسطہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کی شعاع اپنا پہلا خط مستقیم چھوڑ کر ایک طرف کو کمڑ جاتی ہے۔ اِس واقعہ کو انعطاف کہتے ہیں۔ شعلہ کے سامنے محتب عدسہ رکھ دو تو اُس سے دُوسری طر کچھ فاصلہ پر شعلہ کا خیال بن جائیگا۔ شعلہ کی شعایں ہوا میں سے گزر کر جب عدسہ میں داخل ہوتی ہیں تو منعطف ہو جاتی ہیں۔ اِسی انعطاف کی وجہ سے ایک

نقطۂ خاص پر شعلہ کا خیال بن جاتا ہے۔ حرارت کا بھی یہی حال ہے۔ اُسی مقدب عدسہ کو آفتاب کے سامنے رکھ دو تو اُس کے نقطۂ اسکہ پر آفتاب کا خیال بن جائیگا۔ اِس مقام پر تپش بیما کا جوفہ کھ کر دیکھ تو معلوم ہوگا کہ صرف نور ہی کا نہیں بلکہ حرارت کا بھی اِسی مقام پر اجتماع ہے۔ اِس سے ثابت ہے کہ انعطاف میں بھی فور اور حرارت کا حال ایک ہے۔

#### بارمورفصل كمشقيس

ا۔ کرے کے اندر انگیٹھی میں آگ جلا وی جائے تو کمرہ کو جاتا ہے۔ بناؤ اِس میں حرارت کن طبقی سے بھیلتی ہے اور اِن میں زیادہ موثر کونیا طریقہ ہے ؟

ار و مشابہ تیش بیا لے کر ایک سے بجوفہ پر سابی مل دی جائے اور دونوں کو دصوب میں رکھ دیا جائے تو دونوں کے دارتا میں کیا فرق ہوگا ؟ اگر یہی آلے رات کے وقت کھلے میدان میں رکھ دیئے واردات کیا ہونگے ؟

رکھ دینے جائیں تو اِس صورت میں اِن سے واردات کیا ہونگے ؟

ار چاندی کے بیالے میں کھولتا ہؤا پائی بھر کر کمرے اندر چاندی کے طشت میں رکھ دیا جائے تو بانی کی حرارت کی طریق ہوگی ؟

کن طریقوں سے زائل ہوگی ؟

کن طریقوں سے زائل ہوگی ؟

کما۔ انتقالِ حرارت کے مختلف طریقے بیان کرو۔ اور

بتاؤ ہر طریقیہ میں شرعِ انتقال کون کون سی باتوں پر موتوث سے ؟ سبے ؟

۵- آگ کے سائنے لوہے کی دو شختیاں رکھ دی ماہی جن یں سے ایک مجلا ہو اور دوسری سیاہی آلود قو مجلا شختی کم گیم ہو جا ہوتی ہے اور سے اہی آلود تختی اس سے بہت زیادہ گرم ہو جا ہے۔ اِس اختلاف کی وجہ بیان کرو۔

۹- اِسس بات کے غبوت میں تجربے بیان کروکہ وہ چیسندیں جو زیادہ اِشعاع کرتی ہیں حرارت کی جاذب ہی زیادہ ہیں -





## طبيعي فهرتيل

## (۱) محموس چنروں کے طولی بھیلاؤ کی تنظریب

### (۲) مایعات کے مکعب پھیلاؤ کی مشرحیں

# (۳) بانی کا جم اور کثافت مختلف میشوں پر (اعشاری اِکائیاں)

المثانت	ركا في كيت كافح	ث	ين افت	إلان كميت كاتج	(ا
- 5 9 A A A - 5 9 A A A - 5 9 4 A A - 5 9 4 A A - 5 9 4 A A - 5 9 4 A A - 5 9 4 7 1 - 5 9 A A A	13.14. 13.14. 13.14. 13.74 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70 13.70	200 21. 22. 22. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24. 24	. , 9 9 9 4 . , 9 9 9 4 . , 9 9 9 1 . , 9 9 4 1 . , 9 9 9 4 . , 9 9 9 9 . , 9 9 9 9 9 . , 9 9 9 9 9 9 . , 9 9 9 9 9 . , 9 9 9 9 9 . , 9 9 9 9 9 9 9 9 . , 9 9 9 9 9 9 9 . , 9 9 9 9 9 9 9 9 . , 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	15 16 16 17	وه عره عره عره عره عره و و و و و و و و و و و و و و و و و و و

	ر حد	ئىرى .وكى	<u>ي محيلا</u>		گيس <b>و</b> ل	(٢)
جم کا اضافہ بحالیکہ دباؤ مستقل ہو			دبا ڈ کا جم م		どし	نام گبیر
· 5 · · ٣ 4 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• 5	· . r	4 - 4	1	بلر ما	رخمضین محلیین دو ماثب مهوا
	عی	j -	**	.1		(0)
9 9		<i>U</i> 	••	••	940	بیتل ر ذ
. 5 4 F F . 5 . 9 F D	••	**	an an	••		پیرائن تانبا جست
	••	**	<del></del>	••	,	چاندی چقاق
						ربرط زاجیس
· 3 1 4 · 6	-	-	-	-		شران سنگ مرمر
.5114	**	***	**	***	<b>,</b>	سونا

	•	••	•	•	٠.	سيسا
. 5141	•	•	•	•	(ن)	شیشه (کراهٔ
	•	-	•	-	•	فولاد
ه ۱۳۱۳ و	•	•	-	-	- 0	كونله كى كيس
-1100	-	••	••	•	•	گندک
۱۱۱۲۰۰	•	•	••	••	**	لويا
	•	•	-	•	<b></b>	منعنيب
٠ ٢ ٢ ٠	•	••	- (	بجية كا	لی مکھی کے	موم (شهد
	-	-	•	•	•	نقري
. 11.9 r	•	-	•	•	•	بخليد
			يعاس	l		
- 1014	••	•	-	-	•	انتحفر
	-	-	-			اننچ <i>ھر</i> بنسرین
	 	 	un 64	900 900		ائتھر بنسزین پارا
	 					ائتھر بنسزین پارا پٹسرول پٹسرول
·	 					بنسزین پارا پشرول تاریبین
· : ~ + + +	600 000 000	gar gar ann			یں ۔۔ ۔۔ ۔۔	بنسزین پارا پشرول پشرول
. 30   1 . 30   1		44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44			یں ۔۔ ۔۔ یں یں	بنسزین پارا پشرول تاریبین
. > 44 . > 44	 				ي    ي 	بنسزین پارا پشرول تاریبین

ررت	اعت يم مخفى حرا	(٢) نقاطِ المعت اوراما
مخفی حرارت	نقطئ إاعت	
4011	۵۰-۵۰°م	بيرافن موم (معولی سفید نفوس)
_	110	گندک
_	۳۳ ۲۸	مکھن رے۔ ۔ ۔
4474	4117	موم (شہدکی کھی کے چھتے کا)
rasy	6911	نفتالين
4954	•	
	المخفى حرارسة	(٤) نقاطِ جوشُ وربخير
مخفی حرارت	نقطربوش	
۳ - ۹	ه۳° هر	ايتھر
9 7 3 9	AT-A.	بنسرین
044	1	بھاپ ۔ ۔ ۔
4 %	109	تاربينِ - ر
_	11.	جِم بهزیدهٔ تُرشه (معوف کک کاتیزاب)
7.0	۷۸	غول
۸ ۳	٨4	لجلِين دِوكبريد
-	۲۸	اننوریده ترشه (معردن شوره کاتیزاب)
	4 47	اکبریه هٔ رُشه (معروف گذک کاتیزب)

دباؤ	أبي بخارات كاعظم	( ^ )

(دباؤ حدیارے کے ملی میتروں میں دیا گیاہے جالیکہ بیش ، مربو)

3	ئين مين مر	۵	تان بیش مر	۵	تنش بیش هر
40616	9 4	١٨١٣٤	71	۲۵۲ م	•
71119	94	19342	77	ا 9 ء ۾	,
4.451	9 ^	7.524	۲۳	0176	۲.
41718	9251	27510	۲ ۳	0177	۳
4145	9216	14107	70	45.6	۳
47734	9114	7 4 2 2 7 7	74	4101	۵
44419	9212	44246	۲4	4594	4
48818	94	r n s . 4	۲۸	ع م د ع	<b>t</b> n
64410	99,1	7936	۲9	4399	^
4 MM 5 V	99,0	41501	۳.	A ( 0 0	9
44954	9954	3 M 5 N 6	٨.	9 1 1 7	1 -
40456	9911	91590	٥.	9144	11
44.8.	1	1419	٦.	١٠١٣٣	17
64014	١٠٠١٢	rmmsm	۷.	۱۱۲۱۳	١٣
4415.	ام ۲۰۰۶	70719	^-	11344	س ا

1							
خ	ٽين هيش مر	۵	_	نېش°م		3	ټڼن° م
66430	١٠٠٦٩	د ه ۲ ه	٥	4 -	۱۲	144	۱۵
4111	۸۲۰۰۱	0000	^	91	1 4	101	14
41456	1.1	2443	4	97	۱ ۲	٠ يم و٠	14
A145.	١٠٢	DAAS	r	9 m	م۱	3 88	IA
10000	1.0	41.5	4	م ۹	14	7 m r	19
		4 667	4	90	14	174	7.
بميتر	(۹) سیرشده هوامی آبی بخارات کی کمیت فی مکعب میتر						
کیت گراموسی	ا تیتر مون میں ° ه	نیش همر کمیت گرا	رمي	کیت گرامو	آپش • مر	ت گاموم پ	میش مر کی
4154.	1 1 1 1 .	1 1 1 1	9	, 9 m	11	r s A	w .
4 4 6 4 9 4	ر ۱۹ ا	1 7 7	1.	106	12	011.	<b>^</b>
40,46	r     r	, 40 40		110	١٣٠	0 1 0	r r
r 6 , 19 ,	٠ ٢١ م	100 17	,	144	100	0,9	r r
r9514 r	0 11	11.	1 7	161	۱۵	415	
r1 , r > r	אן די	11 14	1 1	50.	14	456	4 0
"" " "" " " " " " " " " " " " " " " "	1 ro	אן פיח ז	ام ا	<i>ام س</i> ر ′	14	6 5 14	y 4
MD, LD F	1 74,	194 71	10	177	11	454	. 4
MASIM	19 ras	ra 79	1 4	3 1 6	19	AIT	1 ^
0.,116		٠ ا ١٠ ٠	114	117	۲٠	9, 4	7 J.

(۱۰) بان کانقطرٔ جوش دباؤگی مختلف مقداروں کے ماتحت							
نقطرِوش	دبادءُ (لي تير)	نقطة بوس	وماؤ (لئ ستر)	نقطرُجتِن	دباوء (لم میتر)	نقطرجوش	دباؤ (ملی میتر)
ا ٠،٣٩٩	44.	9. 5	۲4	°9954 m.	40.	Parlepo	د مر ٠
50.4	1	ه و د و	į	1446	,	3497	1
, ~ = 9	۲	5 • 4 4	۲	ې د ٠ د	۲	ا ۳۳ د	٣
1060	٣	5 1 ; -	۳	3 6 001	۴	5 444	٣
1011	٧	، سم ا ۲	٨	5 4 6 A	٨	5 4.4	٣
508A	اد	ام ۱۸	۵	5110	۵	هاما د	۵
7000	ч	588.	٦	1201	4	1441	ч
344	4	> <b>7 &amp; C</b>	۷	5119	4	5011	٤
5404	٨	5898	^	١٩٢٩	^	1000	^
3444	٩	5 mm.	9	3 9 4 m	٩	1098	4
9,674	۷۸٠	900,244	٤٤٠	ا ، ، ، ، ،	۷4٠	°99345.	۷۵۰

(۱۱) معمولی نمک کے آبی محلول کا نقطر جوش (دباؤ = ۲، سمر)

نقطء جوش	۱۰۰ گرام یانی میں حل شاہ نمک کی مقدار گراموں میں	نقطرنجس	۱۰ گرام پانی میں حل شدہ مک کی مظدار گراموں میں
۵°۱۰۵	r 0 s 0	۱۰۱°هر	454
۵°۱۰۰	MM s 0	۱۰۲°هر	1757
۵°۱۰۸۶۸	M · , 2	۱۰۳°هر	1257

زن	(۱۲) موصلیتِ حرارت کی ترخ
شرح	شُ
• 5 • • • • • • •	آره کابراده
۳ ۲۰۰۰ ۲۰	اسبسطوس ـ ـ ـ
۸۵۱۰۶۰ ۱۹۸۹ ک	°.
·3 · · 1 ۲	ياني زيا
٠١٢٠٢١	ر. بیتل ۱۰۰
۰۶۰۰۲۳	يُيرافن - • يُيرافن
۳۶۰۰۱۳	ئىيرى بلىشر
·5 84a	ياربين ۽ ۽
.56129	
•5 4 7 7 Y •5 2 7 • 12	بت ـ ـ ـ ا
س ۱۱۹۵۰ ۱۲۹۵ سامهای ۱۲۹۵ سام	چاندی

شرح			4	شر	
.5 ٣٩٥		••	••	- (	زيتون كاتير
٠,٠٠٠		•	•	•	سليث
.10 #		-	••	-	سلیٹ سنگ خارا
		••	-	-	سنگ مرم
. 3 . 4 # 4	٥. )		•	••	,
٠, ٧ ٠ ٠ ٠ ٠	9}			**	اليسا
.,		•	•	₩	شيشه
.,			••	-	فلالين فلالين
.5 10 . 4		-	-	بد -	کجلین دو مائب
.51440	· )		•	•	
·/ 1 4 4 4	î · · }		•		اولم
., 9		-	في كا)	) مھی کے ج	موم (شهد کی
.,		•		•	ېوا
			*		





انكرينى

اکری

A

Abscissae

Absolute scale

Absolute temperature

Absolute zero of temperature

(محورِ) فصله

بيمانئه مطلق

:ت تپیشِ مطلق تاث سراصهٔ مطلات

تیش کا صفرمِطلق

دنيريمآ	الدو
Absorption	جذب
Acetic acid .	سرکه کا تیزاب (بازاری نام)
Action and reaction	سرکه کا تیزاب ( بازاری <sup>نام</sup> ) عل <sub>ا</sub> ور رق <sub>ب</sub> عل
Actinic or chemical rays	امواج کیمیا ئی
Æther	اثير
Air-pump	ہوا پیپ
Alcohol	ثغول
Alloy	بحرت.
Aluminium	زاجيه
Anomalous expansion	بے فاعدہ یھیلاؤ
Anomaly	بے قاعدگی
Antimony .	کگیبه ۰۰۰
Apparatus	آل
Apparent expansion	غاسر پھيلاؤ
Aqueous vapour .	بخاراتِ آبی
Area .	رقبه .
Asbestos	أسبيطوس
Aspirator .	ببوا کش
Atmosphere .	كُرةِ ہوائی
Average velocity	ا وسط رفتار

## نېرتِ اصطالعات انگن ين ي

B

Bad conductor

Bar

Barometer

Beaker

Benzene

Bothing

Boiling point

Bore

Boyle's law

Brass

Bromine

Bronze

Bulb

Bunsen flame

Burger

مُوصِلِ النَّهُ الله بيما الربيما المنترين المقطر جوش المقطر جوش المقطر الخ المقطر الخ الموراخ الموا الموا

أنكرينى

أردو

C

Calibration

Caloric

Calorie ...

Calorimeter

Camphor

Capacity

Capacity for heat

Capillary attraction

Capillary tube

Carbon bisulphide

Carbon dioxide

Card board ..

Castor oil

Centigrade scale

Centimeter

Cm

تعيير

حاره

حراره بها

المور ... منائن

قابليت ح*را*رت ...

جذبِ شعری

شعری کمی

کبلین دو ما ٹید

برط ارنڈی کا تیل

يانومنى . . نورى

سنتی میشر } ... سم

انگریزی	اكن
Change of state	جالت کا تغیر۔ حالت کی تبدیلی
Charles's law	ا کُلیئر چارکس
Chemical compound	کیمیائی مرکب
Chimney	حيمني
Circulation	دَورا <u>ن</u>
Circumference	محيط
Clamp	منگنجه
Clinical thermometer	طِبی میش بیا
Clip .	فخیلی .
Cloud	بادل - ابر
Coal gas	کوئلہ کی گیس
Co-efficient of expansion	يھيلاؤ كى شرح
Column .	أستوانه
Compound	مرکب
Compression (of a gas)	يجكاؤ
Concave	مقعر
Concentration	اديكاز
Condensation	تكثيف بستكي
Condenser	كمثفه
Conduction	ايصال ا
	-

١ نگوين	اكرى
Conductivity	موصليت
Conductor	مموصِل
Constant pressure	متقل دباؤ
Construction	Marine 1
Contents	مافييه
Contraction	صمكرة و
Convection	حمل
Convection currents	حملی رَومُیں
Conversions of scales	بيا نول کی تحویل
Convex lens	مخرّسيد عامد
Cooling	تبرين
Cooling curve	تبرمد كأمنحني
Cross-Section	تراش عمودی
Crown glass	كراؤن فعيشه
Crystal	قلم
Cubic	كمعرب
Cubical expansion	محسية كيمال و
Current	ارُو
Cylinder	استواند
and another to be good and and	

## فېرىت اصطلاحات انگى مىنى ى

### D

Davy .		دُ لِيى
Degree	•	ورجه
Denominator	••	شمار كننده
Density	•	کٹیا فت ہ
Determination		شخمين يشخيص
Dew		اوس - نتابنم
Dew point	•• •	نقطة شبنم
Diameter .	••	قطير .
Diamond .		بميرا
Differential thermom	eter	فرق ناتبش بہا
Diffusion	***	انتشار- نفوذ
Dines' hygrometer		رِّین کا رطوبت بیما
Disc	••	قرص .
Distilled water	••	مستشيدتكيا ہؤا پانی

نهرستِ اصطلاحات انگرینی E أربهن الجكدار بند عنصر كزند اخراج توانائي Eclipse Elastic band Element Emery Emission Energy Equation ) Equality ) Equator Equilibrium Ether Evaporation Exit-tube Expansion Experiment

Fluid

Fraction

### نېرست اصطلاحات انگریزی

F

بيانة فارنهيك تنغرل ناقص بيش بيما تخرى بيش نقطة ثابت فلالين صُراحي مشاك مسيال ماسكه Fahrenheit scale Fall (of temperature) Faulty thermometer

Final temperature

Fixed point

Flannel

Plask

Flint

Focus

Fog

Foot-pound

Freezing mixture

Freezing point

بنتی آمیزه - انجادی آمیزه نقطهٔ انجاد . رگرا Friction

H

Hail

Hailstone

Heat

Heat units

Hermetical seal

Hexagonal system

Higher fixed point

1191

حرارت حرارت کی اِکائیاں سلیمانی ٹہر نظام مسدس نظام سداسی ٹابت نقطۂ ِ اعلیٰ

Higher fixed point

Hoar frost

Hope s apparatus

Horizontal

Humid

Humid

Hydrochloric acid

Hydrogen

Hydrometer

Hydrometer

Hygrometer

Hygrometer

Hygrometer

نهرستِ اصطلاحات اگر حرف رطوبت بیمائ Hygrometry

Ice

یخ اشتعال خیال غیرخانص نمائنده Ignition .

Image Impure

Index

India rubber

Initial temperature

Instrument

Intensity

Inverse proportion

ماسده ربرط ابتدائی تبش اوزار حدت معکوس تناسب بو ہا Lion

J

Joule

Liquefaction

M

Magnet

Mason's Hygrometer

Mass

Mass

Maximum density

Maximum thermometer

Mechanical equivalent

Medium

Melting point

Mercurial thermometer

Mercurial thermometer

Maximum thermometer

Mercurial thermometer

انگرینری Mercury		اُں میں ماریخ نے سیاب
Metal .		وهات
Millimeter }		بلی میشر } ممر
Mınimum thermom	eter	ادنی ٔ تیش پیما
Minute		دقيقه
Mist .	•••	وُھند - گہر    .
Mixture	•••	آميزه
Moisture		رطوبت
Molecule	•	ساليه .
Moment of a force	•••	قوت کا معیارِ اثر معیارِ حرکت
Momentum	•	معیار حرک <b>ت</b> به
Monsoon	••••	موسمی مهوا
	N	
Na phthalene	***	نة الس
Nickle	• •	ونكليه
Nitric acid	ه کانتیزاب)	نفتالین نکلیه ماشوریده ترشه (معروف شور

Nitrogen Non-conductor Normal pressure Normal temperature ... Numerator Observation Observer Olive oil Ordinates Original temperature ... Oscillation Oxygen P Paraffin يبرانن

فهرستِ اصطلاحات	444	فهرستِ اصطلاحات
انگریزی		أرده
Pendulum		رتَّاص
Percent	•• •	نیصدی
Period	•	دُور .
Periodic	••	دَورانی - دَوری
Permanent	••••	متنقل - دائم
Petroleum		يشرول
Photography	••	عكاسى
Pipette	·· ·	نانچيه
Piston		نشاره .
Plaster of paris	•••	پئیری پلیشر
Platinum .		نُقربي
Point	••	نقطه
Pole	• ••	ا قطب
Porosity	**4*	سنخلخل
Porous .,	••	مسامدار
Potassium .	****	تلويير .
Potential energy	•••	توانائي بالقوة
Pressure	• •	دباؤ
Propagation	•••	اشاعت
Properties	•••	نخواص

فهرستِ اصطلاحاً	<b>70.</b>	فهرتِ اصطلاحات
انگرینیی		الُدي
Pure	•••	خانص
	Q	
Quadrant .		21.0
	•••	ر نبع
Quantity of heat		مقدارِ حرارت
Quick-silver	••	مقدارِ حرارت سیما <b>ب</b> (بارا)
	R	
Radiating power	***	إشعاع كى استعداد
Radiation	•••	إشعاع
Radiation of heat	4	إشعاع حرارت
Rain		مینہ
Rate of expansion	•••	بيصيلاؤكى شسرح
Real expansion	••••	اصلى يھيلاؤ
Reaumur scale	••	بيانة رُومر
Reflection	**,	انعکاس

Name and Post of the Owner, where the Party of the Owner, where the Party of the Owner, where the Owner, which the Owner, whi		
Refraction Regnault's hygro Relative humidit Retort Retort		ائرى دى انعطاف پينول كارطوبت بيما مرطوبيت اضافى قرنبيق قرنبيق كي ميكن
Rise (of tempera	ture)	ترقی .
Rod . Rotation .	••	سلاخ · · گردشِ محوری
	S	
Safety lamp	• •	چراغ حفاظت
Salt	••	زیک ا
Saltness	••	نمگینی .
Sand bath		بالوجنتر
Saturated		سيرشده
Scale	•	بيما ننه ً
Sea-breeze		بحری ہوا
Second	•••	ثانیّہ


		-/1
انگرینی		ائس ص ص تراشِ عمودی کا رقبہ
Sectional area		تراشِ عمودی کا رقبہ
Sensitive	• •	حتاس
Silver .	•••	چانری
Slate	••	سليط
Snow	••	برت
Snow crystal	••	برن کا قلم
Snow-flake		برت كا كاله
Sodium	•••	ل نطرونیه
Solid		طحوس
Solute	• • •	محلِّل
Solution .	•••	محلول
Solvent	• •	منحل
Specific heat	••••	حرارتِ نوعی
Spirit		روح شراب
Spring	••••	كما تني .
Squared paper	****	ر مربعدار کاغذ
Stand	****	شيكن
Standard .	****	معیار
State	••••	مالت
Steam	••	سین معیار حالت
		*

		4
انگرینی		0001
Steel .	••	فولاد
Stopper	••••	ر ڈراٹ .
Sulphur	••••	گندگ
Sulphuric acid	رک کاتیزاب)	ماکبریده ترشه (معروف گ
Superficial expansion	****	سطحي تيميلادُ
Surface	•••	سطح
Symbol		. علامت - نشان
	T	
Table	••••	فهرست
Temperate zone	••••	منطقمً معتدله
Temperature		سيش ُ
Tension		تناؤ
Test tube		امتحانی نلی
Theory	••••	نظریه
Therm	***	نظریہ حرارہ
Thermal conductivity	** **	موصليتِ حرارت
Thermometer	• • •	موصلیتِ حرارت تیش پها

انگریزی		اكرو
Thimble		المُشتانه
Thread of mercury	• ••	یارے کا ڈورا .
Three dimensions	••	أبعادِ ثلاثه
Time	•••	و قت .
Tin ,.		قلعی منطقۂِ حارہ تجا۔تی ہوائیں
Torrid zone	•	منطقرً حاره .
Trade winds		تجا۔تی ہوائیں
Transformation	**	استحاليه
Transmission of heat	••	انتقالِ حرارت
Tripod stand	***	بنيائي
Tropic of cancer	•	خط سرطان خط جدّی
Tropic of capricorn	• •	خط بلای
Tube	•	بلي
Turpentine	••	تاريين
	U	

Unglazed earthenware مثى كاغير مجلّا برتن Unit ... ... يا

انگوینی U-tube .		ائ <i>ن حدف</i> لانمانلی
	v	
Vaeuum	•••	خلا
Vaporisation	1 • ••	متبخير
Vapour pressure	• ••	بخاركًا دباؤ
Vapour	****	بخار .
Velocity .		رفتار
Ventilation		ترویح
Volatile	••	نرویج طیّار
Volume		3.
	W	
Water-bath		ین جنتر …
Water equivalent	•	ہنب مسأوى آ
(of a calorimater)		(حرأره بيما كا)
Wate	•••	٠٠ وج ٠٠٠



صحيح	فلط	19	Jv.	صحسيح	pri p la
تاتا:	بنا تا	4	4 4	يامن ا	فريضت
مىش مىس	منش - س	سما	A 1	الماء	۱۳۱ ليم ۱۳۱ کالم
اس سے	الله الله	7 9	۸4 ۸۸		محتاسث
ليسين +	ليسين +	15	1.0	تانبے	ا ا ا ا ا ا ا
ئیں۔ ذیل اُس	ہیں ذیل بُری	١٨	اسم ا موسم ا	ایک بناء بریں	۱۹ ا ا الكيا ۱۹ ۱۹ بناء برين
وزن	وزن م ن	٨	المالما المالما	اگر میش بیما	۳۳ م اکر احرارت بیما
<i>و</i> ان يس	مین	۲۰	٤٨١	۳۲	#F 10 M.

صحيع	ثعليط	þ	( * .	صحيح	ثعلط	þ	Vec.
يا ينج	يانچ	14	rma	مناؤ	شناو	19	1ar
ماليع سنخار	مانيع نجار	9	100	ئے لع		10	14.
ار مر	وع	,	tar	لنتح	2	11	149
گھو لتا	مستكهورتنا	14	11	جوش ،	جوش.	18	11
15-	۱۲ -	4	704	1 1 6 7	يا ني غول	14	144
عاب ا	ب	4	11	نہیں۔	نہیں	^	149
• 51	: (رو ع	15	"	کائی ہوا	کا بردا	1.	197
اء . پت ب	===	10	1747	4	وقت	سما	"
<u></u>	<b>ٻ</b>	15	144		17,46	71	7.4
بيمنى	چىلى	9	79-	بهدا أيخسر	بهذا ايتحفر	٣	۲1۰
حقيقت	حفيقت	۲.	797	مشورج	معدرج	سور	rio
				وموا وإشعاع	يبوا إشعاع	٢	TIA
طت ا	سيكاصل			تشخيص	تشغيض	7	119
باراساب	باريم سياب	r	٠,٧٣	بالوخبتر	بالوخيته	سما	***

حرارتها

# ترميم شده اصطلاحا

مجلس اعلی جامعہ نے تصفیہ کیا ہے کہ علم طبیعیا و سیمیا میں عناصر اور سیمیائی مرسبات کے اساء موری رہیں جو انگریزی میں استعال کئے جاتے ہیں۔ لہدا ناظرين "جرارت" عمل متن اور فهرستِ إصطلاحات مين مفصله ولل مصطلحات كي ترميم فروا كين -

انگریزی اصطلاح	اًردواصطلاح	مروجاصطلاح
Aluminium Antimony Aisenic Bromine Carbon bisulphate	زاجیه تعلیب زرنیجین عفینین عفینین کلد، ویکه م	اليومينيم أينيمنى ارسينك برومين كارين الأساهائية
Carbon dioxide	بنین رو جربه کبلین دوائید	کاربن ڈائی آکسائیڈ

انگریزی صطلاح	أردواصطلاح	مروجاصطلاح
Hydrochloric acid	جم بنريه وشه (مُكَ يَتْرُب)	ا بن قرو کلورک لیند
Hydrogen	الجمضاين	الميثرروجن
Magnesium	مغنيسيه	مفيسيم
Nickle	نِکلیب	ا نِكْلِ ا
Nitrie acid	ماشورىدە نرشىه (شورە كاتىز <sup>ا</sup> )	المُيْرِكِ لِيعْرُ
Nitrogen	شورين	المبيثروجن المبيثروجن
Oxygen	ائين	السيجن
Phosphorus	م <sup>ر</sup> هرین	فاسفورس
Platinum	نقسسرىي	بإثنينم
Potassium	فلوسي	يوثاسيم
Sodium	نطروني	سودِيم ا
Sulphuric acid	المبريدية ترشه (گنديك تيزاب) ا	سلفوركايسد